Parallels Desktop® 15 para Mac

Guía del usuario

Parallels International GmbH
Vordergasse 59
8200 Schaffhausen
Suiza
Tel: + 41 52 672 20 30
www.parallels.com

Copyright © 1999-2019 Parallels International GmbH. Todos los derechos reservados.

Este producto está protegido por leyes de derechos de autor de EE. UU. e internacionales. La tecnología, patentes y marcas registradas del producto se detallan en http://www.parallels.com/about/legal/.

Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Apple, Mac, el logotipo de Mac, OS X, macOS, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.
Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Contenidos

Bienvenido a Parallels Desktop 9

Qué puede hacer 10

Configuración de su Mac para que use aplicaciones de Windows 10

Otros sistemas operativos 11

Instalación o actualización de Parallels Desktop 12

Qué necesita 13

Instalación de Parallels Desktop 14

Activar y registrar Parallels Desktop 15

Compra de Parallels Desktop 17

Actualización de Parallels Desktop 18

Instalación de actualizaciones del software 19

Establecer el idioma 20

Instalación o importación de Windows 21

Instalación de Windows 22

Importación de sus datos desde un PC 24

Descripción de los distintos métodos de importación 24

Requisitos para la importación de sus datos 24

Paso 1: Instale Parallels Transporter Agent en su PC Windows 25

Paso 2: Importe sus datos 25

Resolución de problemas 32

Uso de Boot Camp con Parallels Desktop 36

Importación desde una versión anterior de Parallels Desktop o de otra aplicación de virtualización 38

Descarga e instalación de Windows desde Microsoft 38

Uso de Windows en su Mac 39

Pasos iniciales 39

Inicio de Windows 40

Abrir una aplicación de Windows 41

Instalación de las aplicaciones de Windows 44

Apagado o suspensión de Windows 45

Definición del modo en que Windows interactúa con macOS 49
Combinación de Windows y macOS 50
Configuración de Windows para que se muestre en una única ventana 53
Configuración de Windows para que ocupe toda la pantalla 55
Configuración de la aplicación que debe abrirse cuando inserte un CD o DVD 59
Compartir elementos entre macOS y Windows 59
Aplicación de los controles parentales de macOS en Windows 78
Ratón, Trackpad y teclado 79
Configuración de su ratón o trackpad para hacer clic derecho y clic medio 80
Uso de métodos abreviados de teclado 82
Personalización de los métodos abreviados de teclado 83
Creación de nuevos métodos abreviados de teclado 87
Visualización y cambio del idioma de entrada de Windows en macOS 88
Configuración de ratón y teclado 89
Conexión de dispositivos externos 91
Ajuste de la configuración de dispositivos 95
Conexión de dispositivos Bluetooth 97
Impresión desde Windows 98
Compartición de una impresora conectada a su Mac 99
Configuración de una impresora a través de Bonjour 102
Configuración de una impresora de red 104
Configuración de una impresora USB 107
Creación de un archivo PDF 107
Uso de la cámara iSight preintegrada u otra webcam 108
Visualización de una presentación en un monitor o proyector externo 109
Protección de sus datos 110
Aislar Windows de Mac 110
Usar Windows sin guardar los cambios 111
Establecimiento de requisitos de contraseña 112
Cifrado de Windows para impedir usos no autorizados 113
Conexión a Internet o a una red 114
Compartir el acceso de red entre macOS y Windows 114
Aplicación de una configuración de red diferente a Windows 115
Uso de la configuración de red solo con el host 116
Uso de Wi-Fi con Windows 117

Conexión de Windows a una VLAN 118
Optimización del rendimiento 118
Establecer la cantidad de memoria asignada a Windows 119
Configuración de optimización 120
Aceleración de aplicaciones gráficas y juegos 121
Pausar Windows cuando no haya ninguna aplicación abierta 121
Optimización de las máquinas virtuales para juegos o software gráfico, de productividad o desarrollo 122
Trabajo con Windows en modo de viaje 123
Programar mantenimiento de Windows 125
Uso de Windows en su iPad, iPhone o dispositivo Android 126
Ahorro de tiempo con Parallels Toolbox 127
Guardado de una imagen de la pantalla 128
Definición de la apariencia de los iconos en el Dock de la máquina virtual 128
¿Cómo permitir la aplicación de actualización de Windows mientras su Mac está en reposo? 129
Traducciones de palabras en Windows 129
Temas avanzados 130
Uso de máquinas virtuales 130
Sistemas operativos huéspedes soportados 130
Acerca de las máquinas virtuales 134
Organizar máquinas virtuales 134
Diferenciación de máquinas virtuales 135
Cambiar el icono de la máquina virtual 135
Cambiar el nombre de la máquina virtual 136
Clonación de una máquina virtual 137
Realización de backups de una máquina virtual 138
Examinar discos duros virtuales en macOS 140
Creación y uso de plantillas de máquina virtual 142
Almacenamiento de instantáneas de una máquina virtual 144
Cambio de la configuración de la máquina virtual en Runtime 148
Uso del desplazamiento horizontal de la rueda del ratón 149
Eliminación de una máquina virtual 150
Descarga de aplicaciones virtuales preconfiguradas 151
Definir el tipo y versión del SO huésped 152

Definición del número de procesadores asignados a una máquina virtual 152
Comprobación del uso de memoria y CPU de la máquina virtual 153
Obtener Acronis True Image 154
Uso de AppleScript con el SO huésped 155
Rápida liberación de espacio en disco 155
Archivar y desarchivar máquinas virtuales 156
Uso de otros sistemas operativos en su Mac 156
Uso de Linux en modo Coherence 157
Personalización del teclado para el SO huésped 158
Uso de macOS como SO huésped 160
Instalación o actualización de Parallels Tools 162
Descripción de Parallels Tools 163
Parallels Tools para Windows 166
Parallels Tools para Linux 168
Parallels Tools para Mac 174
Para desarrolladores de software 174
Optimizar la depuración remota 175
Generar un volcado del núcleo 176
Iniciar una sesión de depuración 176
Integración con Chef/Ohai 177
Integración con Docker 177
Utilizar los nombres de las máquinas virtuales como nombres de DNS 178
Resolver las solicitudes DNS de los sistemas operativos huésped mediante etc/hosts 178
Otras acciones 179

Establecer asociaciones para tipos de archivos....180
Modo Imagen en imagen....182
Ocultación y visualización de Parallels Desktop....184
Eliminación de Parallels Desktop....185
Preferencias avanzadas....185
Configuración de conexión de red compartida....187
Configuración de conexión de red sólo con el host....190
Crear una red personalizada solo host....191
Preferencias de Parallels Desktop y configuración de máquina virtual....192
Preferencias de Parallels Desktop....194
Preferencias generales....194
Preferencias de accesos directos....196
Preferencias de dispositivos....205
Preferencias de seguridad....207
Preferencias de red....208
Preferencias avanzadas....212
Parallels Toolbox....214
Parallels Access....215
Configuración de máquina virtual....216
Configuración general....216
Opciones....218
Configuración de hardware....243
Configuración de seguridad....271
Configuración de copia de seguridad....273
Adición y eliminación de dispositivos....275
Compatibilidad con discos reales y virtuales....278
Inicialización de un disco añadido recientemente....280
Conectar un disco físico a una máquina virtual como unidad interna....282

Sugerencias y resolución de problemas 285
Instalación de Parallels Tools para una integración perfecta entre Windows y macOS ... 286
Configuración de búsqueda 287
Restauración de la configuración predeterminada de la máquina virtual 287
Problemas con el Uso de la Memoria 288
Windows parece funcionar lentamente 289
Ctrl+Alt+Del 290
Mi contraseña no funciona 290
Iniciar Windows de forma segura 291
No puedo iniciar mi máquina virtual 291
Experimento problemas para conectarme a Internet 292
Experimento problemas con software antivirus 292
La tecla F8 no funciona correctamente 292
Es necesario disponer de una contraseña para abrir la configuración de la máquina virtual 293
Windows o algunas aplicaciones de Windows requieren reactivación 294
Gestión de máquinas virtuales mediante la interfaz de línea de comandos 295
Cambio de la contraseña de Windows mediante el interfaz de línea de comandos (CLI) 295
Comprobación del número de build 296
Enviar datos técnicos a Parallels 296
Otros recursos 297
Visite las páginas de Facebook y Twitter de Parallels Desktop 297
Glosario 298
Índice 302

CAPITULO 1

Bienvenido a Parallels Desktop

Ya no es necesario escoger entre un Mac o un PC. Parallels Desktop le permite utilizar Windows en paralelo con macOS en su Mac.

Use esta guía para instalar y empezar a usar rápidamente Parallels Desktop 15 para Mac.

En este capítulo

Qué puede hacer 10
Configuración de su Mac para que use aplicaciones de Windows 10
Otros sistemas operativos 11

Qué puede hacer

Con Parallels Desktop puede:

- Abrir aplicaciones de Windows en paralelo con sus aplicaciones de macOS, sin necesidad de reiniciar
- Copiar y pegar texto y arrastrar y soltar archivos entre aplicaciones de Mac y Windows
- Ejecutar juegos para Windows y otras aplicaciones 3D
- Transferir todos sus datos de un PC y usarlos en su Mac
- Compartir fácilmente archivos, dispositivos y otros recursos entre Windows y el Mac
- Instalar sistemas operativos diferentes, tales como Windows, Linux, MacOS y aplicaciones virtuales gratuitas, así como utilizarlas de forma conjunta
- Y mucho más

Configuración de su Mac para que use aplicaciones de Windows

Tras unos pocos pasos, puede empezar a usar aplicaciones de Windows en su Mac. La configuración de su Mac para que ejecute aplicaciones de Windows implica realizar los siguientes pasos:

Paso 1: instale Parallels Desktop en su Mac (p. 12).

Paso 2: reinicie Windows en su máquina virtual (p. 21).

Paso 3: instale sus aplicaciones de Windows en este SO (p. 44).

Sólo deberá realizar estos pasos una única vez. A continuación, podrá abrir y usar sus aplicaciones de Windows en su Mac siempre que lo desee, igual que lo haría con sus aplicaciones Mac.

Otros sistemas operativos

Importante: Esta guía describe el uso de Parallels Desktop con Windows.

Parallels Desktop para Mac le permite ejecutar otros tipos de sistemas operativos (p. 130) en su Mac como, por ejemplo, distintos tipos de Linux y Unix, macOS Server, Windows 10 y versiones anteriores de Windows, entre otros.

Búsqueda de información acerca de la ejecución de otros sistemas operativos

Encontrará más información acerca del uso de Parallels Desktop para ejecutar otros sistemas operativos en su Mac examinando los recursos detallados en **Más recursos** (p. 297).

Asimismo, aunque no se afirme de forma explícita, muchas de las instrucciones incluidas en esta guía también son aplicables a otros sistemas operativos admitidos distintos de Windows. Además, en la sección **Temas avanzados** (p. 130) encontrará algunas instrucciones importantes referentes a otros sistemas operativos.

CAPITULO 2

Instalación o actualización de Parallels Desktop

Siga las instrucciones detalladas en este capítulo para instalar o actualizar Parallels Desktop.

Nota: Puede comprar una versión física de Parallels Desktop o bien adquirirlo y descargarlo desde el sitio web de Parallels.

En este capítulo

Qué necesita 13
Instalación de Parallels Desktop 14
Activar y registrar Parallels Desktop 15
Compra de Parallels Desktop 17
Actualización de Parallels Desktop 18
Establecer el idioma 20

Qué necesita

Para instalar y configurar Parallels Desktop 15 para Mac necesita:

- Un ordenador Mac con:
  - Procesador Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Intel Core M o Xeon.
  - Mínimo de 4 GB de RAM (se recomienda un mínimo de 8 GB).
  - Un mínimo de 500 MB de espacio disponible en el volumen de inicio (el volumen que almacena macOS) para la instalación de Parallels Desktop.
  - Suficiente espacio en disco para cada máquina virtual y sus aplicaciones (por ejemplo, un mínimo de 16 GB para cada instalación de Windows 10).
  - macOS 10.15 Catalina, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.12.6 Sierra.

    Para identificar el procesador de su ordenador, la memoria y la versión de macOS, vaya al **menú de Apple** > **Acerca de este Mac**.
  - Conexión a Internet para la activación, actualización del producto, para determinadas prestaciones y para actualizaciones online.
- Uno de los siguientes:
  - Soporte de instalación de Windows.

    Nota: Si no dispone de Windows, Parallels Desktop puede ayudarle a descargar e instalar Windows 10.
  - Conexión a Internet para la descarga e instalación de sistemas operativos gratuitos como Ubuntu, Fedora u otros sistemas Linux compatibles con Parallels Desktop.
  - Una partición de recuperación de macOS que pueda utilizarse para crear una máquina virtual con la versión del SO huésped de macOS.
  - Un equipo con Windows para transferir una máquina virtual y utilizarla en su Mac junto con macOS.
  - La partición de Boot Camp con Windows para crear una máquina virtual basada en Boot Camp.

  Si desea consultar la lista de sistemas operativos soportados por Parallels Desktop, consulte los **sistemas operativos huéspedes soportados** (p. 130) o visite https://www.parallels.com/products/desktop/resources/#requirements.

Instalación de Parallels Desktop

Puede instalar y ejecutar Parallels Desktop siguiendo una serie de pasos muy sencillos:

1 Asegúrese de que dispone de la versión más reciente de macOS.

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Si descargó Parallels Desktop en el sitio web de Parallels, haga doble clic en el archivo de imagen del disco, que probablemente se hallará en su carpeta **Descargas** .
- Si ha adquirido una copia física de Parallels Desktop con una unidad USB, conéctela a su Mac, ábrala y haga doble clic en el archivo de imagen de disco.
- Si ha adquirido una copia física con un enlace al archivo de instalación, ábralo en su navegador web, descargue Parallels Desktop y haga clic en el archivo de imagen de disco.
- Si ha adquirido una copia física con un disco de instalación, insértelo.

Nota: Si su Mac no dispone de unidad de DVD-ROM, puede hacer uso del enlace de descarga disponible en la caja física y descargar Parallels Desktop mediante Internet.

3 Haga doble clic en el icono **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar Parallels Desktop.

Activar y registrar Parallels Desktop

Tras la instalación, active y registre Parallels Desktop. Haga lo siguiente:

1 Inicie sesión en su cuenta Parallels:

La cuenta Parallels le permite:

- Almacenar sus claves de activación de producto. Así evitará olvidarlas o perderlas.
- Evitar que otra persona pueda utilizar sus claves de licencia.
- Gestionar las suscripciones de sus productos de Parallels.
- Contactar con el equipo de soporte de Parallels y realizar un seguimiento de sus solicitudes de soporte.
- Descargar las versiones más recientes de los productos de Parallels y la documentación asociada.
- Obtener información sobre las actualizaciones más recientes de nuestros productos y las versiones beta de los nuevos productos.
- Trabajar con equipos remotos a través de un navegados web (como usuario de Parallels Desktop, podrá acceder a Parallels Access de forma gratuita).
- Gestionar las licencias de Parallels Desktop en los equipos Mac que pertenecen a su empresa (si utiliza Parallels Desktop para Mac Business Edition).

Para iniciar sesión, realice una de las siguientes acciones:

- Si tiene una cuenta de Parallels, seleccione **Tengo una contraseña**, escriba su correo electrónico y contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
- Si no dispone de una cuenta de Parallels, seleccione **Soy un usuario nuevo**, escriba la dirección de correo electrónico que va a utilizarse para crear su cuenta, su nombre y contraseña, y haga clic en **Crear cuenta**.

2 En el siguiente paso, deberá introducir su clave de activación del producto para activar Parallels Desktop.

> **Nota:** Si compró Parallels Desktop a través de la tienda online de Parallels, se le habrá enviado una llave a la dirección de email proporcionada por usted. Si ha adquirido una copia física, puede encontrar su llave impresa en la caratula del disco de instalación.

Si ya tiene una licencia asociada a su cuenta, simplemente seleccione la licencia y haga clic en **Activar**.

Si no dispone de una llave de activación para el producto

Si todavía no tiene ninguna clave, puede obtener de forma gratuita una clave de activación del producto de prueba, que le permite probar Parallels Desktop durante un período limitado; para ello, haga clic en **Pruébelo gratis durante 14 días**. Otra opción es comprar una llave que le permita usar Parallels Desktop de forma permanente. Para ello, haga clic en **Comprar ahora**.

Compra de Parallels Desktop

Si está usando una versión de prueba de Parallels Desktop 15, puede comprar fácilmente la versión completa del mismo directamente desde el interfaz de la aplicación. Para ello:

1. Haga clic en **Comprar** en la ventana **Acerca de Parallels Desktop** o cuando vea la promoción.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Actualizar:** Seleccione esta opción si desea actualizar su versión actual de Parallels Desktop. Tenga en cuenta que necesitará la llave de activación para la versión anterior. Si la opción **Actualizar** viene seleccionada por omisión, esto significa que Parallels Desktop ya ha detectado de forma automática la llave para la versión anterior. De no ser así, compruebe que dispone de dicha llave.
   - **Comprar versión completa:** Seleccione esta opción si desea comprar Parallels Desktop si nunca lo ha usado anteriormente.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Tenga en cuenta que puede ser necesario desplazarse abajo de la pantalla para ver toda la información al completo.

Actualización de Parallels Desktop

Si ya dispone de alguna versión de Parallels Desktop, siga los pasos detallados a continuación para actualizar a Parallels Desktop 15.

1. Si aún no lo ha hecho, compre y descargue una actualización a Parallels Desktop 15 para Mac a través de la tienda online de Parallels en https://www.parallels.com.

   Se le enviará una llave de activación del producto a la dirección de email proporcionada por usted.
2. Si Parallels Desktop está abierto, salga de Parallels Desktop.
3. Siga las instrucciones para instalar Parallels Desktop 15. Consulte **Instalación de Parallels Desktop**.

   Durante la instalación, se eliminará automáticamente la versión anterior de Parallels Desktop de su ordenador.
4. Abra Parallels Desktop e introduzca la llave de activación del producto de actualización.

   Si estaba usando una versión de prueba de Parallels Desktop o adquirió una versión anterior pero no la había instalado en su ordenador, también se le pedirá que introduzca una llave de actualización o versión completa para dicha versión.

Resolución de problemas

Si tiene problemas a la hora de actualizar Parallels Desktop, podrá encontrar información sobre resolución de problemas en https://www.parallels.com/products/desktop/support/.

Instalación de actualizaciones del software

De forma periódica, Parallels proporciona actualizaciones de software gratuitas para mejorar Parallels Desktop.

Por omisión, Parallels Desktop viene configurado para comprobar automáticamente la existencia de dichas actualizaciones, así como para descargar las actualizaciones disponibles una vez por semana. Cuando exista una actualización, Parallels Desktop le pedirá que la instale. Simplemente siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Ajuste de la configuración de actualizaciones del software

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones. A continuación, haga clic en **General**.
- Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**. A continuación, haga clic en **General**.
- 

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Para modificar la frecuencia con la que Parallels Desktop busca actualizaciones de software, seleccione **Nunca**, **Una vez al día**, **Una vez a la semana** o **Una vez al mes** en el menú **Buscar actualizaciones**.
- Para seleccionar si desea que Parallels Desktop descargue las actualizaciones de forma automática, seleccione o deseleccione **Descargar actualizaciones automáticamente**.

  Si selecciona que las actualizaciones no se descarguen automáticamente, Parallels Desktop le notificará cuando exista una actualización y le preguntará si desea descargarla.

Búsqueda manual de actualizaciones

- Siga las instrucciones detalladas anteriormente en el paso nº1 y a continuación haga clic en **Buscar ahora**. También puede seleccionar **Buscar actualizaciones** en el menú de la aplicación **Parallels Desktop**.

Nota: Para comprobar las actualizaciones disponibles y descargarlas, su Mac debe estar conectado a Internet.

Establecer el idioma

Usted puede establecer el idioma que usa el interfaz de Parallels Desktop de la siguiente forma:

1 Salga de Parallels Desktop.

2 Seleccione el **menú de Apple** > **Preferencias del Sistema** > **Idioma y región**.

3 Arrastre el idioma deseado a la parte superior de la lista. Si el idioma que quiere utilizar no aparece en la lista, haga clic en el botón **Añadir** +.

4 Abra Parallels Desktop.

Si el idioma principal que ha seleccionado es soportado por Parallels Desktop, los menús y el texto del interfaz se mostrarán en dicho idioma. Si el idioma principal seleccionado no es soportado, los menús se mostrarán en el primer idioma de la lista de idiomas soportados por Parallels Desktop.

CAPÍTULO 3

Instalación o importación de Windows

Existen varios métodos para disponer de Windows en su Mac:

- Instalación de Windows (p. 22)
- Importar sus datos desde un PC Windows (p. 24)
- Usar el Windows que ya había instalado de una partición Boot Camp (p. 36)
- Importar Windows de una versión anterior de Parallels Desktop u otro software de virtualización (p. 38)

En este capítulo

Instalación de Windows 22
Importación de sus datos desde un PC.....24
Uso de Boot Camp con Parallels Desktop 36
Importación desde una versión anterior de Parallels Desktop o de otra aplicación de virtualización 38
Descarga e instalación de Windows desde Microsoft.....38

Instalación de Windows

Si dispone de un origen de instalación de Windows (ya sea un DVD, un archivo de imagen o un dispositivo de almacenamiento USB) y una llave de producto válida para Windows, puede instalar Windows en su Mac y utilizarlo con Parallels Desktop.

Para instalar Windows:

1. Abra Parallels Desktop (en la carpeta Aplicaciones) y seleccione **Archivo** > **Nuevo**.
2. Si dispone de un disco de instalación de Windows, insértelo en la unidad de DVD. Si dispone de un dispositivo de almacenamiento USB con Windows, conecte dicho dispositivo al Mac.
3. Haga clic en **Instalar Windows u otro SO mediante un DVD o archivo de imagen**.
4. Parallels Desktop busca y le muestra una lista de sistemas operativos que pueden instalarse. Si aparece la versión de Windows que desea instalar, selecciónela, haga clic en **Continuar** y vaya al paso 6.
5. Si el origen de instalación de Windows no se mostró automáticamente en el paso 4, haga clic en **Elegir manualmente** para buscarlo de forma manual. Puede realizar búsquedas en los siguientes orígenes:
   - **DVD:** Si dispone de un DVD con Windows, insértelo en la unidad de DVD. Una vez se haya detectado Windows, haga clic en **Continuar**. Si su Mac no dispone de unidad de DVD, puede utilizar un Apple SuperDrive, otra unidad DVD de Mac mediante Disco Remoto o crear una imagen del disco.
   - **Archivo de imagen:** Si dispone de un archivo de imagen de Windows, haga clic en **Archivo de imagen** y arrastre la imagen a la ventana de Parallels Wizard. Una vez se haya detectado Windows, haga clic en **Continuar**.
   - **Unidad USB:** Si dispone de un instalador USB arrancable con Windows, haga clic en **Unidad USB** y conecte la unidad al Mac. Una vez se haya detectado Windows, haga clic en **Continuar**.

   Nota: puede que Parallels Desktop no detecte algunos sistemas operativos (por ejemplo, las distribuciones de Linux más recientes). Si es así y usted no está seguro de que el sistema operativo pueda instalarse, haga clic en **Continuar**, especifique el tipo de SO de forma manual (si este no aparece en la lista, seleccione **Otro**) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
6. Seleccione el uso principal que hará de Windows. Su configuración se ajustará para proporcionarle el mejor rendimiento en función de sus necesidades.
7. Seleccione dónde desea almacenar Windows en el menú **Ubicación**.

   Por omisión, Parallels Desktop guarda Windows en la carpeta `/Users/<username>/Parallels`.

8 Si desea preconfigurar parámetros como por ejemplo la cantidad de memoria que usa Windows o si este se inicia automáticamente cuando abre Parallels Desktop, seleccione **Personalizar configuración antes de la instalación**. También puede ajustar estos parámetros de configuración tras la instalación del sistema operativo.

9 Haga clic en **Continuar**.

El asistente instala Windows.

Una vez instalado Windows, puede iniciarlo abriendo una aplicación de Windows (p. 41) o haciendo clic en el botón de inicio en el **Centro de control**.



Importante: la primera vez que inicie Windows, Parallels Tools se instala para proporcionarle una integración óptima entre Windows y macOS. Una vez se haya instalado Parallels Tools, se le pedirá que reinicie Windows.

Cuando instale Windows, Parallels Desktop creará una cuenta de administrador con una contraseña en blanco. Una vez completada la instalación, le recomendamos cambiar esta contraseña.

Nota: También puede instalar Windows desde un archivo de imagen de disco (p. 278) con el contenido del disco de instalación. Para ello, solo tiene que seleccionarlo en el paso 4 anterior. Parallels Desktop soporta imágenes de disco CCD, ISO, DMG y CUE.

Importación de sus datos desde un PC

Puede importar todos sus datos de un PC Windows a Parallels Desktop en su Mac. Así podrá seguir usando todos sus aplicaciones, archivos y datos de Windows en paralelo con macOS.

Descripción de los distintos métodos de importación

Usted puede importar sus datos de una de las siguientes formas:

- **Red (p. 26):** Si su PC Windows y su Mac están conectados a una red, puede importar sus datos a través de la red.
- **Dispositivo de almacenamiento externo (p. 30):** Usted puede transferir los datos de un PC Windows a un dispositivo de almacenamiento externo, como puede ser un disco duro externo. A continuación, puede conectar el dispositivo a su Mac e importar sus datos a Parallels Desktop.

Requisitos para la importación de sus datos

Para importar sus datos a su Mac, necesita un ordenador Windows con:

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP con Service Pack 2 o posterior.

  Nota: También puede usar un equipo con Windows Server 2008 R2 (solo 64 bits), Windows Server 2008 o Windows 2000 Professional (solo 32 bits).
- Un procesador Intel o AMD (700 MHz o superior) x86 o x64
- Un mínimo de 256 MB de RAM
- Un mínimo de 70 MB de espacio en disco duro para la instalación de Parallels Transporter Agent
- Uno de los siguientes:
  - Un puerto Ethernet para la transferencia de sus datos a través de red
  - Un dispositivo de almacenamiento externo, como puede ser un disco duro USB

Nota: Parallels Desktop no soporta la migración de volúmenes dinámicos Windows. Se trata de volúmenes cuyo tamaño no es fijo como en los volúmenes básicos. Estos sólo se migran como discos de datos. Más adelante puede añadirlos (p. 275) a una máquina virtual ya existente.

Paso 1: Instale Parallels Transporter Agent en su PC Windows

Para importar sus datos, primero debe instalar el software Parallels Transporter Agent en el PC Windows.

Para instalar Parallels Transporter Agent:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Si adquirió una copia física de Parallels Desktop para Mac, inserte el DVD de instalación del producto en su PC con Windows. Si la instalación no se inicia automáticamente, localice y haga doble clic en el archivo `Parallels Transporter Agent.exe` en el disco.
- Descargue Parallels Transporter Agent para Windows en el sitio web de Parallels (http://www.parallels.com/es/download/desktop/) y haga doble clic en el archivo de instalación.

Si su ordenador está conectado a Internet, Parallels Transporter Agent comprobará la existencia de actualizaciones. Si existe alguna actualización, haga clic en **Descargar e instalar versión nueva**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar Parallels Transporter Agent.

Paso 2: Importe sus datos

Siga uno de los métodos detallados a continuación para importar sus datos a su Mac desde su PC a su Mac.

Mediante una red

Importante: Una vez importados sus datos, puede que deba reactivar algunas de las aplicaciones de Windows usando las llaves de activación que recibió cuando adquirió estas aplicaciones.

Para importar sus datos desde un PC a través de una red:

1 Encienda su Mac y su PC Windows e inicie sesión.

2 Compruebe que el firewall de Windows (p. 34) está desactivado. Una vez completada la importación podrá volverlo a activar.

3 En el PC Windows, abra Parallels Transporter Agent haciendo clic en el menú Inicio y seleccionando **Todas las aplicaciones** > **Parallels** > **Parallels Transporter Agent**.



En Parallels Transporter Agent, seleccione **Red** y haga clic en **Continuar**.

4 En su Mac, abra Parallels Desktop y seleccione **Archivo** > **Nueva**.

5 Seleccione **Transferir Windows desde un PC** y haga clic en **Continuar**.

6 Seleccione **Red** y haga clic en **Continuar**.

7 Busque el código de acceso que se muestra en el asistente de Parallels en su Mac e introdúzcalo en Parallels Transporter Agent en su PC Windows.

Si el PC remoto y el Mac no están conectados a la misma red, puede transferir el PC remoto usando su nombre o dirección IP. Para ello, haga clic en **Conectar utilizando dirección IP**, seleccione el nombre del PC Windows en la lista o introduzca la dirección IP y haga clic en **Continuar**.



8 Si ha seleccionado usar la dirección IP o el nombre del equipo, proporcione las credenciales del administrador de Windows. Parallels Desktop se conectará a Parallels Transporter Agent y empezará a recopilar la información acerca del equipo de origen.

9 Si desea acceder a Windows de forma automática cuando inicie Windows, seleccione **Activar inicio de sesión automático**. Una vez hecho esto, haga clic en **Continuar**.

10 Seleccione el contenido que desea transferir.

- **Solo sistema**: esta opción solo le permite transferir el sistema operativo y las aplicaciones.
- **Sistema y documentos**: esta opción le permite transferir el sistema operativo, las aplicaciones y archivos del usuario como imágenes, documentos, descargas, música, vídeos, etc.

11 Si selecciona **Solo sistema** en el paso 10, tendrá que utilizar el Asistente de migración de Apple para transferir los archivos del usuario.

12 Seleccione dónde desea instalar sus datos.



Una vez hecho esto, haga clic en **Continuar**.

13 En el próximo paso, verá una advertencia acerca de la activación de Windows, que puede ser necesaria cuando lo empiece a usar. Para continuar, lea este mensaje, seleccione **Deseo continuar** y haga clic en **Continuar**.

14 Una vez que se haya completado la transferencia, haga clic en **Listo**.

15 Inicie Windows (p. 40).

16 Una vez se haya iniciado Windows, seleccione **Acciones** > **Instalar Parallels Tools** y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

Nota: Para poder instalar Parallels Tools, es necesario que inicie sesión en Windows como administrador.

Mediante un dispositivo de almacenamiento externo

Importante: Una vez importados sus datos, puede que deba reactivar algunas de las aplicaciones de Windows usando las llaves de activación que recibió cuando adquirió estas aplicaciones.

Para importar sus datos de un PC usando un dispositivo de almacenamiento externo:

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento externo a su PC Windows.
2. En el PC Windows, abra Parallels Transporter Agent haciendo clic en el menú Inicio y seleccionando **Todas las aplicaciones** > **Parallels** > **Parallels Transporter Agent**.
3. Seleccione **Almacenamiento externo** y haga clic en **Continuar**. Parallels Transporter Agent recopila información acerca del PC Windows.
4. Si desea acceder a Windows de forma automática siempre que lo inicie, seleccione **Habilitar inicio de sesión automático** y especifique la contraseña del administrador. Una vez hecho esto, haga clic en **Continuar**.
5. Seleccione el contenido que desea transferir.
   - **Solo sistema**: esta opción solo le permite transferir el sistema operativo y las aplicaciones.
   - **Sistema y documentos**: esta opción le permite transferir el sistema operativo, las aplicaciones y archivos del usuario como imágenes, documentos, descargas, música, vídeos, etc.
6. Si selecciona **Solo sistema** en el paso 5, tendrá que utilizar el Asistente de migración de Apple para transferir los archivos del usuario.
7. Seleccione dónde desea guardar sus datos. También puede hacer clic en **Personalizar** y seleccionar los volúmenes Windows a migrar.


Parallels Transporter Agent
Copy PC to external disk
Connect your external storage device and select it below to continue
Name:
Windows 10
Location:
E:/
Required: 53.6 GB
Available: 315.7 GB
Refresh
Go Back
Continue

Una vez hecho esto, haga clic en **Continuar**.

8 En el próximo paso, verá una advertencia acerca de la activación de Windows, que puede ser necesaria cuando lo empiece a usar. Para continuar, lea este mensaje, seleccione **Deseo continuar** y haga clic en **Continuar**.

9 Una vez completada la migración, haga clic en **Hecho** para salir de Parallels Transporter Agent.

10 Desconecte el dispositivo de almacenamiento del PC Windows y conéctelo a su Mac.

11 En su Mac, abra Parallels Desktop y seleccione **Archivo** > **Nueva**.

12 Seleccione **Transferir Windows desde un PC** y haga clic en **Continuar**.

13 Seleccione **Almacenamiento externo** y haga clic en **Continuar**.

14 Parallels Desktop analiza los sistemas de almacenamiento conectados para detectar la nueva máquina virtual. Si Parallels Desktop no puede encontrarla, selecciónela de forma manual. A continuación, haga clic en **Continuar**.

15 Seleccione si desea instalar Windows y sus datos, y ,a continuación, haga clic en **Continuar**.

16 Una vez que se haya completado la transferencia, haga clic en **Listo**.

17 Inicie Windows (p. 40).

18 Una vez se haya iniciado Windows, seleccione **Acciones** > **Instalar Parallels Tools** y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

Nota: Para poder instalar Parallels Tools, es necesario que inicie sesión en Windows como administrador.

Resolución de problemas

Lea esta sección si ha experimentado problemas con la importación de sus datos desde un PC Windows.

Recomendaciones generales

Esta sección ofrece soluciones para algunos errores que pueden producirse durante el proceso de importación.

Parallels Transporter Agent no funciona correctamente

Si experimenta problemas durante la importación, compruebe que el controlador `snapman.sys` está instalado en `C:\WINDOWS\system32\drivers\`.

Si el controlador `snapman.sys` no está instalado, siga estos pasos:

1. Desinstale Parallels Transporter Agent.
2. Reinicie su PC Windows.
3. Reinstale Parallels Transporter Agent.
4. Vuelva a reiniciar su PC Windows.
5. Intente volver a importar Windows y sus datos.

La importación se interrumpe a causa de un error

Si el proceso de importación se interrumpe debido a un error, realice las siguientes acciones:

1. En el menú **Inicio**, seleccione **Mi PC**.
2. En el panel **Unidades de Disco Duro**, haga clic con el botón derecho del ratón en el volumen que desea importar y seleccione **Propiedades**.
3. En el panel **Propiedades**, haga clic en la pestaña **Herramientas** y en la sección **Comprobación de errores** haga clic en el botón **Comprobar ahora**.
4. En la ventana **Comprobar disco**, seleccione **Corregir errores del sistema de archivos automáticamente** y **Analizar e intentar recuperar los sectores dañados** y a continuación haga clic en **Iniciar**.
5. Espere mientras se escanea el disco y se da solución a los errores.

No pueden importarse volúmenes dinámicos

Sólo pueden importarse volúmenes básicos. Con Parallels Desktop no puede importar volúmenes dinámicos.

La única forma de importar los datos presentes en un disco dinámico es copiar los datos a un disco básico en su Mac y a continuación importar el disco básico.

Si su Mac no se puede conectar con Parallels Transporter Agent

Las aplicaciones firewall pueden bloquear las conexiones entre su Mac y Parallels Transporter Agent de el PC Windows.

Problemas relacionados con el cortafuegos en macOS

Si su Mac no puede conectar con Parallels Transporter Agent en su PC Windows, el motivo puede ser que el firewall preintegrado de su Mac bloquee la conexión a Parallels Transporter Agent.

Para habilitar las conexiones entre su Mac y Parallels Transporter Agent y evitar futuros bloqueos, usted puede configurar las opciones del firewall en macOS de la siguiente forma:

1. En el menú Apple, seleccione **Preferencias del sistema** y a continuación haga clic en **Seguridad**.
2. Haga clic en la pestaña **Firewall**.
3. Configure los parámetros requeridos.

Si intenta buscar Parallels Transporter Agent introduciendo manualmente la dirección IP del PC Windows, puede que obtenga un mensaje que afirme que Parallels Transporter Agent está bloqueado. Haga clic en el botón **Desbloquear**.

Problemas relacionados con el firewall en Windows

El sistema operativo Microsoft Windows cuenta con un firewall integrado que bloquea las conexiones procedentes de otros equipos y a otros equipos. Cuando inicie Parallels Transporter Agent por primera vez, puede que vea un mensaje que afirma que el firewall de Windows ha bloqueado algunas prestaciones de la aplicación.

Para habilitar la conexión entre su Mac y Parallels Transporter Agent, haga clic en **Desbloquear**.

Para evitar la aparición de este problema en el futuro, añada Parallels Desktop y/o Parallels Transporter Agent a las excepciones del firewall (la lista de aplicaciones que pueden comunicarse a través del firewall):

1. En el menú **Inicio**, seleccione **Panel de control** > **Conexiones de red**.
2. En el panel **Tareas de red**, haga clic en **Cambiar configuración de firewall Windows**.
3. Añada Parallels Desktop y/o Transporter Agent a la lista de excepciones del firewall.

Si Parallels Desktop no detecta Windows correctamente

Si Parallels Desktop detecta el sistema operativo de origen (equipo Microsoft Windows XP o Windows Vista) incorrectamente, compruebe que ninguna de las aplicaciones de Windows está ejecutándose en modo de compatibilidad: un modo especial de Windows que le permite ejecutar aplicaciones que no son compatibles con su versión de Windows.

Para más información, consulte la ayuda de Windows.

Problemas al usar una aplicación tras una importación

Las aplicaciones que dependen de un hardware específico pueden no funcionar en Parallels Desktop.

Si realiza una importación de varios volúmenes de origen, las letras de unidad de disco cambiarán. Compruebe que las rutas de la aplicación están definidas correctamente. Para más información, consulte la ayuda de Windows.

Uso de Boot Camp con Parallels Desktop

Boot Camp es una característica de macOS que le permite iniciar su Mac en Windows. Si ya ha instalado Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP en su Mac usando Boot Camp, puede configurar Parallels Desktop para que funcione con Boot Camp usando cualquiera de estas dos opciones:

- **Configure Parallels Desktop para que ejecute Windows desde la partición Boot Camp**: Los cambios que realice en las aplicaciones de Windows mientras esté en macOS o cuando inicie su Mac en Windows usando Boot Camp se reflejarán en ambos sitios.

  Nota: Parallels Desktop es compatible con particiones Boot Camp creadas mediante el Asistente de Boot Camp en el mismo disco en el que encuentra instalado macOS.

  La ejecución de Windows mediante Boot Camp presenta las siguientes limitaciones:

  - Este no puede pausarse
  - Este no puede guardarse como instantánea (p. 144)
  - Este no puede ejecutarse en el modo reversión (p. 111)
  - Este no puede comprimirse
- **Importe Windows y sus datos de Boot Camp a Parallels Desktop**: Windows ejecutándose desde Parallels Desktop no presenta las limitaciones enumeradas anteriormente. Boot Camp y Parallels Desktop son independientes. Los cambios que realice en las aplicaciones de Windows mientras esté en macOS no se reflejarán cuando inicie su Mac en Windows usando Boot Camp.

  Al importar Windows desde Boot camp, Parallels Desktop crea un archivo .hdd ampliable y copia todos los contenidos de Boot Camp a este. Durante esta operación, la versión Windows inicial disponible en Boot Camp no se modifica. Lo único que debe comprobar es si dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de Mac.

Configuración de Parallels Desktop para que ejecute Windows desde la partición Boot Camp

1. Abra Parallels Desktop (en la carpeta Aplicaciones) y seleccione **Archivo** > **Nuevo**.
2. Haga clic en **Boot Camp** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: Si tiene previsto iniciar sesión en Windows usando Boot Camp, le recomendamos apagar Windows en Parallels Desktop en vez de suspender Windows.

Importación de Windows y sus datos de Boot Camp a Parallels Desktop

1. Configure Parallels Desktop para que utilice Boot Camp, tal y como se describe en los pasos anteriores.

2 Haga clic con el botón secundario (Control-clic) en la versión de Boot Camp de Windows en el **Centro de control** y seleccione **Importar Boot Camp**.

Nota: Windows debe estar apagado.

3 Haga clic en **Importar**.

4 Localice dónde desea guardar Windows y sus datos y, a continuación, haga clic en **Seleccionar**.

Windows y todos sus datos se importarán desde Boot Camp. Podrá seguir usando por separado la instalación original de Boot Camp con Windows por separado de Parallels Desktop.

Importante: La primera vez que inicie Windows tras configurar Parallels Desktop para trabajar con Boot Camp, Parallels Tools se instala para proporcionarle una integración óptima entre Windows y macOS. Una vez se haya instalado Parallels Tools, se le pedirá que reinicie Windows.

Ahorrar espacio en disco con Parallels Desktop

Puede ahorrar espacio en disco en su Mac importando Windows desde Boot Camp a Parallels Desktop y, a continuación, eliminando la partición de Boot Camp. Así es cómo funciona:

1 Supongamos que tiene, por ejemplo, una partición Boot Camp de 40 GB y Windows y sus archivos solo ocupan 20 GB. Los 20 GB restantes no se encuentran en uso.

2 Dice importar Boot Camp. Parallels Desktop copia Windows y todos sus archivos desde Boot Camp a una nueva máquina virtual. Esta nueva máquina virtual solo ocupará 20 GB de espacio en disco.

3 Una vez completado el proceso de importación, elimine la partición Boot Camp y ahorrará 20 GB de espacio en disco.

Nota: El disco duro de la máquina virtual resultante no tiene un límite de 20 GB. Se amplía, lo que quiere decir que podrá seguir instalando aplicaciones, descargando películas y música, etc. El tamaño del disco crecerá de forma proporcional. Por ejemplo, si descarga una película de 5 GB en esta máquina virtual, ocupará 25 GB de espacio en disco.

Importación desde una versión anterior de Parallels Desktop o de otra aplicación de virtualización

Con Parallels Desktop para Mac, puede usar la versión de Windows que instaló a través de versiones anteriores de Parallels Desktop, así como VMware Fusion, Microsoft Virtual PC y Virtualbox.

1 Abra Parallels Desktop (en la carpeta Aplicaciones) y seleccione **Archivo** > **Abrir**.

2 Seleccione el archivo de datos de Windows que desea importar; a continuación, haga clic en **Abrir** y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

- Los archivos de datos de Parallels Desktop acaban en `.pvm`.
- Los archivos de VMware acaban en `.vmx`.
- Los archivos de Virtual PC acaban en `.vmc`.
- Los archivos de VirtualBox acaban en `.xml o .vbox`.

También puede arrastrar un archivo `.pvm` de Parallels al **Centro de control** para añadirlo a Parallels Desktop.

3 Inicie Windows (p. 40).

4 Seleccione **Acciones** > **Instalar Parallels Tools** y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

Descarga e instalación de Windows desde Microsoft

Si no dispone de Windows, puede descargarlo e instalarlo desde Microsoft. Para ello, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

CAPITULO 4

Uso de Windows en su Mac

Lea este capítulo para obtener información detallada acerca del uso de aplicaciones de Windows en su Mac. Descubra cómo empezar a usar aplicaciones de Windows, configurar la forma en la que las aplicaciones de Windows deben funcionar con macOS, compartir aplicaciones, archivos y carpetas entre macOS y Windows, conectar dispositivos, imprimir, personalizar su teclado y mucho más.

En este capítulo

Pasos iniciales 39
Definición del modo en que Windows interactúa con macOS 49
Ratón, Trackpad y teclado 79
Conexión de dispositivos externos 91
Conexión de dispositivos Bluetooth 97
Impresión desde Windows 98
Uso de la cámara iSight preintegrada u otra webcam 108
Visualización de una presentación en un monitor o proyector externo 109
Protección de sus datos 110
Conexión a Internet o a una red 114
Optimización del rendimiento 118
Uso de Windows en su iPad, iPhone o dispositivo Android 126
Ahorro de tiempo con Parallels Toolbox 127
Guardado de una imagen de la pantalla 128
Definición de la apariencia de los iconos en el Dock de la máquina virtual 128
¿Cómo permitir la aplicación de actualización de Windows mientras su Mac está en reposo? 129
Traducciones de palabras en Windows 129

Pasos iniciales

En esta sección aprenderá a iniciar Windows, a abrir una aplicación de este sistema operativo, a instalar más aplicaciones de Windows y a apagar o suspender el sistema operativo.

Inicio de Windows

Para usar aplicaciones de Windows en su Mac, es necesario que Windows esté en ejecución.

La forma más fácil de iniciar Windows es abrir una aplicación de Windows (p. 41). Si Windows no se está ejecutando al abrir una aplicación de Windows, este se iniciará automáticamente en modo Coherence (p. 50).

Importante: Si anteriormente Windows estaba apagado, puede que deba introducir su contraseña de Windows.

También puede iniciar Windows de la siguiente forma:

1 Abra Parallels Desktop.

2 En el **Centro de control**, haga clic en **botón de encendido** que aparece debajo de Windows.



3 Haga clic en cualquier parte en la ventana de Windows emergente.

Windows se iniciará y podrá empezar a usar las aplicaciones del sistema.

Abrir una aplicación de Windows

Abrir una aplicación de Windows es tan fácil como abrir una aplicación Mac. A continuación, se detallan las distintas formas para abrir aplicaciones de Windows:

- A través de la carpeta Aplicaciones de Windows en el Dock
- A través del menú Inicio de Windows
- A través del Finder de macOS
- A través del Dock
- A través de una búsqueda en Spotlight

Nota: Todos los iconos de aplicaciones de Windows pueden identificarse con facilidad a través del símbolo de Parallels Desktop, situado en la esquina inferior derecha del icono.

Carpeta Aplicaciones de Windows

Esta carpeta está disponible en el Dock de macOS y contiene todas sus aplicaciones de Windows. A medida que instale nuevas aplicaciones, se añadirán a esta carpeta de forma automática.

Para abrir una aplicación de Windows usando la carpeta Aplicaciones de Windows:

- Haga clic en la carpeta y seleccione una aplicación.

Para añadir la carpeta Aplicaciones de Windows al Dock:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y a continuación haga clic en **Aplicaciones**.

3 Compruebe que la opción **Compartir aplicaciones Windows con Mac** está seleccionada y a continuación seleccione **Mostrar carpeta de aplicaciones Windows en el Dock**.

Menú Inicio de Windows

Para abrir una aplicación de Windows a través del menú Inicio:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Menú Inicio de Windows**.



- Si Windows se encuentra en modo de pantalla completa o ventana, abra el menú Inicio tal y como lo haría habitualmente.

Nota: También puede hacer Control-clic o hacer clic con el botón derecho sobre el icono de Parallels.

2 Haga clic en la aplicación que quiera utilizar.

Icono de la aplicación en el Dock

Al abrir una aplicación de Windows, su icono aparece en la parte inferior de la pantalla en el Dock de macOS. Por defecto, al cerrar la aplicación, el icono dejará de mostrarse en el Dock. El hecho de disponer del icono de una aplicación en el Dock proporciona una forma fácil para abrir esta siempre que lo desee.

Para mantener el icono de una aplicación de Windows en el Dock, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la aplicación de Windows en el Dock y seleccione **Mantener en el Dock** en el menú contextual.
- Arrastre el icono de la aplicación del Finder al Dock.

Ahora puede abrir la aplicación de nuevo siempre que lo desee haciendo clic en el icono presente en el Dock.

Spotlight

Puede buscar y abrir aplicaciones de Windows usando Spotlight:

- Haga clic en el icono de Spotlight presente en la esquina superior derecha de su pantalla o presione la barra Comando (cmd) y espacio en su teclado. A continuación, teclee el nombre de la aplicación y selecciónelo en la lista.

Instalación de las aplicaciones de Windows

Puede instalar aplicaciones de Windows en su Mac tal y como lo haría en un PC con este sistema. Las dos formas más habituales de instalar aplicaciones son:

- Usando un disco de instalación DVD o CD
- Descargando el archivo de instalación o aplicación de Internet o una red

Instalación de una aplicación a través de un disco de instalación DVD o CD

1. Inicie Windows (p. 40).
2. Inserte el disco de instalación.
3. En la mayoría de los casos se abre un diálogo AutoPlay. Haga clic en la opción para ejecutar un archivo de instalación y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Si desea más información acerca del uso de discos CD y DVD con Parallels Desktop, consulte **CD/DVD-ROM**.

Instalación de una aplicación a través de una red o Internet

- Descargue la aplicación o archivo de instalación y siga las instrucciones de la fuente de esta.

En la mayoría de los casos, puede ejecutar el archivo de instalación y seguir las instrucciones en pantalla o simplemente abrir la aplicación descargada.

Si desea más información acerca de la conexión a Internet y a redes, consulte Conexión a Internet o a una red (p. 114).

Apagado o suspensión de Windows

Cuando haya acabado de utilizar aplicaciones de Windows, puede dejar Windows en ejecución en segundo plano mientras usa sus aplicaciones Mac. También puede detener la ejecución de Windows para así disponer de más recursos para sus aplicaciones Mac. Existen distintas formas de detener Windows. Puede:

- Suspender Windows
- Pausar Windows
- Apagar Windows
- Detener Windows

Suspender Windows

La suspensión de Windows bloquea todas las aplicaciones de Windows en ejecución y la configuración en su estado actual.

Realice una de las siguientes acciones:

- Salga de Parallels Desktop.
- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Suspender**.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones > Suspender**.

La próxima vez que inicie Windows o abra un programa Windows, usted reanudará su progreso desde el mismo punto en que lo abandonó.

Cuando Windows está suspendido, puede cerrar Parallels Desktop de forma segura y reanudar su progreso más adelante.

Nota: Si utiliza macOS Lion o una versión posterior y apaga o reinicia su ordenador o sale de Parallels Desktop, Windows se suspende automáticamente. La próxima vez que inicie Parallels Desktop, podrá reanudar su trabajo con Windows desde donde lo dejó. Si su Windows está cifrado (p. 113), deberá reanudarlo manualmente.

Pausar Windows

Usted puede pausar temporalmente el uso de Windows y liberar los recursos de su equipo, como por ejemplo RAM y ciclos del procesador, para que así puedan ser usados por sus aplicaciones Mac realizando una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Pausar**.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones > Pausar**.

Para reanudar el uso de Windows tras haberlo pausado, haga una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Reanudar**.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones > Reanudar**.

Si cierra Parallels Desktop mientras Windows está pausado, se le pedirá que primero suspenda o detenga Windows.

Apagado de Windows

Apagar Windows en Parallels Desktop es como apagar Windows en un PC. Al apagarlo, se cierran todos los programas Windows, lo que le permite guardar su progreso si es necesario, y entonces Windows deja de funcionar.

Para apagar Windows, haga una de las siguientes acciones.

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Apagar**.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones > Apagar**.

Detener Windows

Para detener Windows y todas las aplicaciones de Windows de inmediato, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Detener**.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones > Detener**.

Importante: Cuando detiene Windows de esta forma, ninguno de sus datos o progresos será guardado.

Configuración de inicio y apagado

Las opciones de configuración de **inicio y apagado** le permiten definir la forma en la que se va a iniciar y apagar la máquina virtual.

Para acceder a la configuración de **Inicio y apagado**:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones > Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Inicio y apagado**.

Configurar la máquina virtual para iniciarla y apagarla siempre de forma manual

Si siempre quiere iniciar y apagar la máquina virtual de forma manual, seleccione **Iniciar y apagar de forma manual**.

Configurar la máquina virtual para que se inicie de forma automática

Si quiere que la máquina virtual se inicie de forma automática al conectar su Mac, seleccione **Siempre listo en segundo plano**.

Especificar más opciones sobre cómo iniciar y apagar la máquina virtual de forma automática

Si no solo quiere especificar la forma en la que se inicia y apaga la máquina virtual, sino también otras opciones como el modo de visualización o qué sucede al cerrar la ventana de la máquina virtual, seleccione **Personalizado** y haga lo siguiente.

Establecer si Windows debe iniciarse automáticamente

Seleccione una de las siguientes opciones en el menú **Iniciar automáticamente**:

Nota: Windows se inicia al abrir una aplicación de Windows (p. 41) sin tener en cuenta este parámetro.

- **Nunca**: Windows nunca se inicia automáticamente.
- **Cuando aparece la ventana**: Windows se inicia automáticamente al abrirlo a través del **Centro de control**.
- **Cuando se inicie Parallels Desktop**: Windows se inicia automáticamente cuando usted inicia Parallels Desktop.

- **Cuando se inicie el Mac:** Windows se iniciará automáticamente cuando inicie el Mac. Si selecciona esta opción, también puede configurar la máquina virtual para que se retrase el inicio.

  Nota: Esta prestación solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

- **Cuando el usuario inicia sesión**: Windows se inicia automáticamente cuando el usuario de macOS inicia sesión durante el arranque del Mac.

Establecimiento del modo de visualización de inicio

Esta opción afecta al modo de visualización en el que se va a iniciar Windows al poner en marcha la máquina virtual o la aplicación del sistema operativo huésped.

- En el menú **Vista de inicio**, seleccione **Coherence**, **Ventana**, **Pantalla Completa**, **Imagen en imagen**, **Sin periféricos** o **La misma que la última vez**.

  Nota: El modo **Sin periféricos** solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Establecer qué sucede al apagar Windows

Seleccione una de las siguientes opciones en el menú **Al apagar la VM**:

- **Mantener la ventana abierta**: Si Windows se ha configurado para mostrarse en otra ventana (p. 53), la ventana permanece abierta cuando usted detiene o apaga Windows.
- **Al cerrar la ventana**: Si Windows se ha configurado para mostrarse en una ventana independiente, la ventana se cierre cuando usted detiene o apaga Windows.
- **Salir de Parallels Desktop**: Parallels Desktop se cierra cuando usted detiene o apaga Windows.

Establecer qué sucede al apagar el Mac

Estos parámetros determinan qué sucede en el momento de apagar el Mac.

En el menú **Al apagar el Mac**, seleccione **Detener**, **Apagar** o **Suspender**.

Establecimiento de lo que sucede cuando cierra la ventana de Parallels Desktop

Estos parámetros de configuración sólo afecta a lo que sucede cuando Windows se ha configurado para mostrarse en otra ventana (p. 53).

En el menú **Al cerrar la ventana**, seleccione **Suspender**, **Apagar**, **Forzar detención**, **Seguir ejecutando en segundo plano** o **Preguntarme qué hacer**.

Pausar Windows cuando sea posible

Seleccione **Pausar Windows cuando sea posible** para no consumir tantos recursos de su Mac (p. 121).

Definición del modo en que Windows interactúa con macOS

Parallels Desktop para Mac le permite usar Windows y macOS de forma simultánea. Por ejemplo, usted puede copiar y pegar texto y compartir archivos entre estos dos.

Existen varias formas de establecer el nivel de integración entre Windows y macOS. Por ejemplo, puede que desee que sus aplicaciones de Windows se comporten como si fueran aplicaciones Mac, apareciendo en paralelo junto a estas en el escritorio del Mac. También puede que desee conservar el escritorio y las aplicaciones de Windows en otra ventana.

Siga leyendo para obtener más información acerca de cómo configurar Windows para usarlo en paralelo con macOS.

Combinación de Windows y macOS

Puede hacer que Windows y macOS funcionen en paralelo a la perfección, como si formaran parte de un único sistema operativo. En este modo de visualización, denominado **Coherence**, las aplicaciones de Windows aparecen en el escritorio del Mac junto con sus aplicaciones Mac y los documentos de programas Windows y aplicaciones Mac se guardan en las mismas carpetas.

Cambio al modo Coherence

Para pasar al modo Ventana desde el modo Coherence, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Coherence, en la esquina superior izquierda de la ventana de la máquina virtual.

- Seleccione **Ver** > **Pasar a Coherence**.
- Presione Control-Comando-C.

Para pasar al modo Pantalla Completa al modo Coherence, realice una de las siguientes acciones:

- Presione Control-Command-F para salir del modo Pantalla completa. A continuación, haga clic en **Ver** > **Pasar a Coherence**.
- Mueva el puntero a la parte superior de la pantalla hasta que aparezca la barra de menús de macOS y haga clic en **Ver** > **Salir de pantalla completa**. A continuación, abra de nuevo el menú **Ver** y haga clic en **Pasar a Coherence**. Si está utilizando el modo de pantalla completa optimizado para juegos, pulse Control-Option (Alt) para mostrar la barra de menús de Mac.

Nota: Para habilitar el modo de visualización Coherence, es necesario tener instalado Parallels Tools (p. 286). En la mayoría de los casos, Parallels Tools se instala por omisión.

Menú de Parallels

Cuando esté en el modo Coherence, el menú de Parallels se mostrará en la barra de menús situada en la parte suprior de la pantalla.



Use el menú para las siguientes funciones comunes:

- Haga **clic** en el icono de Parallels para abrir un menú básico que proporciona los siguientes elementos:
  - **Menú Inicio de Windows:** Acceda al menú Inicio de Windows.
  - **Ver:** Cambio del modo de vista de una máquina virtual.
  - **Acciones:** Utilice este menú para llevar a cabo diferentes acciones.
  - **Dispositivos:** Gestione dispositivos de hardware como impresoras y unidades de DVD.
  - **Configurar:** Abre el cuadro de diálogo de configuración de máquina virtual.
  - **Centro de control:** Abre el centro de control de Parallels Desktop.
  - **Nuevo:** Crea una máquina virtual nueva.
  - **Abrir:** Abre una máquina virtual existente.
  - **Preferencias:** Abre las preferencias de Parallels Desktop.
  - y mucho más...
- **Haga clic con el botón secundario** sobre el icono para abrir el menú Inicio de Windows.

Importante: Cuando esté en el modo Coherence, para salir de Parallels Desktop, haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Salir de Parallels Desktop**.

Bandeja del sistema de Windows

Cuando Parallels Desktop está en modo Coherence, los iconos de la bandeja del sistema de Windows se encuentran en la barra de menús de macOS en la parte superior de la pantalla.

Usted puede utilizar los iconos de la bandeja del sistema tal y como lo haría desde el escritorio de Windows.

Desplazamiento de aplicaciones de Windows entre escritorios (Spaces)

Cuando Windows está en Coherence, puede mover con facilidad ventanas de aplicaciones del SO huésped entre escritorios de macOS (espacios).

Configuración de Windows para que se muestre en una única ventana

Puede establecer que Windows y sus aplicaciones aparezcan juntos en su propia ventana.

Para pasar al modo Ventana desde el modo Coherence, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Ver** > **Salir de Coherence**.
- Si los menús de Parallels Desktop están disponibles en la barra de menús del Mac, haga clic en **Ver** > **Salir de Coherence**.

Para pasar al modo Ventana desde el modo de Pantalla Completa, realice una de las siguientes acciones:

- Presione Comando-Control-F.
- Mueva el puntero a la parte superior de la pantalla hasta que aparezca la barra de menús de macOS y haga clic en **Ver** > **Salir de pantalla completa**. Si está utilizando el modo de pantalla completa optimizado para juegos, pulse Control-Option (Alt) para mostrar la barra de menús de Mac.

Ajuste de la configuración del modo Ventana

Usted puede personalizar la forma en la que Parallels Desktop aparece y se comporta cuando esté en modo Ventana.

Establecer si las aplicaciones de Windows deben mostrarse en el Dock:

Puede decidir si desea mostrar o no los iconos de las aplicaciones de Windows en el Dock de macOS cuando se encuentre en modo Ventana. Si prefiere usar las aplicaciones manipulándolas en el escritorio de Windows, puede que no desee distraerse viéndolos en el Dock, junto con los iconos de sus aplicaciones de macOS.

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y a continuación haga clic en **Aplicaciones**.

3 Para mostrar los iconos de las aplicaciones de Windows en el Dock cuando esté en modo Ventana, deseleccione **Sólo mostrar iconos del Dock en Coherence**.

Monitorización de Windows en una ventana escalable

Puede configurar Windows para que se muestre en una ventana que puede redimensionarse a cualquier tamaño, para que así el tamaño del contenido se ajuste al de la ventana. Este modo se llama **Imagen en imagen**. Este modo puede resultar útil si desea supervisar aplicaciones y otras tareas en ejecución en Windows mientras está en macOS.

Para cambiar al modo Imagen en imagen:

- En el modo Ventana, seleccione **Ver** > **Pasar Imagen en imagen**.

Si desea más información acerca de este modo consulte la sección de configuración del modo Imagen en imagen (p. 182).

Configuración de Windows para que ocupe toda la pantalla

Usted puede configurar Windows para que ocupe toda su pantalla, para así tener la misma experiencia que si trabajara en un PC Windows. En modo de pantalla completa, se ocultará macOS y todos los controles de Parallels Desktop.

Para pasar al modo de Pantalla Completa:

- Dentro del modo Coherence, haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Ver** > **Salir de Coherence**. Haga clic en el menú **Ver** y seleccione **Pasar a pantalla completa**.
- En el modo Ventana, seleccione **Ver** > **Pasar a pantalla completa** o haga clic en el icono de pantalla completa situado en la esquina superior izquierda de la ventana de la máquina virtual.

Para salir del modo de Pantalla Completa, realice una de las siguientes acciones:

- Presione Comando-Control-F.
- Mueva el puntero a la parte superior de la pantalla hasta que aparezca la barra de menús de macOS y haga clic en **Ver** > **Salir de pantalla completa**. Si está utilizando el modo de pantalla completa optimizado para juegos, pulse Control-Option (Alt) para mostrar la barra de menús de Mac.

Ajuste de la configuración de pantalla completa

Usted puede personalizar la forma en la que Windows aparece y se muestra cuando esté en el modo de Pantalla Completa.

Para acceder a la configuración de **Pantalla Completa**:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > **Opciones**.
- Si la barra de menús de Parallels Desktop es visible en la parte superior de la pantalla, seleccione **Acciones** > **Configurar** y a continuación haga clic en **Opciones**.

2 Haga clic en **Pantalla completa**.

3

4 En el panel **Pantalla Completa**, puede ajustar cualquiera de las opciones detalladas a continuación.

Configuración de lo que se muestra en las pantallas conectadas a su Mac

Si utiliza una segunda pantalla conectada a su Mac, cuando cambie al modo Pantalla completa, Windows se mostrará por omisión en la pantalla principal y macOS en la pantalla secundaria.

Puede seleccionar en qué pantalla se va a mostrar Windows arrastrando su ventana a dicha pantalla y, a continuación, haciendo clic en el icono de pantalla completa .

Para que todas sus pantallas muestren Windows, seleccione **Usar todas las pantallas en pantalla completa**.

Si ha marcado la opción para mostrar su máquina virtual en todas las pantallas al cambiar a pantalla completa, también puede seleccionar **Mostrar y ocultar espacios en todas las pantallas al mismo tiempo**.

Con esta opción seleccionada, al hacer clic en la máquina virtual en una de sus pantallas, se mostrará en el resto. Asimismo, al cambiar de una a otra de las pantallas, los espacios de la máquina virtual se ocultarán en el resto de los monitores.

Optimizar el modo de pantalla completa para juegos

Si utiliza una máquina virtual para ejecutar juegos en el modo de pantalla completa, seleccione la opción **Optimizar el modo de pantalla completa para juegos**. Al seleccionar esta opción, el Dock de macOS, la barra de menús y las notificaciones no se mostrarán al mover el puntero del ratón a la parte superior o inferior de la pantalla.

Permitir a Windows establecer opciones gamma

Si está usando Windows para la ejecución de juegos, puede que este necesite cambiar temporalmente la configuración de opciones gama de su Mac para así poder mostrar correctamente distintos efectos visuales. Para permitir que Windows pueda modificar la configuración gamma de Windows, seleccione **Utilizar configuración gamma de Windows**.

Ajustar al tamaño de la pantalla

Mediante el menú **Ajustar al tamaño de la pantalla**, puede configurar cómo se muestra Windows al trabajar en pantalla completa:

- **Desactivado.** Si Parallels Tools (p. 162) está instalado, la resolución de Windows se adapta a la de Mac. Si Parallels Tools (p. 162) no está instalado, la resolución de Windows no cambia. Si es inferior a la de Mac, Windows se muestra en el fondo negro. Si es superior, Windows muestra barras de desplazamiento.
- **Auto.** Si Parallels Tools (p. 162) está instalado, la resolución de Windows se adapta a la de Mac. Si Parallels Tools (p. 162) no está instalado, la resolución de Windows no cambia. Si es inferior a la de Mac, Windows se muestra en el fondo negro. Si es superior, Windows se muestra completamente en la pantalla sin ninguna barra de desplazamiento.
- **Mantener la proporción**: Independientemente de si Parallels Tools (p. 162) está instalado o no, la resolución de Windows no cambia. Si es inferior a la de Mac, Windows se muestra en el fondo negro. Si es superior, Windows se muestra completamente en la pantalla sin ninguna barra de desplazamiento.
- **Ajustar**: Independientemente de si Parallels Tools (p. 162) está instalado o no, la resolución de Windows no cambia, pero Windows se ajusta para ocupar toda la pantalla.

Nota: Para impedir la realización de cambios no autorizados en la configuración de pantalla completa, haga clic en el icono de bloqueo situado en la parte inferior de la ventana. Una vez realizado el bloqueo, para realizar cualquier cambio será imprescindible disponer de una contraseña de administrador.

Configuración de la aplicación que debe abrirse cuando inserte un CD o DVD

Puede configurar la aplicación de Windows que desea que se abra cuando usted inserte un CD de música, fotos, un DVD de vídeo o un CD o DVD en blanco.

1. En el Finder de amcOS, seleccione el **menú Apple** > **Preferencias del sistema**.
2. Haga clic en **CD y DVD**.
3. En el menú de tipo de disco de su elección, seleccione **Abrir otra aplicación**.
4. Seleccione una aplicación de Windows en `/nombre de usuario/Aplicaciones (Parallels)/Aplicaciones Windows`.

Cuando inserte un disco del tipo seleccionado, se abrirá automáticamente la aplicación de Windows seleccionada.

Nota: 1.Si no puede establecer la aplicación de Windows que desea que se abra cuando inserte un CD o DVD, compruebe que la compartición de aplicaciones macOS (p. 69) está habilitada y que el CD/DVD-ROM de macOS no está seleccionado en las Preferencias de CD/DVD.

2. Para permitir que la aplicación de Windows se abra cuando inserte un CD o DVD, debe tener instalado Parallels Tools (p. 286). En la mayoría de los casos, Parallels Tools se instala por omisión.

Compartir elementos entre macOS y Windows

Parallels Desktop le permite acceder fácilmente a sus archivos de macOS usando aplicaciones de Windows y acceder a archivos de Windows usando aplicaciones de macOS.

Siga leyendo para descubrir las formas en las que puede compartir carpetas, archivos y aplicaciones entre macOS y Windows.

Copiar y pegar contenido entre macOS y Windows

Parallels Desktop le permite copiar y pegar imágenes y texto con formato (cursiva, negrita, subrayado y distintos colores, fuentes y tamaños) entre programas de Windows y macOS.

Para permitir el copiado y pegado de contenido entre macOS y Windows:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** > **Más opciones**.

3 Seleccione **Compartir portapapeles del Mac**.

4 Para conservar el formato del texto cuando copie y pegue texto, seleccione **Conservar formato de texto**.

Nota: Para habilitar la opción de copia y pegado entre macOS y Windows, Parallels Tools debe estar instalado (p. 286). En la mayoría de los casos, Parallels Tools se instala por omisión. Si aísla macOS de Windows, no podrá copiar y pegar contenido entre macOS y Windows.

Copiar y pegar archivos

Copiar y pegar archivos entre Windows y macOS es muy fácil. Para ello:

1 Seleccione un archivo (o múltiples archivos) y presione Command+C en su teclado para copiarlo.

2 Abra una carpeta o haga clic en el escritorio en el otro sistema operativo y presione Command-V para pegar el archivo.

Notas:

1. Para poder copiar y pegar archivos entre macOS y Windows, en Configuración de compartición (p. 61) seleccione **Todos los discos** o **Sólo en la carpeta de inicio** a través del menú **Compartir carpetas**. Asimismo, también debe seleccionar **Acceder a carpetas Windows desde Mac**. En la mayoría de los casos, todas estas opciones vienen seleccionadas por omisión.

2. Si se selecciona **Sólo carpeta de inicio** en el menú **Compartir carpetas** (p. 61), sólo podrá copiar y pegar archivos del Mac a Windows desde la carpeta de inicio del Mac.

Compartición de archivos y carpetas

Parallels Desktop le permite compartir carpetas entre los sistemas de archivos de Windows y macOS, por lo que puede abrir fácilmente archivos de macOS en aplicaciones de Windows y archivos Windows en aplicaciones de Mac macOS.

Nota: Estas instrucciones también son aplicables para la compartición de carpetas entre macOS y Linux.

Acceso a un archivo o carpeta de macOS desde una aplicación de Windows

Si ha activado el uso compartido de carpetas, podrá acceder a cualquier carpeta compartida de macOS desde un programa de Windows. Al abrir un archivo (como, por ejemplo, al seleccionar **Archivo** > **Abrir** en muchas aplicaciones), sus carpetas compartidas de macOS se muestran como directorios compartidos de red denominados "psf

Para permitir que las carpetas de macOS se compartan con las aplicaciones Windows:

1 Inicie Windows. (p. 40)

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

3 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Compartición** > **Compartir Mac**.

4


Configuración de "Windows 10"
General
Opciones
Hardware
Seguridad
Copia de seguridad
Buscar
Iniciar y apagar
Optimización
Compartición
Aplicaciones
Pantalla completa
Imagen en imagen
Web y correo electró…
Mantenimiento
Modo de viaje
Más Opciones
Compartir Mac
Compartir Windows
Compartir carpetas:
Sólo carpeta de inicio
Carpetas personalizadas...
Perfil compartido:
Compartir carp. usuario con Windows
Configurar...
Compartir las carp. en la nube con Windows
Mapear volúmenes Mac a Windows
Configuración avanzada
Asignar una letra de unidad a carpetas compartidas
Permitir la creación de ejecutables
Habilitar nombres de archivo de DOS 8.3
Restaurar predeterminados
Haga clic en el candado para impedir cambios.
?

5 Realice una de las siguientes acciones:

- Para compartir únicamente las carpetas dentro de la carpeta Inicio, seleccione **Solo carpeta principal** en el menú **Carpetas compartidas**.
- Si desea compartir todas sus carpetas de macOS, seleccione **Todos los discos** en el menú **Carpetas compartidas**.
- Si desea compartir cualquier otra carpeta, haga clic en **Carpetas personalizadas** y haga clic en el botón de adición (+). A continuación seleccione la carpeta que desea compartir. Usted puede añadir más carpetas haciendo clic en el botón de adición (+) de nuevo.



Una vez que haya compartido una carpeta de macOS con Windows, podrá:

- Desactivar la compartición de la carpeta deseleccionando **Activado**.
- Cambiar el nombre de la carpeta que se mostrará en Windows haciendo doble clic en el nombre de la carpeta en la columna **Nombre** e introduciendo otro nombre.
- Limitar la escritura en esta carpeta haciendo clic en **Leer y escribir** en la carpeta **Permisos** y seleccionando **Sólo lectura**. Usted no podrá añadir elementos a la carpeta.

Nota: 1. Para activar la compartición de carpetas, la opción **Aislar Windows de Mac** debe estar desactivada en el panel **Seguridad** del cuadro de diálogo **Configuración**.

2. Si está ejecutando Linux, las carpetas compartidas se montan en el directorio `/media/psf` o `/mnt/psf`.

Configuración de macOS y Windows para que usen las mismas carpetas

Puede configurar macOS y Windows para que utilicen las mismas carpetas para elementos como música, documentos, fotografías, su escritorio y archivos eliminados. De esta forma, si, por ejemplo, guarda un archivo en la carpeta Documentos, se hará independientemente de que use una aplicación de macOS o una aplicación de Windows.

1 Inicie Windows. (p. 40)

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

3 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Compartición**.

4 Haga clic en **Compartir Mac** y seleccione **Compartir carpetas de usuario de Mac con Windows**.

Las carpetas `Escritorio`, `Documentos`, `Imágenes`, `Música`, `Películas` y `Descargas` de macOS se combinan con las carpetas correspondientes de Windows y la Papelera de macOS se combina con la de Windows.

5 Si sólo desea mapear algunas de las carpetas, haga clic en **Configurar** y seleccione las carpetas deseadas. Para asignar la papelera de macOS a la Papelera de reciclaje de Windows, seleccione **Combinar Papelera de reciclaje con Papelera**.

Visualización de un elemento de Windows en el Finder

Puede mostrar un elemento de Windows en el Finder de macOS.

- En Windows, haga clic con el botón secundario (o Control-clic) en un archivo o carpeta y seleccione **Mostrar en Finder** en el menú contextual.

En el menú del Finder podría, por ejemplo, aplicar una etiqueta de color a un elemento o arrastrarlo fácilmente a otra ubicación en el Finder.

Nota: Solo puede realizar estas acciones con archivos guardados en carpetas compartidas (p. 61).

Compartir un archivo desde Windows a través de los servicios de Mac

Puede compartir archivos de Windows a través de servicios de Mac como AirDrop, Mail, Twitter o Facebook.

En Windows, haga clic con el botón secundario (o Control-clic) en un archivo o carpeta y seleccione **Compartir en** en el menú contextual.

Nota: Solo puede realizar estas acciones con archivos guardados en carpetas compartidas.

Utilizar Quicklook en el Explorador de archivos de Windows

Puede previsualizar uno o varios archivos con rapidez mediante la función Quick Look de macOS.

- En Windows, seleccione uno o varios archivos que quiera previsualizar y pulse la tecla Espacio.
- Si utiliza un touchpad, seleccione un archivo y utilice el gesto con tres dedos (o pulse con fuerza si cuenta con un Macbook más reciente).

Nota: Solo puede realizar estas acciones con archivos guardados en carpetas compartidas.

Acceso a los discos de Windows desde el Finder o a través del Escritorio

Si desea añadir un acceso directo a los discos de Windows, puede añadirlos al Finder o al Escritorio. Haga lo siguiente:

Nota: Para añadir discos de Windows al Finder o al Escritorio, la máquina virtual debe estar ejecutándose y la opción **Servidores conectados** debe estar seleccionada en la pestaña **General** de las preferencias de Finder.

1. Abra Finder y seleccione **Todo** en la sección **Compartido**.
2. Busque y amplíe su máquina virtual.
3. Haga doble clic en el disco que quiera añadir al Finder o al Escritorio. Los discos se montarán y se mostrarán en el Escritorio. A continuación, podrá llevar a cabo una de las siguientes acciones:
   - Para añadir el disco al Finder, arrástrelo desde el Escritorio a la sección **Favoritos**.
   - Para que el disco se muestre en el Escritorio, cree un alias para este. Haga clic con el botón derecho en el disco y seleccione **Crear alias**.

Compartición de carpetas iCloud, Dropbox o Google Drive con Windows

Si utiliza el almacenamiento en la nube de iCloud, Dropbox o Google Drive en macOS, podrá compartir con facilidad sus carpetas de macOS con Windows. Una vez habilitada la compartición, podrá cargar, descargar y sincronizar archivos de cualquiera de estos servicios desde Windows sin necesidad de duplicar ninguno de estos archivos en su disco duro.

Notas:

1. Esta funcionalidad también está disponible para máquinas virtuales Linux.
2. Para usarla, es imprescindible tener instalado Parallels Tools (p. 162).

Para compartir las carpetas de iCloud, Dropbox o Google Drive de macOS con Windows, siga estos pasos:

Nota: En Parallels Desktop para Mac Pro Edition, también puede compartir con Windows sus carpetas de Dropbox para empresas, Box y OneDrive para la Empresa.

1. Si aún no lo ha hecho, configure iCloud, Dropbox o Google Drive en macOS.
2. Inicie Windows (p. 40).
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
4. Haga clic en **Opciones** y seleccione **Compartición** > **Compartir Mac**.
5. Seleccione **Compartir carpetas en la nube con Windows**.
6. Acceda a Windows y vaya a **Equipo**. Las carpetas para iCloud, Dropbox o Google Drive se encuentran en la sección **Favoritos** (o **Acceso rápido** en Windows 10). Puede usarlas para cargar al cloud y descargar archivos del cloud.



Compartir carpetas de OneDrive de Windows con macOS

Si utiliza Microsoft OneDrive para almacenar archivos en la nube, puede compartir fácilmente sus carpetas de OneDrive con macOS. De esta forma podrá cargar y descargar archivos de OneDrive en macOS sin duplicar ninguno de los archivos en su disco duro.

Notas:

1. Para compartir carpetas de OneDrive con macOS, la aplicación de escritorio OneDrive debe estar instalada en Windows. Si está usando la aplicación preinstalada de OneDrive, las carpetas de OneDrive no se compartirán porque esta aplicación no crea ninguna carpeta local e interactúa directamente con el almacenamiento en la nube.

2. Esta prestación sólo está disponible cuando Parallels Tools está instalado (p. 166) en Windows.

Para compartir sus carpetas de OneDrive de Windows con macOS, haga lo siguiente:

1. Si OneDrive aún no está configurado en Windows, configúrelo. Si desea más información, visite http://windows.microsoft.com/en-us/skydrive/download.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
3. Haga clic en **Opciones** y seleccione **Compartición** > **Compartir Windows**.
4. Seleccione **Acceder a carpetas Windows desde Mac** y **Compartir OneDrive con Mac**.
5. En el Finder de macOS, vaya a **Finder** > **Preferencias** y seleccione **Servidores conectados**.
6. Abra Finder y haga clic en su máquina virtual en la sección **Compartido**. La máquina virtual debe encontrarse en ejecución.

   Nota: En macOS 10.14 Mojave (cuando se publique de forma oficial), podrá encontrar su máquina virtual en la sección **Red**.



7 Haga doble clic en el disco OneDrive. Los discos se montarán y se mostrarán en el Escritorio.

8 Arrastre el disco OneDrive desde el Escritorio a la sección **Favoritos** del Finder.

A partir de ahora, OneDrive de Windows siempre estará disponible en el Finder. Puede utilizarlo para descargar o cargar archivos a OneDrive desde macOS.

Nota: Para utilizar OneDrive, Windows debe estar ejecutándose.

Compartición de aplicaciones

Puede acceder a las aplicaciones de macOS desde Windows y puede acceder a las aplicaciones de Windows desde macOS. Por ejemplo, si localiza un archivo usando el menú Abrir en una aplicación de Windows y decide abrir el archivo usando una aplicación macOS, esto es totalmente posible.

Nota: Siempre que Parallels Tools esté instalado en Linux (p. 168), también podrá abrir archivos de macOS a través de aplicaciones Linux.

Activar el uso compartido de las aplicaciones de macOS

Al activar esta opción, podrá abrir las aplicaciones de macOS desde Windows o desde las aplicaciones de este sistema.

De lo contrario, puede activarla siempre que lo desee de la siguiente forma:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y haga clic en **Aplicaciones.**

3 Seleccione **Compartir aplicaciones Mac con Windows**.

Una vez habilitado el uso compartido de las aplicaciones de macOS, puede realizar las tareas que se detallan a continuación.

Abrir un archivo de Windows en una aplicación de macOS

Puede abrir un archivo en una aplicación de macOS desde Windows Explorer, en el diálogo Abrir en la mayoría de aplicaciones de Windows o en el escritorio de Windows si este se ha configurado para mostrarse en otra ventana (p. 53) o en pantalla completa (p. 55). Puede que desee hacerlo si no tiene una aplicación de Windows que pueda abrir el archivo.

- En Windows, haga clic con el botón secundario (o Control-clic) en un archivo y realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Abrir en Mac** en el menú contextual. El archivo se abre en la aplicación predeterminada de macOS para dicho tipo de archivo.
  - Seleccione **Abrir con** en el menú contextual y seleccione una aplicación.

Nota: Solo puede realizar estas acciones con archivos guardados en carpetas compartidas (p. 61).

Apertura de una aplicación Mac a través del menú Inicio de Windows

A través del menú Inicio de Windows, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione **Todas las aplicaciones** > **Aplicaciones compartidas Parallels** y a continuación seleccione una aplicación.
- Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar en el campo de búsqueda y seleccione la aplicación en la lista.

Activar el uso compartido de las aplicaciones de Windows

Cuando se tiene activado el uso compartido de aplicaciones de Windows, podrá abrirlas a través del Finder de macOS. También podrá añadir una carpeta al Dock con todas sus aplicaciones de Windows para poder acceder a estas con facilidad.

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y haga clic en **Aplicaciones.**

3 Seleccione **Compartir aplicaciones Mac con Windows**.

Adición de una carpeta de aplicaciones Windows al Dock

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y a continuación haga clic en **Aplicaciones**.

3 Compruebe que la opción **Compartir aplicaciones Windows con Mac** está seleccionada y a continuación seleccione **Mostrar carpeta de aplicaciones Windows en el Dock**.

Configuración de si desea o no que los iconos del Dock reboten para alertarle

En aquellos casos en los que el icono de una aplicación de Windows parpadearía para alertarle sobre algo (por ejemplo, al recibir un nuevo mensaje de Skype o una notificación de Microsoft Outlook), por defecto su icono también rebota repetidamente en el Dock de macOS.

Para activar o desactivar este rebote de los iconos de los programas Windows para alertarle de algo:

1 Realice una de las siguientes acciones:

Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.

Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y haga clic en **Aplicaciones**.

3 Seleccione o deseleccione **Los iconos del Dock rebotan para alertarle**.

Nota: El icono que rebota está disponible en Windows con Parallels Tools instalado (p. 286) siempre y cuando se haya seleccionado **Compartir aplicaciones Windows con Mac** en el panel **Aplicaciones**.

Forzar el cierre de aplicaciones de Windows

Si está ejecutando una aplicación del SO huésped Windows y este no responde o se bloquea, puede fácilmente forzar el cierre del programa como si se tratara de cualquier aplicación macOS. Para forzar el cierre de una aplicación de Windows, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la aplicación de Windows presente en el Dock, presione Opción (Alt) y seleccione **Forzar salida**.
- Presione Opción + Comando+ Esc (Alt + Comando+ Esc), seleccione el nombre de la aplicación de Windows que desea cerrar y haga clic en **Forzar salida**.

Nota: Para poder forzar el cierre de aplicaciones del sistema operativo huésped Windows, Parallels Tools debe estar instalado (p. 286).

Definición de los archivos a abrir en la aplicación de su elección

Puede establecer que los archivos de un tipo determinado que abra a través del Finder de macOS se procesen a través de la aplicación de Windows que especifique. Por ejemplo, podría configurar que los archivos que tengan la extensión `.txt` siempre se abran en el Bloc de notas de Windows.

También puede establecer que los archivos abiertos de Windows siempre se abran en una aplicación determinada de macOS.

Establecer que los archivos de macOS de un tipo determinado se abran en una aplicación de Windows

Para abrir un archivo de macOS una vez con una aplicación de Windows:

1. Haga clic con el botón secundario (o Control-clic) en el archivo en el Finder y seleccione **Abrir con** en el menú contextual.
2. Seleccione una aplicación de Windows.

   Si no ve la aplicación deseada, haga clic en **Otro** y seleccione la aplicación de Windows en `/nombre de usuario/Aplicaciones (Parallels)/Aplicaciones Windows.`

También puede abrir un archivo de macOS en una aplicación de Windows arrastrándolo al icono de la aplicación en el Dock.

Para establecer que los archivos de un tipo específico siempre se abran en una aplicación de Windows:

1. Haga clic con el botón secundario (o Control-clic) en un archivo y seleccione **Obtener info** en el menú contextual.
2. Haga clic en el triángulo que aparece al lado de "Abrir con" para ampliar la sección.
3. Seleccione la aplicación de Windows en el menú emergente.

   Si no ve la aplicación deseada, haga clic en **Otro** y seleccione la aplicación de Windows en `/nombre de usuario/Aplicaciones (Parallels)/Aplicaciones Windows.`
4. Haga clic en **Cambiar todo**.

A partir de este momento, cuando haga doble clic en un archivo de este tipo (`.txt` en el ejemplo anterior) en macOS, el Finder abrirá el archivo en la aplicación de Windows. Si Windows está apagado, suspendido o pausado y hace doble clic en este archivo, Windows se iniciará o reanudará en modo Coherence. Cuando se inicie Windows, el archivo se abrirá en la aplicación de Windows.

Establecer que los archivos de Windows de un tipo determinado se abran en una aplicación de macOS

Para abrir un archivo de Windows con una aplicación de macOS solo esta vez:

- Haga clic con el botón secundario (o Control-clic) en el archivo en Windows y seleccione **Abrir con** en el menú contextual. A continuación, seleccione una aplicación.

Para establecer que todos los archivos de un tipo determinado se abran en una aplicación de Windows:

1. Haga clic con el botón secundario (o Control-clic) en el archivo en Windows, seleccione **Abrir con** el menú contextual y haga clic en **Seleccionar aplicación predeterminada**.
2. Escoja una aplicación y seleccione **Siempre usar la aplicación seleccionada para abrir este tipo de archivo** y haga clic en **ACEPTAR**.

Nota: Para establecer que los archivos se abran en la aplicación deseada, Parallels Tools debe estar instalado (p. 286). En la mayoría de los casos, Parallels Tools se instala por omisión. Asimismo, la opción **Aislar Mac de Windows** (p. 110) debe estar desactivada y la Compartición de aplicaciones Windows (p. 69) debe estar activada.

Configurar que los enlaces de Internet siempre se abran en macOS o Windows

Por defecto, si hace clic en un vínculo (como, por ejemplo, la URL de una página web) en Windows, se abre la aplicación de Windows predeterminada para dicho tipo de vínculo y, si hace clic en un vínculo de macOS, se abre la aplicación de macOS predeterminada.

Puede hacer que los vínculos de un tipo determinado siempre se abran en macOS o en Windows. Por ejemplo, puede hacer que las páginas web siempre se abran en Windows Internet Explorer, incluso si el vínculo se encuentra en una aplicación de macOS.

Nota: Para que los vínculos de Internet se abran en macOS o Windows, es necesario tener instalado Parallels Tools (p. 286). En la mayoría de los casos, Parallels Tools se instala por omisión.

Para que los vínculos de Internet se abran en macOS o Windows:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Web y correo electrónico**.

3 Haga clic en el menú para el tipo de vínculo que desea definir. Si no ve el tipo de vínculo deseado, haga clic en **Más aplicaciones**. Puede definir los siguientes tipos de vínculos:

- **Páginas web:** Páginas Web accesibles a través de protocolos `HTTP` y `HTTPS`.
- **Email:** Los vínculos en formato `mailto` que abren un email con la dirección ya introducida.
- **Grupos de noticias:** Los vínculos en formato `news.` que suelen abrirse en una aplicación de lectura de noticias.
- **FTP:** Ubicaciones de carga y descarga de archivos accesibles a través del protocolo `FTP`.
- **RSS:** Contenido en episodios como blogs y podcasts.
- **Acceso remoto:** Ubicaciones accesibles a través de los protocolos `Telnet` y `Secure Shell` (`SSH`).

4 Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Predeterminado:** El vínculo se abre en la aplicación o el programa definido como predeterminado en el sistema operativo (macOS o Windows) donde hace clic en el vínculo.
- **Abrir en Windows:** Los vínculos donde se hace clic en macOS o Windows se abren en la aplicación de Windows predeterminada para dicho tipo de vínculo.
- **Abrir en Mac**: Los vínculos donde se hace clic en macOS o Windows se abren en la aplicación de macOS predeterminada para dicho tipo de vínculo.

Apertura de una página de Safari en Internet Explorer

Algunas páginas web funcionan mejor cuando se visualizan en Windows Internet Explorer. Si utiliza Safari para navegar en macOS, puede abrir rápidamente la página actual en Internet Explorer de la siguiente forma:

1 En primer lugar, debe instalar el plugin "Abrir en Internet Explorer". Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Web y correo electrónico**.

3 Haga clic en **Instalar plugin**.

4 Una vez instalado el plugin, haga clic en el botón **Abrir en IE** de la barra de herramientas.

Si aún no ha abierto Windows, este se iniciará y la página se abrirá en Internet Explorer.

Enviar archivos de macOS con la aplicación de correo electrónico de Windows

Si suele utilizar la aplicación de correo electrónico de Windows para enviar mensajes, puede adjuntar a estos archivos de macOS con facilidad. Haga lo siguiente:

Nota: Esta funcionalidad está disponible para Windows XP y versiones posteriores con Parallels Tools (p. 162) instalado.

1 Supongamos que ha decidido enviarle una foto a su madre. Haga clic con el botón derecho en macOS y seleccione **Compartir** > **Más**. Se abrirá la sección **Extensiones** de las Preferencias del Sistema de macOS.

2 Desplácese por la lista de extensiones y seleccione **Enviar con aplicación de correo electrónico de Windows** (solo tendrá que hacer esto una vez).

3 Haga clic con el botón derecho de nuevo en la foto y seleccione **Compartir** > **Enviar con la aplicación de correo electrónico de Windows**. Se iniciará la aplicación de correo electrónico por defecto de Windows y se creará un nuevo mensaje. La foto seleccionada estará incluida en el mensaje. Solo tendrá que indicar la dirección de correo electrónico del destinatario y el asunto del mensaje.

Compartición de volúmenes y dispositivos externos de almacenamiento

Al conectar un dispositivo de almacenamiento externo, como por ejemplo un USB, a su Mac, podrá acceder a los contenidos desde aplicaciones de macOS.

Puede configurar Parallels Desktop para que monte automáticamente volúmenes y dispositivos de almacenamiento en Windows. De esta forma, podrá acceder a los contenidos tanto desde macOS como desde Windows.

Los siguientes elementos pueden montarse en Windows:

- **Unidades extraíbles**: Dispositivos de almacenamiento externo, como pueden ser discos duros USB y unidades flash USB.
- **Unidades CD/DVD**: Las unidades CD y DVD o las imágenes CD/DVD (archivos que en su mayoría acaban en `.dmg`, `.iso` e `.img`.).
- **Carpetas de red**: Carpetas compartidas a través de red.

Para que estos elementos se monten en Windows de forma automática, siga esos pasos:

1 Inicie Windows. (p. 40)

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

3 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Compartición** > **Compartir Mac**.

4 Seleccione **Mapear volúmenes Mac a Windows**.

Cuando usted conecta un volumen o dispositivo de almacenamiento, este se monta como una unidad de red. Por ejemplo, una unidad flash USB conectada a su Mac será accesible desde la carpeta `/Volúmenes` en macOS y desde `Mi Equipo` en Windows.

Nota: Los permisos para acceder al dispositivo montado desde Windows son los mismos que la configuración de permisos para el dispositivo en macOS. Por ejemplo, si puede leer y escribir en una unidad flash USB en macOS, también podrá leer y escribir en Windows. Una excepción: macOS no puede escribir en volúmenes NTFS (independientemente de los permisos configurados).

Compartir las unidades de red y externas de Windows con Mac

Al conectar una unidad NTFS externa o de red con Windows, puede permitir que macOS acceda a estas.

Haga lo siguiente:

1 Inicie Windows. (p. 40)

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

3 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Compartición** > **Compartir Windows**.

4 Seleccione **Compartir unidades de red de Windows con Mac** y **Compartir unidades conectadas a Windows con Mac**.

Al conectar una unidad de red o NTFS a Windows, estas unidades pasan a estar disponibles en macOS. Para acceder a estas, acceda a la barra lateral del **Finder** > **Compartido** y haga clic en el nombre de la máquina virtual.

Uso de una imagen de disco con la unidad DVD virtual

Mientras esté en Windows puede seleccionar un archivo de imagen de disco para usarlo con la unidad de DVD virtual de Windows como si se tratara de un DVD presente en una unidad real. Para ello:

1 En el Explorador de Windows, abra **Equipo** o **Este equipo**, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la unidad de DVD y seleccione **Seleccionar imagen de disco**.

2 Localice la imagen de disco que desea usar y haga clic en **Abrir**.

Nota: Esta funcionalidad sólo está disponible para Windows con Parallels Tools instalado (p. 286).

Almacenar contraseñas de Internet en el llavero de Mac

En la actualidad, los usuarios no tienen que recordar las diferentes contraseñas que utilizan para acceder a sus diferentes cuentas en redes sociales y sitios web. Su Mac puede almacenarlas e introducirlas de forma automática cuando sea necesario.

Si navega por Internet en Windows utilizando Internet Explorer o Microsoft Edge, puede guardar sus contraseñas en el llavero de Mac. Si lo utiliza, las contraseñas que introduzca en Internet Explorer o Microsoft Edge se guardarán en este y podrá utilizarlo para incluirlas de forma automática cuando use estos navegadores. Estas contraseña no estarán disponibles para ninguna otra aplicación y no se perderán en el caso de que los archivos de Windows se corrompan o que tenga que reinstalar el sistema.

Para almacenar las contraseñas de Internet en el llavero de Mac:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Haga clic en **Acciones** en la barra de menú de Parallels Desktop, en la parte superior de la pantalla, y seleccione **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Web y correo electrónico**.

3 Seleccione **Almacenar contraseñas de Internet en el llavero de Mac**.

Aplicación de los controles parentales de macOS en Windows

Si cuenta con derechos de administrador en macOS, puede usar los controles parentales para impedir que otras cuentas de su Mac usen determinadas aplicaciones de Windows o accedan a determinados sitios web.

Para aplicar las opciones de control parental:

1 En macOS, seleccione **menú Apple** > **Preferencias del sistema** y haga clic en **Controles parentales**.

2 Haga clic en el candado si este no está desbloqueado y a continuación introduzca el nombre y la contraseña del administrador.

3 Seleccione la cuenta que desea restringir, haga clic en **Activar controles parentales** y configure los controles. Si desea que el usuario pueda usar algunas aplicaciones de Windows, compruebe que ha seleccionado Parallels Desktop en la lista de aplicaciones permitidas.

Para más información acerca del uso de los controles parentales, consulte la ayuda de Mac.

Ratón, Trackpad y teclado

Parallels Desktop le permite configurar su ratón o trackpad y su teclado como más le convenga.

También puede utilizar los gestos del trackpad para controlar las aplicaciones de Windows como lo hace con las aplicaciones macOS.

Siga leyendo para descubrir cómo personalizar la forma en la que su ratón, trackpad y teclado funcionan con aplicaciones de Windows.

Configuración de su ratón o trackpad para hacer clic derecho y clic medio

Muchas tareas en Windows, como por ejemplo el acceso a los menús contextuales, se realizan a través de un clic en el botón secundario.

Por defecto, Parallels Desktop viene configurado para imitar un clic con el botón secundario del ratón cuando se presiona Mayús+Control y se hace clic en el ratón. Usted puede cambiar la combinación de teclas que desencadene un clic con el botón secundario del ratón.

Usted también puede hacer que su trackpad permita realizar clics con el botón secundario y, si dispone de un Apple Mighty Mouse (incluido en los equipos de sobremesa de Apple entre el 2005 y el 2009) o un Magic Mouse (incluido en los equipos Apple actuales), puede hacer que el ratón permita la realización de clics con el botón secundario.

La mayoría de otros ratones ya vienen preconfigurados para el clic con el botón secundario.

Configure el Trackpad para la realización de clics con el botón secundario.

1 Seleccione el **menú de Apple** > **Preferencias del Sistema** y haga clic en **Trackpad**.

2 Seleccione **Clic secundario**.

Ahora puede hacer clic en el trackpad con dos dedos para así imitar un clic con el botón secundario.

Configuración de un Apple Mighty Mouse para haga clic con el botón derecho

1 Seleccione **menú de Apple** > **Preferencias del Sistema** y haga clic en **Ratón** o **Teclado y ratón**.

2 Seleccione **Botón secundario** en el menú a la derecha del ratón.

Ahora puede presionar la parte derecha del ratón para hacer clic con el botón secundario.

Configuración de un Apple Magic Mouse para simular un clic con el botón secundario

1 Seleccione **menú de Apple** > **Preferencias del Sistema** y haga clic en **Ratón** o **Teclado y ratón**.

2 Seleccione **Clic secundario**.

Ahora puede presionar la parte derecha del ratón para hacer clic con el botón secundario.

Establecimiento de la combinación de teclas que desencadena un clic con el botón secundario o clic central

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**.

2 Haga clic en **Accesos directos**.

3 De ser necesario, haga clic en el icono de bloqueo e introduzca la contraseña del administrador.

4 Seleccione **Accesos directos de ratón** en la barra lateral.



5

6 Seleccione **Clic secundario** (para clic con el botón secundario) o **Clic central**.

7 Haga clic en el campo de texto correspondiente y presione la tecla o combinación de teclas que desea usar con un clic de ratón para desencadenar el clic con el botón secundario o el clic central.

Usted puede usar cualquier combinación de las teclas Control, Option (Alt), Mayús y Command.

Uso de métodos abreviados de teclado

Tanto macOS como Windows proporcionan múltiples métodos abreviados de teclado. Por ejemplo, en macOS puede mantener presionada la tecla Comando (cmd) y presionar Q (Comando-Q) para salir de la aplicación actual.

Para introducir un método abreviado de teclado, lo único que debe hacer es presionar una combinación de teclas en su teclado.

También puede introducir métodos abreviados de teclado realizando una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús, seleccione **Dispositivos** > **Teclado** y escoja una combinación de teclas.
- Seleccione **Dispositivos** > **Teclado** y escoja una combinación de teclas.

Estos métodos son los más útiles para la utilización de métodos abreviados de teclado que incluyan teclas no incluidas en el teclado del Mac, como es el caso de Alt + PrintScreen.

Nota: Si desea utilizar las teclas F1-F12 en un MacBook, presione y mantenga presionada la tecla Fn y presione una tecla F.

Personalización de los métodos abreviados de teclado

Por defecto, Parallels Desktop asigna las combinaciones de teclas comunes de macOS a las combinaciones de teclas equivalentes de Windows. De esta forma, si por ejemplo está acostumbrado a usar Comando-C para copiar texto en macOS, no deberá cambiar al equivalente de Windows, Control-C.

También puede usar y personalizar los métodos abreviados de teclado para el cambio entre los modos de visualización Coherence, Pantalla Completa y Ventana, así como también para mostrar y ocultar Parallels Desktop.

Personalización de los métodos abreviados de teclado

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**.
2. Haga clic en **Accesos directos**
3. Seleccione Windows en la lista Máquinas Virtuales en la barra lateral.

   Si está usando otro sistema operativo con Parallels Desktop y desea personalizar los métodos abreviados de teclado para este, selecciónelo en la barra lateral.



Si está usando una aplicación Windows y presiona una combinación de teclas en la columna **De** arriba, se desencadenará la combinación de teclas en la columna **A**.

4 Si el icono en forma de candado está bloqueado, haga clic en el mismo e introduzca la contraseña del administrador.

5 Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea editar una combinación de teclas existentes, haga doble clic en la combinación de teclas o selecciónela y haga clic en el botón **Editar** . Haga clic en las teclas modificadoras para seleccionarlas o deseleccionarlas. Si lo desea, cambie el carácter en el campo de texto.

- Para eliminar una combinación de teclas, selecciónela y haga clic en el botón **Eliminar** .
- Para añadir una nueva combinación de teclas, haga clic en el botón **Añadir** .

Si está usando múltiples sistemas operativos con Parallels Desktop, puede crear perfiles de teclado para cada SO (p. 158).

Nota: 1. Algunas combinaciones de teclas no pueden editarse o eliminarse.

2. En Mac existen accesos directos que no tienen su versión correspondiente en Windows. Por ejemplo, puede utilizar la tecla F11 o la combinación Fn+F11 para ver el escritorio de su macOS con Exposé, pero en Windows no existe ninguna tecla ni combinación de teclas que le permita realizar la misma acción, ya que Exposé no existe en Windows.

Activar o desactivar métodos abreviados de sistema de macOS

En macOS, las teclas de función presentes en su teclado (F1, F2, F3, etc.) controlan funciones como la activación del Dashboard y Mission Control, el ajuste del brillo de la pantalla y el control del volumen. Por defecto, cuando una aplicación Windows está activa, las teclas de función y las demás combinaciones de teclas de acceso directo del sistema Mac (por ejemplo, Cmd + Tab para cambiar de una aplicación abierta a otra) siguen activando funciones de macOS.

Para configurar si desea que las teclas de función y las combinaciones de teclas de sistema de macOS activen funciones en macOS o en Windows:

1 Haga clic en **Accesos directos de macOS** en la barra lateral.

2 Seleccione una de las siguientes opciones en el menú **Enviar accesos directos de macOS**:

- **Siempre**: Cuando Windows o aplicaciones Windows estén activas, las teclas de función y otros accesos directos de sistema siempre desencadenarán funciones en Windows.
- **Nunca**: Las teclas de función y otros accesos directos de sistema siempre desencadenarán funciones en macOS.
- **Auto**: Si está utilizando Windows, los accesos directos de sistema que no funcionen en Windows (como por ejemplo el botón Control-flecha hacia arriba para mostrar Mission Control) desencadenarán funciones en macOS. Si está usando macOS como SO huésped y un SO huésped o una de sus aplicaciones está activa, los accesos directos de sistema típicos de macOS sólo desencadenarán funciones en la versión huésped de macOS.

Personalización del menú de teclado

Estando en modo Ventana, puede introducir combinaciones de teclas seleccionando **Dispositivos** > **Teclado** y a continuación seleccionando una combinación de teclas. Para personalizar las combinaciones de teclas, realice lo siguiente:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.

- Si la barra de menús de Parallels Desktop es visible en la parte superior de la pantalla, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias**.

2 Haga clic en **Accesos directos** > **Menú Teclado**.

3 Si el icono en forma de candado está bloqueado, haga clic en el mismo e introduzca la contraseña del administrador.

4 Realice una de las siguientes acciones:

- Para añadir una nueva combinación de teclas, haga clic en el botón **Añadir** +.
- Para eliminar una combinación de teclas del menú Teclado, selecciónela y haga clic en el botón **Eliminar** −.
- Si desea editar una combinación de teclas existentes, haga doble clic en la combinación de teclas o selecciónela y haga clic en el botón **Editar**. Haga clic en las teclas modificadoras para seleccionarlas o deseleccionarlas. Si lo desea, cambie el carácter en el campo de texto.

Creación de nuevos métodos abreviados de teclado

Usted puede presionar determinadas combinaciones de teclas – denominadas métodos abreviados de teclado – para así realizar rápidamente distintas acciones en Parallels Desktop. Por ejemplo, puede presionar Comando-Control-F para que Windows se muestre a pantalla completa. Puede utilizar métodos abreviados de teclado existentes (puede verlos en el panel **Parallels Desktop** > **Preferencias** > **Accesos directos** > **Accesos de la aplicación**) y también puede crear sus métodos abreviados de teclado.

Para crear un método abreviado de teclado:

1. Anote el nombre del comando para el que desea el método abreviado tal y como aparece en un menú de Parallels Desktop. Por ejemplo, si desea crear un método abreviado de teclado para cambiar al modo de Pantalla completa, podrá ver que el nombre del elemento de menú es **Pasar a pantalla completa** abriendo el menú **Ver** en Parallels Desktop:



2. En macOS, seleccione el **menú Apple** > **Preferencias del sistema**.
3. En Preferencias del sistema, haga clic en **Teclado** y en **Métodos abreviados de teclado**.
4. Seleccione **Métodos abreviados de teclado de aplicación** en la barra lateral y haga clic en el botón Añadir. .
5. Si desea un nuevo método abreviado de teclado para usarlo únicamente para Parallels Desktop, seleccione Parallels Desktop en el menú **Aplicación**. Si deja seleccionado **Todas las aplicaciones**, el método abreviado de teclado funcionará para cualquier aplicación que tenga el mismo nombre de comando y que en ese momento esté activa.
6. Introduzca el nombre del elemento de menú del paso nº1.

   Importante: Es imprescindible introducir el nombre del comando tal y como aparece en el menú de Parallels Desktop, ya que de lo contrario el nuevo método abreviado de teclado no funcionará.

7. En el campo **Método abreviado de teclado**, presione la combinación de teclas que desee que desencadene la acción.

Nota: Debe crear distintos métodos abreviados de teclado para los comandos que cambien en el menú en función del estado de Parallels Desktop, como por ejemplo **Pasar a pantalla completa** y **Salir de pantalla completa**.

Visualización y cambio del idioma de entrada de Windows en macOS

Cuando está usando Windows o cualquier aplicación Windows, Parallels Desktop muestra el idioma de entrada definido en Windows en la barra de menús de macOS. Puede que le resulte útil usar Windows en modo Coherence (p. 50) cuando el escritorio del SO huésped esté oculto.



Cuando cambie a Mac, el idioma de entrada en la barra de menús de macOS vuelve a cambiar al idioma que se configuró antes de que empezara a usar Windows.

Para que esta prestación funcione correctamente, Parallels Tools (p. 166) debe estar instalado y en Windows y en macOS deben estar disponibles los mismos idiomas de entrada. Si desea más información acerca de cómo añadir idiomas de entrada, consulte los recursos de ayuda para estos sistemas operativos.

Cambio del idioma de entrada de Windows mediante la barra de menús de macOS

Para cambiar el idioma de entrada de Windows a través de la barra de menús de macOS:

1. Haga clic en Windows o en su aplicación Windows para que pase a estar activa.
2. Seleccione el idioma deseado en el menú Entrada disponible en la barra de menús de macOS.



Nota: El idioma que seleccione en este menú también debe estar disponible en Windows. Si desea más información acerca de cómo añadir un idioma a la lista de orígenes de entrada de Windows, consulte los recursos de ayuda de Windows.

Si el menú Entrada no está disponible en la barra de menús de macOS, puede hacer que se muestra realizando las siguientes acciones:

1. En macOS, seleccione **menú Apple** > **Preferencias del sistema** y haga clic en **Idioma y texto**.
2. Haga clic en **Fuentes de entrada**.
3. Seleccione el idioma o los idiomas que desea usar mediante la barra lateral.
4. Seleccione **Mostrar el menú Teclado en la barra de menús**.

Configuración de ratón y teclado

La configuración de **ratón y teclado** le permite:

- Establecer si el comportamiento del puntero del ratón debe optimizarse para juegos.
- Establecer si el puntero del ratón permanece en los bordes de la ventana cuando se encuentra en modo de visualización Ventana (p. 53).
- Establecer si las teclas modificadoras deben optimizarse para juegos.

Para acceder a la configuración de **Ratón y teclado**:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en Hardware y seleccione **Ratón y teclado** en la barra lateral.



Ratón

Si en su máquina virtual ejecuta juegos, el menú Ratón le permite establecer de qué forma debe usarse el ratón:

- **Detección automática para juegos**. Se trata de la opción predeterminada recomendada. Si está usando una aplicación del SO huésped, el ratón se mueve sin limitaciones entre el sistema operativo huésped y macOS. De todos modos, cuando inicie un juego, SmartMouse captura automáticamente la entrada del ratón en la máquina virtual para que así no pueda mover el ratón a macOS por error y lo libera cuando sale del juego.
- **Optimizar para juegos**. Si cuando ejecuta un juego el ratón se mueve por error a macOS, seleccione esta opción para que este solo funcione en la máquina virtual.
- **No optimizar para juegos**. En algunos casos muy contados, SmartMouse puede detectar una aplicación como un juego y, como consecuencia, el ratón no funciona correctamente con dicha aplicación. Si experimenta este problema, seleccione la opción No optimizar para juegos.

Optimización de las teclas modificadoras

Si hace un uso frecuente de las teclas modificadoras Opción (Alt), Ctrl y Mayús, seleccione **Optimizar para juegos** en el menú **Teclado**. Si escoge esta opción, las señales de estas teclas se procesarán más rápido.

Nota: No recomendamos optimizar el teclado para juegos cuando no esté ejecutando ninguno.

El puntero del ratón permanece en los bordes

Cuando use una máquina virtual en el modo de visualización Ventana (p. 53), puede que tenga que mover el puntero del ratón hacia los bordes de la ventana de la máquina virtual para ver los diferentes elementos del SO huésped. Por ejemplo, para mostrar el menú Inicio en Windows 8, la barra de tareas ocultas en Windows XP o la barra de menús de macOS cuando alguna de las aplicaciones de este sistema en versión huésped se esté ejecutando a pantalla completa.

La opción **El puntero del ratón permanece en los bordes de la ventana** hace que el puntero del ratón se pause durante un momento en los bordes de la ventana de la máquina virtual para así evitar que usted mueva por equivocación el ratón fuera de la ventana de la máquina virtual. Para superar el borde, simplemente mueva el ratón rápidamente.

Conexión de dispositivos externos

Parallels Desktop le permite usar dispositivos FireWire, Thunderbolt y USB con Windows.

Muchos dispositivos externos, como por ejemplo ratones e impresoras, están disponibles de forma predeterminada tanto para Windows como para macOS cuando se conectan al Mac.

Algunos dispositivos externos, como, por ejemplo, un iPhone, solo pueden usarse con aplicaciones macOS o Windows, pero no con ambas a la vez. Al conectar un dispositivo de este tipo, podrá seleccionar si quiere usarlo con macOS o con Windows.

Para conectar un dispositivo externo:

1. Conecte el dispositivo a su Mac.
2. Si Windows se está ejecutando y el dispositivo no puede usarse con Windows y macOS a la vez, se le pedirá que seleccione uno de estos sistemas operativos. Si quiere que Parallels Desktop recuerde su elección, marque la casilla correspondiente. Para usar el dispositivo con aplicaciones de macOS, haga clic en el icono Mac. Para usarlo con aplicaciones e Windows, haga clic en la pantalla de Windows.

New external device detected
Mac
Windows 7
External HDD
Hold
alt
to remember the choice

Importante: Para poder usar un dispositivo USB con aplicaciones de Windows, puede que sea necesario instalar controladores Windows para el dispositivo. Generalmente, usted puede descargar controladores en el sitio web del fabricante.

También puede configurar qué sucede cuando se conecta un dispositivo externo nuevo y establecer que determinados dispositivos externos se usen siempre con macOS o Windows (p. 95).

Si tiene un dispositivo USB que ya esté conectado al Mac, puede llevar a cabo las siguientes acciones para conectarlo a Windows:

- Si Windows se está ejecutando en el modo de pantalla completa o en el modo Ventana, seleccione **Dispositivos** > **USB y Bluetooth** > y elija el dispositivo que quiere conectar.



- Si Windows está en el modo Coherence, haga clic en el icono de Parallels que aparece en la barra de menús > **Dispositivos** > **USB y Bluetooth** > y elija el dispositivo que quiere conectar.



Nota: Si el dispositivo que está intentando conectar se encuentra en uso por parte de alguna aplicación de macOS, se mostrará una advertencia. En este caso, primero tendrá que cerrar esta aplicación y, a continuación, intentar conectar el dispositivo de nuevo.

Conexión de un lector de CAC (Common Access Card)

Un lector de CAC (Common Access Card) puede usarse de forma simultánea en macOS y en Windows.

1 Conecte el lector CAC a su Mac.

2 Cuando se le pida que seleccione Windows o el Mac, haga clic en la pantalla de Windows. El lector de CAC pasará a estar disponible tanto para Windows como para macOS.

Ajuste de la configuración de dispositivos

En el panel Dispositivos de las preferencias de Parallels Desktop, puede:

- Definir qué sucede cuando conecta cualquier dispositivo FireWire, Thunderbolt o USB a su Mac.
- Configurar un dispositivo externo específico para que se use siempre con macOS o con Windows.
- Escoja montar las unidades NTFS externas conectadas a Windows en el Mac.



Para acceder a la configuración de los dispositivos:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione Preferencias.
- Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione Preferencias.

2 Haga clic en Dispositivos.

Definir qué sucede cuando conecta un dispositivo externo nuevo a su Mac

Seleccione una de las siguientes opciones:

- Conectar a mi Mac. Los dispositivos externos nuevos están disponibles automáticamente para ser usados con las aplicaciones de macOS.
- Conectarlo a la máquina virtual activa. Los dispositivos externos nuevos están disponibles automáticamente para ser usados con las aplicaciones de Windows. Si Windows no se está ejecutando, el dispositivo externo se conectará a macOS.
- Preguntarme qué hacer. Cada vez que conecte un dispositivo externo, se le pedirá que seleccione si desea conectarlo a Windows o al Mac.

Configurar un dispositivo externo específico para que se use siempre con macOS o con Windows.

Si sabe que siempre querrá que un determinado dispositivo externo esté disponible tanto para macOS como para Windows, puede configurarlo siguiendo los pasos que se indican a continuación. El dispositivo ya debe haberse conectado a su Mac al menos una vez.

1 Haga clic en el botón Añadir (+) hacia la parte inferior de la ventana.

2 Seleccione el dispositivo en la lista.

3 Haga doble clic en la palabra (Equipo o alguna forma de Windows) en la columna Conectar a. La palabra se convierte en un menú emergente.

4 Realice una de las siguientes acciones:

- Para configurar el dispositivo con el fin de que siempre esté disponible para aplicaciones de macOS, seleccione Equipo en el menú.
- Para establecer que el dispositivo siempre esté disponible para aplicaciones de Windows, seleccione Windows en el menú.

Para eliminar una asignación existente de forma que el dispositivo no se conecte automáticamente a macOS o Windows, seleccione el dispositivo en la columna Dispositivo externo y haga clic en el botón Eliminar (-).

Importante: para poder usar un dispositivo externo con aplicaciones de Windows, puede que sea necesario instalar los controladores de este para el sistema. Generalmente, usted puede descargar controladores en el sitio web del fabricante.

Conexión de dispositivos Bluetooth

Parallels Desktop le permite conectar dispositivos Bluetooth directamente a Windows.

Antes de conectar un dispositivo Bluetooth, es necesario tener activada la opción de Bluetooth.

Para activarla:

1. Si tiene desactivada la opción de Bluetooth en macOS, actívela. Seleccione el **menú de Apple** > **Preferencias del Sistema** y haga clic en **Bluetooth**. A continuación, haga clic en **Activar**.
2. En Parallels Desktop, inicie Windows (p. 40) si aún lo ha iniciado.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
4. Haga clic en **Hardware** y en **USB y Bluetooth** en la barra lateral.
5. Seleccione **Dispositivos de Bluetooth**.

Una vez haya activado la opción de Bluetooth, puede emparejar los dispositivos Bluetooth con su ordenador y estos funcionarán tanto con Windows como con macOS. Si desea consultar las instrucciones acerca del emparejamiento de un dispositivo Bluetooth con su ordenador, consulte la documentación proporcionada con el dispositivo.

En Windows 7 puede enviar un archivo a un dispositivo Bluetooth emparejado que sea capaz de recibir archivos haciendo clic con el botón secundario del ratón en el archivo y seleccionando **Enviar a** > **Bluetooth**.

Además de con Windows, puede conectar dispositivos Bluetooth con cualquier sistema operativo huésped (Linux o macOS) que sea compatible con adaptadores Bluetooth USB.

Impresión desde Windows

De forma predeterminada, Windows viene configurado para usar la misma impresora que utiliza con macOS. Solo tiene que realizar impresiones desde una aplicación de Windows tal y como lo haría normalmente.

También puede configurar Windows para que use otra impresora. Existen varias formas de configurar la impresión en Windows:

- Compartir cualquiera de las impresoras conectadas a su Mac.
- Conectarse a una impresora de red.
- Conectar una impresora USB directamente a Windows.

Compartición de una impresora conectada a su Mac

Puede usar cualquier impresora conectada a su Mac con aplicaciones de Windows.

Nota: esta funcionalidad también está disponible para Linux siempre que se tenga instalado Parallels Tools (p. 168).

Para imprimir un documento desde una aplicación de Windows:

- Abra el documento y simplemente imprima como lo haría normalmente (por ejemplo, seleccione **Archivo** > **Imprimir**).

En la ventana de impresión puede seleccionar cualquiera de las impresoras conectadas a su Mac.

Compartición de impresoras conectadas a su Mac

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
2. Haga clic en **Hardware** y seleccione **Impresoras**.

   Nota: El panel **Impresoras** está disponible para Windows 2000 y versiones más nuevas de Windows.
3. Seleccione **Compartir aplicaciones Mac con Windows**.

Establecimiento de una nueva impresora predeterminada

Por omisión, Windows viene configurado para usar la misma impresora predeterminada que su Mac. Si desea usar otra impresora predeterminada para Windows.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
2. Haga clic en **Hardware** y seleccione **Impresoras**.
3. Deseleccione **Sincronizar impresora por omisión**.

Ahora puede establecer una nueva impresora predeterminada en Windows tal y como lo haría normalmente.

Mostrar configuración de la página antes de imprimir

Al imprimir un documento en Windows, antes debe establecer las opciones de impresión de este. Normalmente, es necesario especificar varios ajustes, como la orientación, el tamaño de la página, si va a imprimir en una o dos caras, etc. Una vez que esté todo listo y haga clic en **Imprimir** en Windows, también se mostrará la ventana de opciones de impresión de macOS. Esta acción se realiza por defecto, con el fin de garantizar que el documento se va a imprimir en función de sus necesidades.

Para que los documentos se impriman sin que se muestre la ventana con las opciones de configuración de página de macOS:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Hardware** y seleccione **Impresoras**.

3 Desmarque la opción **Mostrar opciones de configuración de la página antes de imprimir**.

Añadir una impresora a Linux

El procedimiento de adición de una impresora en un sistema operativo huésped Linux varía en función de la distribución de Linux. En este ejemplo describimos cómo añadir una impresora de red a una máquina virtual que ejecute RHEL 5.4 Server. De todas formas, usted puede usar estas directrices como instrucciones generales para la adición de impresoras a una máquina virtual Linux:

1 Inicie la máquina virtual Linux e inicie sesión cuando el sistema operativo huésped se haya iniciado.

> **Nota:** Es necesario iniciar sesión como root (administrador) o adquirir privilegios administrativos una vez iniciada la sesión. De no hacerlo, deberá indicar la contraseña root cuando inicie la herramienta de administración `system-config-printer` en el próximo paso.

2 Inicie la herramienta de administración `system-config-printer` realizando una de las siguientes acciones:

- Haga clic en **Sistema** > **Administración** > **Impresión** o
- Inicie el Terminal e introduzca el siguiente comando:

```
system-config-printer
```

3 En la ventana emergente, haga clic en **Impresora nueva**.

4 En la siguiente ventana, indique un nombre para la impresora. En su sistema operativo huésped Linux, la impresora se mostrará con este nombre. También puede introducir la ubicación y descripción de la impresora. Una vez hecho esto, haga clic en **Reenviar**.

5 Ahora deberá especificar de qué forma se compartirá su impresora Mac con la máquina virtual. Como la impresora está conectada al puerto de impresora de la máquina virtual, seleccione **LPT #1** (u otro puerto al que esté conectada la impresora) y haga clic en **Reenviar**.

6 Ahora especifique el modelo y fabricante de la impresora. Sea cual sea la impresora de que disponga, seleccione HP Color LaserJet 8500 PS o Apple Color LW 12/660 PS. Una vez hecho esto, haga clic en **Reenviar**.

7 Haga clic en **Aplicar** para finalizar la configuración de la impresora.

Ahora la impresora está configurada correctamente y puede usarla para imprimir documentos desde su máquina virtual Linux.

Configuración de una impresora a través de Bonjour

Si dispone de más de un Mac conectado a su red doméstica, puede usar Apple Bonjour para Windows para compartir cualquier impresora conectada a cualquiera de sus Macs.

Para consultar la lista de todos los sistemas operativos Windows soportados por Bonjour, visite http://support.apple.com/kb/dl999.

Importante: Para compartir una impresora Mac con Windows vía Apple Bonjour, Windows debe estar configurado para trabajar en conexión de red en modo bridge (p. 115).

Para configurar una impresora vía Bonjour:

1. Compruebe que la impresora que desea usar está configurada para compartirse con su Mac. Para compartir una impresora, en macOS seleccione el **menú Apple** > **Preferencias del sistema** y haga clic en **Impresión y fax**. A continuación, seleccione la impresora y seleccione **Compartir esta impresora**.
2. Abra Parallels Desktop e inicie Windows.
3. Cuando se inicie Windows, vaya a http://support.apple.com/kb/dl999 y descargue el paquete de instalación de Bonjour para Windows.
4. En Windows, inicie la instalación de Bonjour ejecutando el archivo `BonjourPSSetup.exe` desde la carpeta donde lo descargó.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar Bonjour para Windows.
6. Inicie el asistente de Impresión de Bonjour haciendo doble clic en su icono en el escritorio o seleccionando **Inicio -> Todas las aplicaciones -> Servicios de Impresión Bonjour -> Asistente de Impresora Bonjour**.
7. En la ventana **Buscar impresoras Bonjour**, seleccione la impresora que desea usar y haga clic en **Siguiente**.
8. Si la próxima ventana que aparece es **Completando el Asistente de Impresora Bonjour**, el controlador requerido por esta impresora está disponible en la galería de controladores de Windows y que la impresora se ha configurado correctamente. Haga clic en **Finalizar** y ya puede empezar a usar la impresora añadida para imprimir documentos desde las aplicaciones de Windows.

   De todas formas, si en la próxima ventana ve **Instalar impresora Bonjour**, deberá seleccionar el fabricante y modelo de la impresora.



Si el modelo de la impresora no aparece detallado en la lista, realice una de las siguientes acciones:

- Instale los controladores de la impresora en Windows. A continuación haga clic en el botón **Tengo disco** en la ventana **Instalar impresora Bonjour** y especifique la ruta al archivo `.inf` presente en la carpeta donde instaló los controladores de la impresora.
- En la ventana **Instalar Impresora Bonjour**, seleccione **Genérico** en la lista **Fabricante** y **Genérico/Postscript** en la lista **Modelo**.

Haga clic en **Siguiente**.

9 En la ventana **Completando el Asistente de Impresora Bonjour**, haga clic en **Finalizar**. Ahora ya puede empezar a usar la impresora que ha añadido para imprimir documentos desde las aplicaciones de Windows.

Configuración de una impresora de red

Puede instalar una impresora de red directamente en Windows.

Antes de instalar una impresora de red en Windows, compruebe que:

- Su Mac puede acceder a Internet.
- Windows está configurado para operar en modo de conexión de red compartida (p. 114) o modo de conexión de red bridge (p. 115) y también puede acceder a Internet.
- La cuenta de usuario en Windows tiene permiso para acceder a la impresora de red.
- Conoce la dirección IP de la impresora.

Una vez hecho esto, puede iniciar sesión en Windows e instalar una impresora de red.

En Windows

Antes de añadir una impresora de red a Windows, descargue e instale el controlador de la impresora. Si desea información detallada acerca de la instalación del controlador de la impresa, consulte la documentación del fabricante de la impresora.

Para añadir una impresora de red en Windows 7 o Windows Vista:

1. Abra el menú **Inicio** de Windows y seleccione **Panel de Control**.
2. En la ventana **Panel de Control** , seleccione **Hardware y Sonido** y haga clic en **Añadir una impresora** en la sección **Dispositivos e Impresoras** (**Impresoras** en Windows Vista). Se abrirá el asistente de Adición de Impresoras.
3. En la primera ventana, haga clic en **Añadir una impresora de red, wireless o Bluetooth**.
4. En la siguiente ventana, haga clic en **La impresora deseada no aparece en la lista**.
5. En la ventana **Buscar una impresora por nombre o dirección TCP/IP**, seleccione **Añadir una impresora usando una dirección TCP/IP o nombre de host** y haga clic en **Siguiente**.
6. En la ventana **Introducir una dirección IP o nombre de host de impresora**, haga lo siguiente:
    1. Seleccione **Dispositivo TCP/IP** en el menú **Tipo de dispositivo**.
    2. Especifique la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección IP o nombre de host**.
    3. Deseleccione la opción **Consultar a la impresora y seleccionar el controlador a usar automáticamente**, de estar seleccionada.
    4. Una vez hecho esto, haga clic en **Siguiente**.

7 Si se le pide que indique información adicional sobre el puerto, seleccione **Estándar**, seleccione **Tarjeta de red genérica** en la lista y haga clic en **Siguiente**.

8 En la ventana **Instalar software de impresora**, especifique el fabricante y el modelo de la impresora de red.

Si no aparece el modelo de impresora deseado, haga clic en el botón **Tengo disco** e indique la ruta al archivo `.inf` presente en la carpeta donde ha instalado el controlador de la impresora.

Una vez hecho esto, haga clic en **Siguiente**.

9 Siga con el procedimiento de configuración de la impresora. Una vez se haya añadido la impresora a Windows, puede usarla para imprimir documentos desde Windows XP.

Para añadir una impresora de red en Windows XP:

1 Abra el menú **Inicio** de Windows y seleccione **Panel de Control**.

2 En la ventana **Panel de Control**, haga doble clic en el elemento **Impresoras y faxes**.

3 Haga clic en el vínculo **Añadir una impresora** para abrir el asistente de Adición de Impresoras.

4 En la ventana **Bienvenido al asistente de adición de impresoras**, haga clic en **Siguiente**.

5 En la ventana **Impresora de red o local**, seleccione **Impresora local asociada a este equipo** y desmarque la opción **Detectar e instalar automáticamente mi impresora Plug and Play** si está seleccionada. Una vez hecho esto, haga clic en **Siguiente**.

6 En la ventana **Seleccionar un puerto de impresora**, haga clic en **Crear un puerto nuevo** y especifique **Puerto TCP/IP estándar** como el tipo de puerto. Una vez hecho esto, haga clic en **Siguiente**.

7 En la ventana **Bienvenido al asistente de adición de puerto de impresora TCP/IP estándar**, haga clic en **Siguiente**.

8 En la ventana **Añadir puerto**, especifique la dirección IP de la impresora de red y haga clic en **Siguiente**.

9 Si se le pide que indique información adicional sobre el puerto, seleccione **Estándar**, seleccione **Tarjeta de red genérica** en la lista y haga clic en **Siguiente**.

10 En la ventana **Completando el asistente de adición de puerto de impresora TCP/IP estándar**, haga clic en **Finalizar**.

11 En la ventana **Instalar software de impresora**, especifique el fabricante y el modelo de la impresora de red.

Si no aparece el modelo de impresora deseado, haga clic en el botón **Tengo disco** e indique la ruta al archivo `.inf` presente en la carpeta donde ha instalado el controlador de la impresora.

Una vez hecho esto, haga clic en **Siguiente**.

12 Siga con el procedimiento de configuración de la impresora. Una vez se haya añadido la impresora a Windows, puede usarla para imprimir documentos desde Windows XP.

En Linux

El procedimiento de configuración de una impresora de red en un sistema operativo huésped Linux o FreeBSD varía en función de la distribución de Linux o FreeBSD y de la impresora. En este ejemplo describimos cómo configurar una impresora de red en una máquina virtual que ejecute RHEL 5.4 Server. De todas formas, usted puede utilizar estas directrices como indicaciones generales para la configuración de una impresora de red en una máquina virtual Linux o FreeBSD.

Nota: Para más información, consulte la documentación de CUPS.

Para configurar una impresora de red:

1 Inicie la máquina virtual.

2 Compruebe que los siguientes componentes están instalados en el sistema operativo huésped:

- Common UNIX Printing System (CUPS). Encontrará las indicaciones de instalación en el sitio de CUPS;
- Servicio Samba. Encontrará las indicaciones de instalación en el sitio de Samba;
- Un navegador Web, ya que controlaremos CUPS a través de un interfaz web.

Nota: Para configurar una impresora de red, deberá tener privilegios `root`.

3 Descargue e instale el controlador de impresora adecuado. Si desea información detallada acerca de la instalación del controlador de la impresa, consulte la documentación del fabricante de la impresora.

4 Inicie Common UNIX Printing System. En el terminal, introduzca el comando:

```
/etc/init.d/cups start
```

5 Inicie su navegador web e introduzca la dirección IP de su máquina virtual o `http://127.0.0.1:631`.

6 Haga clic en el botón **Añadir Impresora**.

7 En la ventana **Añadir impresora nueva**, especifique el nombre de la impresora. En el sistema operativo huésped, la impresora se mostrará con este nombre. También puede introducir la ubicación y descripción de la impresora. Una vez hecho esto, haga clic en **Reenviar**.

8 En la ventana **Dispositivo para <Nombre de la impresora>**, seleccione **AppSocket/HP JetDirect** y haga clic en **Continuar**.

9 En la ventana **URI de dispositivo para <Nombre de impresora>**, especifique la dirección IP de la impresora en el siguiente formato:

`socket://<dirección IP de la impresora>`

Una vez hecho esto, haga clic en **Continuar**.

10 En la ventana **Fabricante de <Nombre de impresora>**, seleccione el fabricante de su impresora y haga clic en **Continuar**.

11 En la ventana **Modelo/controlador para <Nombre de impresora>**, seleccione el modelo de su impresora y haga clic en **Añadir impresora**.

12 Indique la contraseña `root` cuando así se le pida.

CUPS realiza la instalación. Si la instalación se realiza correctamente, aparece el mensaje "`La impresora <nombre> ha sido configurada correctamente`". Ahora puede usar esta impresora para la impresión de documentos desde la máquina virtual.

Configuración de una impresora USB

Usted puede conectar una impresora USB directamente a Windows. En este caso, la impresora no está disponible en macOS. Si desea usar la impresora para imprimir desde macOS y Windows, consulte **Compartición de una impresora Mac** (p. 99).

Para conectar una impresora USB directamente a Windows:

1 En Parallels Desktop, inicie Windows.

2 Una vez iniciado Windows, instale el controlador de la impresora. Si desea información detallada acerca de la realización de esta acción, consulte la documentación del fabricante de la impresora. Generalmente encontrará los controladores en el sitio web del fabricante.

3 Realice una de las siguientes acciones:

- Si la impresora USB ya está conectada a su Mac:

  Si Windows está en el modo Coherence, haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús, haga clic en **Dispositivos** > **USB** y seleccione esta impresora en la lista.

  Si Windows se muestra en otra ventana, en la barra de menús del Mac haga clic en **Dispositivos** > **Impresora** > **Impresora** y seleccione esta impresora en la lista.

- Si la impresora USB no está conectada a su Mac, conéctela. En la ventana **Nuevo dispositivo USB detectado**, conecte la impresora a Windows.

4 En Windows, siga las instrucciones del asistente de **adición de hardware nuevo**.

Creación de un archivo PDF

Puede que una vez finalizado un documento de texto, una página web o cualquier otro archivo, desee crear un PDF del mismo. Un archivo PDF conserva el formato y el diseño del documento, por lo que los demás lo verán como si estuviera impreso en la página.

Para crear un archivo PDF, seleccione **Print to PDF (Mac Desktop)** al seleccionar una impresora. El archivo PDF se guardará en el escritorio del Mac.

Nota: Esta funcionalidad está disponible para sistemas operativos huéspedes Windows siempre que se haya instalado Parallels Tools (p. 162) y que todas las impresoras del Mac se compartan (p. 99) con Windows.

Uso de la cámara iSight preintegrada u otra webcam

Si su Mac o pantalla cuenta con una cámara iSight preintegrada, o si usted conecta una webcam externa compatible, por omisión puede usarla con Windows.

Para usar iSight o una cámara externa con Windows:

- Simplemente abra una aplicación Windows que use una cámara. Debería poder seleccionar iSight o la cámara externa para usarla con la aplicación.

Nota: Si está ejecutando un SO huésped que no sea Windows XP Service Pack 2 o posterior, Windows Vista, Windows 7 o Windows 10, compruebe que tiene instalados los controladores de clase de dispositivo de vídeo USB (UVC).

Desactivación de la compartición de cámaras

Si no desea que las aplicaciones de Windows puedan usar la webcam conectada o la cámara iSight preintegrada, puede desactivar la compartición de cámaras de la siguiente forma:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Hardware** y haga clic en **USB y bluetooth**.

3 Deseleccione **Cámaras web**.

Visualización de una presentación en un monitor o proyector externo

Usted puede conectar fácilmente su Mac a un monitor o proyector externo y mostrar una presentación para una aplicación Windows con tan sólo realizar unos pocas acciones de configuración.

Para ello:

1 Inicie Windows (p. 40) si es que no está en ejecución.

2 Conecte su Mac al monitor o proyector externo siguiendo el procedimiento habitual. Aparecerá un mensaje preguntándole si va a mostrar una presentación.



3 Si en el monitor o proyector externo desea ver los contenidos exactos de la pantalla de su ordenador, seleccione **Duplicar pantalla**.

   Si no selecciona **Duplicar**, algunas aplicaciones (por ejemplo, Microsoft Powerpoint) pueden mostrar una vista de presentador en su ordenador y únicamente la presentación en el monitor o proyector externo.

4 Haga clic en **Sí**. Windows cambiará al modo Presentación, que se muestra en pantalla completa tanto en la pantalla del ordenador como en el monitor o proyector externo. Una vez hecho esto, puede iniciar su presentación.

   Nota: Si desea más información acerca de cómo escoger en qué pantalla debe mostrarse la presentación, consulta la ayuda de la aplicación que utiliza para realizar las presentaciones.

¡Importante! Si está en modo de presentación y cambia la configuración de pantalla en Windows, puede que la presentación deje de funcionar correctamente.

Protección de sus datos

Probablemente usted dispone de documentos, fotografías y otros archivos importantes en su Mac. Cuando ejecute Windows en su Mac, es especialmente importante proteger sus datos de virus y de usos no autorizados. En esta sección descubrirá cómo llevar a cabo estas operaciones.

Aislar Windows de Mac

Puede aislar Windows de macOS para que así ya no compartan carpetas, perfiles y aplicaciones y para que los dispositivos externos que conecte ya no sean accesibles automáticamente por parte de Windows. Asimismo, Windows y Mac dejarán de sincronizar el contenido del volumen y tampoco podrá copiar o mover objetos entre Windows y macOS. Aislar Windows de macOS puede proporcionar un nivel más elevado de seguridad, ya que no se permite que elementos confidenciales de un SO estén en contacto con el otro.

Para aislar Windows de macOS

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Seguridad**.

3 Seleccione **Aislar Windows de Mac**.

Usar Windows sin guardar los cambios

Si no desea que Windows guarde los cambios que usted realice durante la sesión de trabajo (por ejemplo, cuando realice pruebas de alguna aplicación de Windows que pueda dañar Windows), puede iniciar Windows en modo de reversión:

Nota: Esta prestación solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

1 Abra Parallels Desktop.

2 En el **Centro de control**, seleccione la versión de Windows que desea iniciar en modo de reversión y haga clic en **Acciones** > **Iniciar en modo reversión**.

Configuración de Windows para que siempre se inicie en modo de reversión

Si desea que Windows siempre se inicie en modo de reversión:

1 Abra Parallels Desktop.

2 En el **Centro de control**, seleccione Windows y haga clic en **Acciones** > **Configurar** > **Seguridad**.

3 Seleccione **Preguntarme qué hacer** en el menú **Modo de reversión**.

Nota: Si tiene habilitada la compresión automática de discos virtuales (p. 120), esta se desactivará una vez active el **modo de reversión**.

Establecimiento de requisitos de contraseña

Para disponer de un nivel más elevado de seguridad, puede configurar Parallels Desktop para que requiera una contraseña de administrador para la realización de determinadas funciones.

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Seguridad**.

3 Seleccione una o más de las siguientes opciones para que se solicite una contraseña de administrador de macOS para realizar la acción seleccionada:

- **Cambiar el estado de la máquina virtual**: Para iniciar, detener, suspender, pausar o apagar (p. 45) Windows se requiere una contraseña.
- **Salir del modo de pantalla completa**: Para salir del modo de pantalla completa (p. 55) se requiere una contraseña.
- **Administrar instantáneas**: Para crear o eliminar una instantánea (p. 144) o bien para revertir a una instantánea se requiere una contraseña.
- **Cambiar configuración de la máquina virtual** Es necesario disponer de una contraseña para abrir la configuración de la máquina virtual

Cifrado de Windows para impedir usos no autorizados

Si almacena datos importantes usando aplicaciones de Windows, es extremadamente recomendable que cifre Windows para proteger sus datos de usos no autorizados.

Cifrado de Windows

Para cifrar Windows (este debe estar apagado):

1 Seleccione Windows y haga clic en **Acciones** > **Configurar** > **Seguridad**.

2 En la pestaña **Seguridad**, haga clic en **Activar**, especifique una contraseña y haga clic en **ACEPTAR**.

Advertencia: La contraseña especificada es muy importante. Escríbala en algún sitio donde no pueda extraviarla. Sin esta contraseña no puede iniciar Windows.

Cambio de su contraseña

Para cambiar la contraseña para un Windows cifrado (este debe estar apagado):

1 Seleccione Windows y haga clic en **Acciones** > **Configurar** > **Seguridad**.

2 En la pestaña **Seguridad**, haga clic en **Cambiar contraseña**, especifique una contraseña nueva y haga clic en **ACEPTAR**.

Eliminación del cifrado de Windows

Para eliminar el cifrado de Windows (este debe estar apagado):

1 Seleccione Windows y haga clic en **Acciones** > **Configurar** > **Seguridad**.

2 En la pestaña **Seguridad**, haga clic en **Desactivar**.

Conexión a Internet o a una red

Parallels Desktop le permite utilizar tres tipos de conexión de red con Windows:

- **Conexión de red compartida**: Las aplicaciones de Windows comparten una conexión de red con macOS. Se trata de la configuración predeterminada.
- **Ethernet en modo bridge**: Windows puede usar uno de los adaptadores de red de su Mac. Esto hace que Windows se muestre como un ordenador independiente en la red.
- **Red solo-host**: Windows sólo puede acceder a su Mac.

En la mayoría de los casos no deberá ajustar la configuración de conexión de red. Si su Mac se ha configurado para conectarse a una red o a Internet, las aplicaciones de Windows disponen de acceso a la misma red y a Internet.

La conexión en modo bridge Ethernet es mucho más compleja y requiere contactar con su administrador de sistema para configurarla correctamente.

Consulte la información detallada acerca de estos tipos de conexión de red y cómo configurarlos.

Compartir el acceso de red entre macOS y Windows

Por defecto, Windows está configurado para acceder a la red a través de macOS. Las aplicaciones de Windows pueden acceder a otros ordenadores de su red local e Internet usando la dirección IP de su Mac. Windows no cuenta con su propia dirección IP en la red.

En la mayoría de los casos no deberá ajustar la configuración de conexión de red. Si su Mac se ha configurado para conectarse a una red o a Internet, las aplicaciones de Windows disponen de acceso a las mismas redes y a Internet.



Puede que desee usar el modo de conexión de red compartida en los siguientes casos:

- Su Mac accede a Internet a través de un módem u otro dispositivo que no sea Ethernet.
- Necesita acceder a Internet desde Windows pero está preocupado por su seguridad.
- Está experimentando problemas cuando opera en Ethernet en modo bridge.

Para configurar Windows para usar la conexión de red compartida:

1 Realice una de las siguientes acciones:

   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Hardware** y a continuación haga clic en **Red**.

3 En el panel **Red**, compruebe que la opción **Red compartida** está seleccionada.

Si desea más información acerca de la resolución de problemas de red, consulte la base de conocimiento de Parallels http://kb.parallels.com/, disponible a través del sitio web de Parallels.

Aplicación de una configuración de red diferente a Windows

Cuando opere en Ethernet en modo bridge, Windows aparece en la red como un equipo independiente, con su propia dirección IP y su nombre de red.

Nota: la conexión de red Ethernet en modo bridge es más compleja que la conexión de red compartida y puede que sea necesario contactar con el administrador del sistema para configurarla correctamente.



Para configurar Windows para operar en Ethernet en modo bridge:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Hardware** y a continuación haga clic en **Red**.

3 En el panel **Red**, seleccione el adaptador de red apropiado de la lista. Para conectar el adaptador de la máquina virtual al adaptador de red activo de su Mac, seleccione **Adaptador predeterminado**.

> **Nota:** En el campo Dirección MAC, puede modificar la dirección MAC actualmente asignada a Windows. Las direcciones MAC se generan automáticamente la primera vez que instala Windows. Sin embargo, puede modificar la dirección MAC predeterminada indicando otro valor en el campo Dirección MAC o haciendo clic en el botón **Generar**. Cuando indique una dirección MAC nueva, compruebe que esta es única dentro de su red.

Si no puede configurar Windows para que opere en Ethernet en modo bridge, considere la posibilidad de utilizar una Conexión de red compartida (p. 114).

Si desea más información acerca de la resolución de problemas de red, consulte la base de conocimiento de Parallels http://kb.parallels.com/, disponible a través del sitio web de Parallels.

Uso de la configuración de red solo con el host

Parallels Desktop genera una red cerrada que solo está disponible para macOS y Windows. macOS se conecta a la red a través del adaptador de red solo-host de Parallels creado de forma automática en el Mac durante el proceso de instalación de Parallels Desktop. Las direcciones para Windows son proporcionadas por el servidor DHCP de Parallels.



Para configurar Windows para usar conexión de red sólo-host:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Hardware** y a continuación haga clic en **Red**.

3 En el panel **Red**, compruebe que la opción **Solo host** está seleccionada.

Si desea más información acerca de la resolución de problemas de red, consulte la base de conocimiento de Parallels http://kb.parallels.com/, disponible a través del sitio web de Parallels.

Uso de Wi-Fi con Windows

Si su Mac ya está conectado a Internet de forma inalámbrica, por defecto Windows también se configura para acceder a Internet de esta forma, sin necesidad de realizar ningún cambio en la configuración.

También puede vincular su máquina virtual con la red Wi-Fi. Cuando esté en este modo, Windows aparece en la red como un equipo independiente con su propia dirección IP y nombre de red.

Para vincular la máquina virtual con la red Wi-Fi:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Hardware** y a continuación haga clic en **Red**.

3 En el panel **Red**, seleccione la opción **Wi-Fi** en el menú desplegable.

Una vez realizados estos pasos, Windows podrá conectarse a Internet a través del adaptador Wi-Fi de su Mac.

Si no puede configurar su máquina virtual para que opere en Ethernet en modo bridge, considere la posibilidad de utilizar una Conexión de red compartida (p. 114).

Si desea más información acerca de la resolución de problemas de red, consulte la base de conocimiento de Parallels http://kb.parallels.com/, disponible a través del sitio web de Parallels.

Conexión de Windows a una VLAN

Si su Mac es miembro de una VLAN (red virtual de área local), Parallels Desktop le permite conectar Windows a esta VLAN.

Para conectar Windows a la VLAN, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

1 Haga clic en **Hardware** y a continuación haga clic en **Red**.

2 Seleccione **Red en modo bridge** > **VLAN** en la lista **Origen**.

Windows se conectará a la VLAN seleccionada.

Optimización del rendimiento

Si Windows no funciona tan rápido como desearía, existen algunas formas sencillas para optimizar su rendimiento. Esta sección contiene numerosas instrucciones útiles para realizar esta acción.

Establecer la cantidad de memoria asignada a Windows

Parallels Desktop está configurado para asignar a Windows una cantidad determinada de la memoria RAM disponible de su Mac y la cantidad restante a macOS. Si asigna demasiada memoria a Windows, macOS puede ralentizarse, lo que a su vez puede hacer que las aplicaciones de Windows también se ralenticen, ya que estos se ejecutan sobre macOS. Si, de lo contrario, se asigna demasiada memoria a macOS, puede que las aplicaciones de este sistema se ejecuten correctamente, pero que las aplicaciones de Windows se ralenticen.

Para optimizar el rendimiento tanto de Windows como de macOS, establezca la memoria asignada a Windows de tal forma que esté dentro del rango recomendado.

Para establecer la cantidad de memoria asignada a Windows:

1. Apague Windows (p. 45).
2. Seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** > **CPU y memoria**.
3. Mueva el control deslizante de memoria a un punto dentro del rango recomendado, indicado por el gráfico que aparece debajo del control deslizante (vea arriba).

   Si utiliza aplicaciones de Windows que requieren mucha memoria, como por ejemplo aplicaciones de producción de vídeos o 3D, es mejor definir la asignación de memoria hacia la parte más elevada del rango (moviendo el control deslizante hacia la derecha). De lo contrario, suele ser mejor definirla más cerca de la mitad del rango.

   Nota: Sea cual sea la cantidad de memoria (RAM) de su Mac, la cantidad máxima de memoria que puede asignarse a Windows es 8 GB. Sin embargo, si usa Parallels Desktop para Mac Pro Edition, la cantidad máxima de memoria que puede asignarse a Windows es de 64 GB.

Si cambia este ajuste y a continuación no está satisfecho con el rendimiento de Windows, intente establecer otro ajuste.

Nota: Si desea evitar la realización de cambios no autorizados en las preferencias de Parallels Desktop, haga clic en el icono de bloqueo, situado en la parte inferior de la ventana. La próxima vez que alguien intente cambiar alguna opción del panel Configuración de Máquina Virtual, se requerirá indicar la contraseña del administrador.

Configuración de optimización

Mediante el panel de opciones de configuración **Optimización**, puede limitar el uso de recursos por parte de la máquina virtual.

Nota: El panel **Optimización** solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition.

Para acceder a la configuración de **Optimización**:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Optimización**.



Si su Mac no dispone de recursos suficientes para ejecutar dos o más máquinas virtuales a la vez, puede limitar el uso de recursos de la máquina virtual y reservarlos para la que hace el trabajo más importante. Arrastre el control deslizante entre **Bajo**, **Medio** y **Sin límite**. Si cambia este ajuste y no está satisfecho con el rendimiento de Windows, intente establecer otro ajuste.

Aceleración de aplicaciones gráficas y juegos

Con Parallels Desktop, puede ejecutar aplicaciones y juegos que requieran tarjetas de vídeo con soporte para DirectX o OpenGL. Para ello, es necesario tener activada la aceleración 3D.

Si desea información acerca de si una aplicación requiere o no soporte para DirectX o OpenGL, consulte la documentación incluida en el juego o programa.

Para activar la aceleración 3D:

1 Apague la máquina virtual. (p. 45)

2 Seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware**.

3 En el panel **Gráficos**, seleccione una versión de DirectX en el menú **Aceleración 3D**.

Nota: Parallels Tools debe estar instalado (p. 286) antes de poder activar la aceleración 3D. Parallels Tools se instala de forma predeterminada cuando usted instala Windows.

Pausar Windows cuando no haya ninguna aplicación abierta

Puede conservar los recursos de su equipo configurando Windows para que se pause automáticamente cuando no haya ninguna aplicación de Windows abierta. De esta forma, podrá usar más recursos, como RAM y CPU, para las aplicaciones de macOS.

Para configurar Windows para que se pause automáticamente cuando no haya ninguna aplicación abierta:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Inicio y apagado**.

3 Seleccione **Pausar Windows cuando sea posible**.

Optimización de las máquinas virtuales para juegos o software gráfico, de productividad o desarrollo

Cuando crea una máquina virtual puede optimizarla en función del uso principal que hará de ella. Puede optar por configurar la máquina virtual con los siguientes fines:

- **Productividad**. Seleccione esta opción si va a utilizar la máquina virtual para realizar sus tareas diarias con editores de texto, clientes de correo electrónico, navegadores web, etc.
- **Sólo para juegos**. Seleccione esta opción si utiliza la máquina virtual para jugar a juegos para PC en su Mac.

Si va a utilizar Parallels Desktop para Mac Pro Edition, también puede configurar la máquina virtual con los siguientes fines:

- **Diseño**. Seleccione esta opción si usa la máquina virtual para ejecutar aplicaciones gráficas.
- **Desarrollo de software**. Seleccione esta opción si usa la máquina virtual para desarrollar y analizar software.
- **Análisis de software**. Seleccione esta opción si va a utilizar la máquina virtual para probar software en un entorno aislado.

Una vez creada la máquina virtual puede cambiar esta opción:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual (debe estar apagada) y seleccione **Configurar**.
3. En la pestaña **General**, haga clic en **Cambiar**.
4. Seleccione el perfil que más se adapte a sus necesidades.

Nota: Si ha realizado cambios en la configuración de la máquina virtual y selecciona un nuevo perfil, puede que sus modificaciones se restablezcan con los valores predeterminados de este perfil.

Trabajo con Windows en modo de viaje

Si viaja a menudo acompañado de su MacBook, es probable que se haya visto en la situación de no disponer de un adaptador de corriente para cargar la batería o que haya tenido problemas al conectarse a redes públicas.

El modo de viaje hace que Windows consuma menos energía para ampliar la duración de la batería del Mac y modifica los ajustes para conectarse a redes públicas.

Entrar en el modo de viaje

Para cambiar al modo de viaje en Windows, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si Windows se está ejecutando en el modo de pantalla completa o en el modo Ventana, mueva el cursor a la parte superior de la pantalla y haga clic en **Acciones** > **Entrar en el modo viaje**.



- Si Windows está en el modo Coherence, haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Entrar en el modo de viaje**.



Salir del modo de viaje

Para salir del modo de viaje, realice una de las siguientes acciones:

- Si Windows se está ejecutando en el modo de pantalla completa o en el modo Ventana, mueva el cursor a la parte superior de la pantalla y haga clic en **Acciones** > **Salir del modo viaje**.
- Si Windows está en el modo Coherence, haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Salir del modo de viaje**.

Entrar y salir del modo de viaje automáticamente

También puede configurar la máquina virtual para entrar y salir del modo de viaje automáticamente:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Haga clic en **Acciones** en la barra de menú de Parallels Desktop, en la parte superior de la pantalla, y seleccione **Configurar**.
2. Haga clic en **Opciones** y seleccione **Modo de viaje**.
3. Para entrar automáticamente en el modo de viaje, elija una de las siguientes opciones:
   - **Siempre que se utilice la batería**: la máquina virtual accederá al modo de viaje cuando el Mac funcione con la batería.
   - **Cuando la carga de la batería es de**: elija una de las opciones del menú para indicar cuándo quiere que la máquina virtual acceda al modo de viaje.
   - **Nunca**: la máquina virtual no accederá nunca automáticamente al modo de viaje.
4. Para salir automáticamente del modo de viaje, elija una de las siguientes opciones:
   - **Cuando se conecte a la alimentación**: la máquina virtual saldrá del modo de viaje cuando el Mac se conecte a la corriente.
   - **Nunca**: la máquina virtual no saldrá nunca automáticamente del modo de viaje.

Programar mantenimiento de Windows

De forma regular, Windows tiene que llevar a cabo diferentes tareas de mantenimiento, como la instalación de actualizaciones, la limpieza y desfragmentado de discos, etc. Cuando Windows realiza estas acciones, es posible que se reduzca el rendimiento del sistema.

Para evitar los periodos de bajo rendimiento mientras está trabajando, puede programar Windows para que ejecute el mantenimiento cuando no esté utilizando el equipo o en el momento que desee:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Haga clic en **Acciones** en la barra de menú de Parallels Desktop, en la parte superior de la pantalla, y seleccione **Configurar**.

2 Haga clic en **Opciones** y seleccione **Mantenimiento**.

3 Seleccione **Iniciar mantenimiento** y elija el día y la hora en los menús correspondientes.

Una vez que esté todo listo, Windows realizará el mantenimiento en el momento indicado.

Uso de Windows en su iPad, iPhone o dispositivo Android

Parallels Access es un producto nuevo de Parallels que le permite usar su Mac o PC Windows junto con sus aplicaciones de forma remota mediante su iPad, iPhone o dispositivo Android. También le permite trabajar con un equipo remoto a través de un navegador web.

Si en su Mac tiene instalado Parallels Desktop, puede usar Parallels Access para acceder y controlar Windows.

Parallels Access le permite:

- Usar cualquiera de sus aplicaciones de Windows en su dispositivo móvil
- Iniciar, detener y restablecer Windows de forma remota
- Conectarse a través de Wi-Fi o 3G
- Acceder a Windows a través de Internet y desde cualquier ubicación

Pasos iniciales

Antes de poder usar Parallels Access, deberá realizar lo siguiente:

1. En su iPad, iPhone o dispositivo Android, descargue e instale Parallels Access a través del App Store o Google Play.
2. Compruebe que ha instalado Windows en su Mac (p. 22).
3. En Parallels Desktop, realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Preferencias**.
   - Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**.
4. Haga clic en **Access**.
5. Instale Parallels Access Agent en su Mac haciendo clic en **Instalar**.

Sólo deberá realizar estos pasos una vez.

Acceso a Windows mediante su iPad, iPhone o dispositivo Android

1. Encienda su Mac.

   Su Mac debe estar encendido para que Parallels Access pueda acceder y utilizar Windows.
2. Inicie Parallels Access en su iPad, iPhone o dispositivo Android y acceda a su cuenta usando el mismo email y la misma contraseña que usó para registrar Parallels Desktop.
3. Haga clic en su Mac en la lista de Macs disponibles.

Cuando acceda a Windows por primera vez, verá sugerencias acerca de los gestos que puede usar para controlar Windows. Haga clic en **Cerrar** para ir al escritorio de Windows.

Para obtener más información sobre Parallels Access, haga clic aquí.

Ahorro de tiempo con Parallels Toolbox

Parallels Toolbox es una serie de prácticas herramientas que le permiten ahorrar tiempo al realizar sus rutinas diarias. Con Parallels Toolbox, puede:

- realizar capturas de pantalla;
- grabar audio;
- archivar y desarchivar ficheros;
- bloquear la cámara del Mac y silenciar el micrófono para evitar un acceso no autorizado;
- establecer una cuenta atrás con los días restantes hasta un evento específico;
- bloquear la pantalla del Mac para asegurarse de que otros usuarios no pueden acceder al escritorio cuando no lo esté utilizando;
- evitar que el Mac entre en modo de suspensión;
- ¡Y mucho más!

Consulte la *Guía del usuario de Parallels Toolbox* disponible en línea para obtener información detallada sobre todo lo que puede hacer con Parallels Toolbox.

Instalación de Parallels Toolbox en su Mac

Para instalar Parallels Toolbox:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones. A continuación, haga clic en **Toolbox**.
   - Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**. A continuación, haga clic en **Toolbox**.
2. Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Guardado de una imagen de la pantalla

Para guardar una imagen de Windows en modo Ventana:

- Seleccione **Ver** > **Capturar pantalla**.

En el escritorio de macOS se guardará un archivo denominado `Parallels Picture.png`.

También puede capturar toda la pantalla siempre que lo desee presionando Command-Mayús-3. Por defecto, las imágenes se guardan en el escritorio de macOS.

Definición de la apariencia de los iconos en el Dock de la máquina virtual

Puede seleccionar el tipo de icono que aparece en el Dock de macOS cuando su máquina virtual está abierta o en ejecución.

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones. A continuación, haga clic en **General**.
- Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**. A continuación, haga clic en **General**.

2 En el menú **Iconos de la máquina virtual en el Dock**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Icono del SO**: El icono del Dock muestra el icono del sistema operativo instalado en la máquina virtual.
- **Captura en vivo**: El icono del Dock muestra una imagen en miniatura de lo que ve en la máquina virtual.
- **Ninguno**: Las máquinas virtuales no cuentan con iconos independientes en el Dock.

¿Cómo permitir la aplicación de actualización de Windows mientras su Mac está en reposo?

Parallels Desktop es compatible con la tecnología Power Nap de macOS, que le permite mantener elementos de Windows actualizados mientras su Mac está en reposo. Cuando Power Nap está habilitado, los servicios que suelen actualizar información después de que Windows salga del modo de reposo (como por ejemplo nuevos emails en programas de mensajería y nuevas actualizaciones de eventos en el Calendario) estarán operativos mientras su Mac está en reposo.

Para poder usar Power Nap es necesario que su ordenador sea compatible con la prestación. Para obtener más información, consulte https://support.apple.com/HT204032.

Para habilitar Power Nap:

1. En su Mac, seleccione el **menú de Apple** > **Preferencias del Sistema** y haga clic en **Economizador**.
2. En función de si está usando su Mac mediante la batería o bien lo tiene conectado a la corriente, compruebe que tiene seleccionada la opción **Habilitar Power Nap mientras se use la batería** o **Habilitar Power Nap mientras se esté conectado a un adaptador de corriente**.

Nota: Si quiere saber más sobre Power Nap, consulte la ayuda de macOS.

Traducciones de palabras en Windows

Si está usando Windows y encuentra una palabra que desconoce, puede realizar una búsqueda en el diccionario de macOS. Para ello, pase el cursor del ratón por encima de la palabra y presione Control-Command-D o toque (no haga clic) el touchpad con tres dedos.

Notas:

1. Parallels Tools (p. 166) debe estar instalado en Windows.

2. Cuando pase el cursor del ratón por encima de una palabra, este debería dejar de mostrar una flecha y permitir la selección de texto . No es posible realizar búsquedas de palabras presentes en imágenes.

CAPITULO 5

Temas avanzados

Este capítulo le proporciona información adicional acerca de cómo usar Parallels Desktop y máquinas virtuales.

En este capítulo

Uso de máquinas virtuales 130
Uso de otros sistemas operativos en su Mac 156
Instalación o actualización de Parallels Tools 162
Para desarrolladores de software 174
Establecer asociaciones para tipos de archivos 180
Modo Imagen en imagen 182
Ocultación y visualización de Parallels Desktop 184
Eliminación de Parallels Desktop 185
Preferencias avanzadas 185
Configuración de conexión de red compartida 187
Configuración de conexión de red sólo con el host 190
Crear una red personalizada solo host 191

Uso de máquinas virtuales

Lea esta sección para obtener la información básica acerca del uso de máquinas virtuales.

Sistemas operativos huéspedes soportados

Puede instalar los siguientes sistemas operativos huéspedes en las máquinas virtuales de Parallels Desktop:

	Parallels Tools

Windows	
Windows 10	✔
Windows 8.1	✔
Windows 8	✔
Windows Server 2019	✔
Windows Server 2016	✔
Windows Server 2012 R2	✔
Windows 7 (SP0-SP1)	✔
Windows Server 2008 R2 (SP0-SP2)	✔
Windows Vista (Home, Pro, Business, Ultimate) (SP0-SP2)	✔
Windows Server 2003 R2 (SP0-SP2)	✔
Windows XP Pro x64 SP2	✔
Windows XP (Pro, Home) (SP0-SP3)	✔
Windows 2000 (Pro, Server) SP4	✔
Windows NT 4.0 (Workstation, Server) SP6**	
Windows ME**	
Windows 98 SE**	
Windows 95**	
Windows 3,11**	
MS DOS 6.22	
Linux	
Ubuntu 19.04, 18.10, 18.04 LTS, 17.10, 17.04**, 16.10, 16.04 LTS, 15.10, 15.04, 14.10, 14.04 LTS, 13.10, 13.04, 12.10, 12.04 LTS, 11.10, 11.04, 10.10, 10.04 LTS	✔
Linux Mint 19, 18, 17, 16, 13	✔
Debian GNU/Linux 10, 9, 8, 7, 6	✔
elementary OS 5.0*, 0.4	✔
Kali Linux 2	✔
Kali Linux 2018,1	✔
Kali Linux 2018,2	✔

RHEL 8*, 7, 6	✔
CentOS 8*, 7, 6	✔
Fedora 30*, 29*, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19	✔
OpenVZ 7	✔
Mageia 6, 5, 4, 3	✔
OpenSUSE 42.1**	✔
OpenSUSE 15, 13.1, 12.3	✔
SUSE Linux Enterprise Server 15*	✔
SUSE Linux Enterprise Server 12 (SP3)	✔
SUSE Linux Enterprise Server 11 (SP2, SP3)	✔
Gentoo Linux**	✔
Manjaro Linux 17	✔
Boot2Docker	✔
Android	
Android x86 (disponible únicamente como dispositivo virtual cuando se instala utilizando el asistente de instalación)	
macOS	
macOS 10.15 Catalina	✔
macOS 10.14 Mojave	✔
macOS 10.13 High Sierra	✔
macOS 10.12 Sierra	✔
OS X 10.11 El Capitan	✔
OS X 10.10 Yosemite	✔
OS X 10.9 Mavericks	✔
OS X 10.8 Mountain Lion	✔
Mac OS X 10.7 Lion	✔

Mac OS X Server 10.6 (Snow Leopard Server)	✔
Mac OS X Server 10.5.8 (Leopard Server)	✔
Solaris	
Solaris 11.3, 11, 10	
BSD	
FreeBSD® 11.1, 10.3, 9, 8	
OpenBSD 6	
OS/2	
OS/2 Warp (4.5, 4)**	
eComStation 2, 1.2	
ReactOS	
ReactOS 0.4	

* - En teoría, los sistemas operativos marcados con este signo pueden instalarse en máquinas virtuales, aunque aún no se han probado.

** - Los sistemas operativos marcados con este signo pueden instalarse en máquinas virtuales, pero aún no cuentan con soporte de forma oficial.

Tenga en cuenta que Parallels Desktop no incluye discos de instalación del sistema operativo ni sus imágenes. Deberá adquirirlos separadamente.

Acerca de las máquinas virtuales

Para añadir un sistema operativo Windows u otro a su Mac, Parallels Desktop crea una "**máquina virtual**," o una copia virtual de un equipo, en su Mac. A continuación, usted puede instalar Windows en la máquina virtual, tal y como instalaría un sistema operativo en un ordenador estándar.

Muchos usuarios usan Parallels Desktop para crear una máquina virtual e instalar Windows en esta. Usted puede instalar tantas máquinas virtuales como desee e instalar un sistema operativo distinto en cada una de ellas. De esta forma puede utilizar múltiples sistemas operativos a la vez en su Mac. Tal y como si se tratara de un ordenador estándar, puede apagar y encender las máquinas virtuales, configurarlas e instalar y usar aplicaciones.

Establecimiento de la ubicación donde deben guardarse las máquinas virtuales nuevas

Por omisión, Parallels Desktop guarda las máquinas virtuales en ~/Parallels.

Si desea cambiar esta ubicación predeterminada para las instalaciones de máquinas virtuales nuevas:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones. A continuación, haga clic en **General**.
- Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**. A continuación, haga clic en **General**.

2 Seleccione una ubicación del menú **Carpeta de máquinas virtuales**.

Todas las máquinas virtuales nuevas se almacenan en la ubicación nueva. Las máquinas existentes permanecerán en sus ubicaciones originales.

Organizar máquinas virtuales

Si tiene abierto un gran número de máquinas virtuales, es posible que en la ventana del **Centro de control** aparezcan muchos elementos y resulte incómodo trabajar con esta.

Puede configurar el **Centro de control** para que muestre el mínimo de información: solo los nombres de las máquinas virtuales y los iconos. Para ello, haga clic en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Ver** > **Vista compacta** en la barra de menú de macOS.

O, si va a utilizar Parallels Desktop para Mac Pro Edition, también podrá configurar la forma en la que se organizan sus máquinas virtuales. Haga clic en el icono de Parallels Desktop en el Dock, seleccione **Ver** > **Ordenar por** y elija la forma en la que quiere mostrar las máquinas virtuales.

Diferenciación de máquinas virtuales

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Si dispone de dos o más máquinas virtuales ejecutándose de forma simultánea, los iconos de todas las aplicaciones en funcionamiento dentro de estas suelen mostrarse en el Dock. Es muy sencillo que se confunda a la hora de determinar a qué aplicación de la máquina virtual pertenece el icono. Para distinguir una máquina virtual de otras, puede marcarlas con un color. Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic con el botón derecho en una máquina virtual del **Centro de control** y seleccione el color que quiera utilizar en la parte inferior del menú contextual.
- Haga clic con el botón derecho en su máquina virtual en macOS (estas suelen guardarse en la carpeta *~/Parallels*) y seleccione el color que quiera utilizar en el menú contextual.

Si elige, por ejemplo, rojo, los iconos del Dock correspondientes a las aplicaciones de esta máquina virtual se marcarán con un punto de este color.

Cambiar el icono de la máquina virtual

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Si dispone de dos o más máquinas virtuales con el mismo sistema operativo huésped, los iconos que aparecen en el Dock tendrán el mismo aspecto y es posible que se confunda a la hora de seleccionarlos. Para modificar el icono de la máquina virtual:

1. Copie el nuevo icono que quiera utilizar al portapapeles (seleccione el icono y pulse Comando - C).
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual cuyo icono quiera modificar (las máquinas virtuales suelen guardarse en la carpeta *~/Parallels*) y haga clic en **Obtener información**.
3. Haga clic en el icono de la máquina virtual, en la esquina superior izquierda, y pegue el nuevo icono desde el portapapeles pulsando Comando - V. El icono se sustituirá en el Finder y en el Dock.

Para volver al icono predeterminado, repita el paso 2, haga clic en el icono de la máquina virtual y pulse la tecla Retroceso.

Cambiar el nombre de la máquina virtual

El nombre de una máquina virtual se muestra en el **Centro de control**, así como en la parte superior de la ventana del SO huésped cuando se encuentre en modo Ventana.

Para cambiar el nombre de la máquina virtual:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Haga clic en **General** e introduzca un nombre nuevo en el campo **Nombre**.

La longitud del nombre no puede superar los 50 caracteres.

Clonación de una máquina virtual

Clonación de una máquina virtual

Si necesita una copia exacta de una máquina virtual, puede clonarla. Un clon es otra máquina virtual totalmente idéntica a la original. Para realizar un clon:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, seleccione la máquina virtual que desea clonar (debe estar apagada) y seleccione **Archivo** > **Clonar**.
3. Seleccione la ubicación donde desea guardar el clon.

   Por omisión, Parallels Desktop guarda los clones en la carpeta ~/Parallels.
4. Haga clic en **Guardar** para iniciar la clonación de la máquina virtual.

Creación de un clon vinculado de una máquina virtual

Nota: Esta prestación solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Un clon vinculado es una máquina virtual que comparte los discos duros virtuales con la máquina virtual principal. Gracias a esta tecnología, múltiples máquinas virtuales pueden utilizar el software instalado en el disco duro de la máquina virtual principal. De esta forma, los usuarios no utilizan tanto disco duro del Mac. Para crear un clon vinculado:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, seleccione la máquina virtual que desea clonar (debe estar apagada) y seleccione **Archivo** > **Nuevo clon vinculado**.
3. Seleccione la ubicación donde desea guardar el clon.

   Por defecto, Parallels Desktop almacena los clones vinculados en la carpeta en la que se encuentra la máquina virtual original.
4. Haga clic en **Guardar** para iniciar la clonación de la máquina virtual.

Realización de backups de una máquina virtual

La mayoría de los usuarios no tienen en cuenta la importancia de realizar copias de seguridad de forma regular hasta que experimentan la pérdida de datos. Es necesario que cree su propia estrategia de backups para así prevenir la pérdida de datos. Las máquinas virtuales son igual de vulnerables a errores y bloqueos que los equipos físicos.

Puede realizar una copia de seguridad de su máquina virtual usando uno de estos métodos:

- Configurando las opciones de copia de seguridad periódica en la pestaña **Seguridad** del diálogo **Configuración de máquina virtual**.
- Use utilidades de copia de seguridad de terceros como Acronis True Image (p. 154).
- Clonando la máquina virtual mediante el asistente de clonación de máquinas virtuales (p. 137). Asigne un nombre descriptivo al clon y guárdelo en una ubicación concebida de forma específica para copias de seguridad.
- Copie los archivos de la máquina virtual de forma manual.
- Creación de instantáneas de una máquina virtual (p. 144)

Configuración de backups periódicos

En la pestaña **Seguridad** del cuadro de diálogo **Configuración de máquina virtual**, puede seleccionar el método para copiar su máquina virtual de forma periódica. Puede configurar cómo deberán crearse las instantáneas (p. 144) de la máquina virtual u optar por realizar una copia de seguridad de la máquina virtual con Time Machine.

Si decide realizar una copia de seguridad de su máquina virtual con Time Machine, el archivo PVM de su máquina virtual se copiará automáticamente junto con los demás archivos presentes en macOS. Como resultado, también se copiarán los archivos presentes en el disco duro de su máquina virtual, ya que el archivo del disco duro virtual (HDD) se encuentra en el archivo del paquete de la máquina virtual (PVM).

Advertencia: Los backups realizados con Time Machine sólo serán fiables cuando sus máquinas virtuales Parallels estén detenidas o suspendidas durante el proceso de backup.

Si desea restaurar algunos de sus archivos Windows:

1. Desde el Finder (y no desde Time Machine), localice la copia de backups del archivo de su máquina virtual (PVM) en su disco de backup.
2. Haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione **Ver contenido del paquete**.
3. En la ventana de contenidos de la máquina virtual, haga clic con el botón derecho en el archivo del disco duro virtual (HDD), que normalmente se denomina `<NombreMáquinaVirtual>.hdd` y seleccione **Abrir con** > **Parallels Mounter**.
4. Usando Parallels Mounter, examine los contenidos del disco duro de su máquina virtual para encontrar los archivos que desea restaurar.

Uso de utilidades de copia de seguridad de terceros

Puede usar cualquier utilidad de copia de seguridad de terceros que desee. Los usuarios registrados de Parallels Desktop pueden usar Acronis True Image (p. 154) para realizar copias de seguridad de sus máquinas virtuales Windows.

Nota: Acronis no soporta la realización de backups de máquinas virtuales que utilicen Boot Camp como sus discos duros.

Clonación de una máquina virtual

Puede crear un clon de la máquina virtual utilizando el Asistente de Clonación de Máquina Virtual. Para más información, consulte **Clonación de una máquina virtual** (p. 137).

Copia de los archivos de la máquina virtual

Puede localizar su máquina virtual en Finder y crear una copia de seguridad del archivo de la máquina virtual (PVM).

1. En el **Centro de control** (o en la ventana de la máquina virtual si esta está apagada), haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione **Mostrar en Finder** en el menú contextual. En Finder, vaya a la carpeta donde se guarda su máquina virtual.
2. Busque el archivo PVM de la máquina virtual deseada.

   Nota: El archivo PVM es un paquete que contiene el archivo de configuración de la máquina virtual (PVS), el archivo del disco duro virtual (HDD) y otros archivos. Si desea más información acerca de los archivos de las máquinas virtuales, consulte **Acerca de las máquinas virtuales** (p. 134).
3. Copie el archivo PVM de la máquina virtual a una ubicación segura.

Examinar discos duros virtuales en macOS

Para acceder fácilmente a los archivos de Windows, puede montar el disco duro virtual (en el que se ha instalado Windows) en macOS.

Montaje de un disco duro virtual en el escritorio de macOS

Si necesita que el disco duro virtual (donde se ha instalado Windows) se monte en el escritorio de macOS cuando se ejecute Windows, abra el Finder, seleccione **Finder** > **Preferencias** > **General** y seleccione la opción **Servidores conectados**.

Si desea acceder con facilidad a los archivos de sus máquinas virtuales, puede montar sus discos duros en el Finder de macOS, junto con otros discos y dispositivos de almacenamiento.

Si desea que sus discos duros virtuales se monten en el escritorio de macOS cuando la máquina virtual se esté ejecutando, siga estos pasos:

1 Abra el **panel** Uso compartido (p. 61) en el cuadro de diálogo **Configuración de la máquina virtual**, cambie a la pestaña **Compartir Windows** y active la opción **Acceder a carpetas Windows desde el Mac**. De forma opcional, también puede montar el disco de Windows OneDrive en el Mac.

> **Nota:** Para editar las opciones presentes en el panel **Compartición**, es necesario tener instalado Parallels Tools (p. 162) en la máquina virtual y tener la opción **Aislar Mac de Windows** desactivada en el panel **Seguridad**.

2 Abra las preferencias del Finder, haga clic en la pestaña **General** y seleccione la opción **Servidores conectados** en la lista de elementos mostrados en el escritorio.

Si desea administrar el contenido de la máquina virtual sin iniciar la máquina virtual, puede montar los discos duros virtuales de forma manual usando Parallels Mounter:

1 Examine los archivos de la máquina virtual en el Finder. En el caso de máquinas virtuales Parallels, haga clic con el botón secundario en el **Centro de control** (o en la ventana de la máquina virtual si esta está apagada) y seleccione **Mostrar en Finder** en el menú contextual.

   Las rutas predeterminadas para el almacenamiento de máquinas virtuales Parallels son `/Users/<UserName>/Parallels/` y `/Users/Shared`.

2 Para montar el disco duro de una determinada máquina virtual, haga clic con el botón derecho en el archivo de esta máquina virtual y seleccione **Abrir con** > **Parallels Mounter** (o **Abrir con** > **Otro** y busque Parallels Mounter en la carpeta de aplicaciones) en el menú de accesos directos. Puede montar los siguientes discos duros y máquinas virtuales:

   - Paquete de Parallels (`.pvm`) o archivo de configuración (`.pvs`) o archivo de disco duro virtual (`.hdd`).
   - Archivo de configuración VMware (`.vmx`, `.vmwarevm`) o archivo de disco duro virtual (`.vmdk`).

- Archivo de configuración Virtual PC (`.vmc`, `.vpc7`) o archivo de disco duro virtual (`.vhd`).
- Archivo de configuración de VirtualBox (`.xml`) o archivo de disco duro virtual (`.vdi`).

Si seleccione el archivo PVM de una máquina virtual Parallels o el archivo de configuración de una máquina virtual de terceros que tenga numerosos discos duros virtuales, todos sus volúmenes aparecerán en Finder como montados.

Si desea montar un único disco duro virtual, haga doble clic en el archivo del disco duro virtual para montarlo con Parallels Mounter. El icono del disco duro seleccionado aparece en la barra lateral de la ventana del Finder, junto con los demás iconos de macOS.

3 Para examinar los contenidos de un volumen, haga clic en su icono en la barra lateral de la ventana de Finder.

Puede gestionar los archivos de la máquina virtual mientras administra sus archivos de macOS en las ventanas del Finder.

Nota: Si está examinando los contenidos de una máquina virtual suspendida en Finder, no podrá eliminar, mover ni modificar sus archivos.

4 Para desmontar el volumen, utilice el botón **Expulsar** situado junto al icono del disco.

Nota: Si ha montado un disco duro que dispone de numerosos volúmenes y desea abrirlo o la máquina virtual que lo usa en Parallels Desktop, deberá desconectar sus volúmenes uno a uno haciendo clic en el botón **Expulsar**.

Creación y uso de plantillas de máquina virtual

Usted puede crear plantillas basándose en sus máquinas virtuales. Más adelante puede usarlas para crear múltiples máquinas virtuales idénticas. Para crear una plantilla de máquina virtual, puede:

Nota: Las plantillas de máquina virtual solo están disponibles en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

- Convertir una máquina virtual en una plantilla
- Clonar una máquina virtual en una plantilla

La diferencia entre estas dos formas es que cuando usted convierte una máquina virtual a plantilla, no puede ejecutarla hasta que haya vuelto a convertir la plantilla a máquina virtual. Y cuando usted clona una máquina virtual en una plantilla la plantilla aparece por separado de la máquina virtual y usted puede usar ambas.

A su vez, una plantilla puede convertirse o desplegarse de nuevo en una máquina virtual. Cuando usted convierte una plantilla, esta vuelve a la máquina virtual. Y cuando usted la despliega, la máquina virtual resultante aparece por separado de la plantilla y usted puede usar ambas.

Conversión de una máquina virtual a plantilla

Si desea convertir una máquina virtual a una plantilla:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, seleccione la máquina virtual que desea convertir (debe estar apagada) y seleccione **Archivo** > **Convertir en plantilla**.

Reconversión de una plantilla en la máquina virtual

Si desea volver a convertir una plantilla a máquina virtual:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, haga con el botón derecho del ratón en la plantilla que desea convertir y seleccione **Convertir a máquina virtual**.

Clonación de una máquina virtual a plantilla

Para clonar una máquina virtual a una plantilla:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, seleccione la máquina virtual que desea clonar (debe estar apagada) y seleccione **Archivo** > **Clonar a plantilla**.
3. Seleccione dónde desea guardar la plantilla resultante.

Por omisión, Parallels Desktop guarda las plantillas en la carpeta ~/Parallels.

4 Haga clic en **Guardar** para iniciar la clonación de la máquina virtual a la plantilla.

Despliegue de una plantilla en la máquina virtual

Para volver a desplegar una plantilla en la máquina virtual:

1 Inicie Parallels Desktop.

2 En el **Centro de control**, haga con el botón derecho del ratón en la plantilla que desea convertir y seleccione **Desplegar en máquina virtual**.

3 Seleccione dónde desea guardar la máquina virtual resultante.

Por omisión, Parallels Desktop guarda las máquinas virtuales en la carpeta ~/Parallels.

4 Haga clic en **Guardar** para iniciar el despliegue de la plantilla en la máquina virtual.

Almacenamiento de instantáneas de una máquina virtual

Una instantánea es un estado guardado del SO huésped. La creación de instantáneas resulta útil antes de:

- ejecutar algunas aplicaciones que pueden dañar el SO huésped;
- configurar algún software del SO huésped que requiera modificar muchos parámetros de configuración;
- realizar importantes mejoras en el proceso de desarrollo.

Notas: 1. No se pueden crear instantáneas para máquinas virtuales Windows que usen la partición Boot Camp.

2. Si su máquina virtual tiene una o más instantáneas, no podrá comprimir ni redimensionar el disco duro virtual.

3. La creación de instantáneas aumenta el tamaño del paquete .pvm de la máquina virtual.

Si experimenta errores, puede deshacer los cambios y volver a tener el estado de cualquiera de sus instantáneas para así seguir usando el SO huésped.

Creación de una instantánea

Nota: Cuando la máquina virtual está activa, el Administrador de instantáneas está disponible en el menú **Acciones** de la barra de menús de macOS, en el menú Parallels. en la barra de menús de macOS y en el menú contextual de Parallels Desktop en el Dock.

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, haga clic con el botón derecho en la máquina virtual para la que desea crear una instantánea y seleccione **Administrar instantáneas**.
3. Haga clic en **Nueva**, especifique el nombre de la instantánea y haga clic en **ACEPTAR**.

Automatización de la creación de instantáneas

La funcionalidad SmartGuard le permite automatizar la creación de instantáneas.

Nota: SmartGuard solo está disponible cuando la máquina virtual no funciona en **modo de reversión** (p. 111).

Para acceder a la configuración para la automatización de las instantáneas:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, haga clic con el botón derecho en la máquina virtual para la que desea crear una instantánea y seleccione **Configurar**.

3 Haga clic en **Copia de seguridad**.

4

Para automatizar las instantáneas, habilite SmartGuard, haga clic en **Detalles** y realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione **Optimizar para Time Machine**. Si selecciona esta opción, se realizará una instantánea cada 48 horas y solo se conservarán 3 instantáneas (cuando llegue el momento de realizar la cuarta, Parallels Desktop eliminará la primera y creará una nueva). De esta forma, el tamaño de su máquina virtual no se incrementará debido a un tamaño excesivo de instantáneas.

  Time Machine, cuando realiza copias de seguridad de su Mac, realizará una copia de seguridad de su máquina virtual y de estas tres instantáneas. Este le permite reducir la cantidad de datos que deben ser copiados por Time Machine, reducir el tiempo necesario para que Time Machine realice la copia de seguridad de los disco duros virtuales y minimizar el riesgo de pérdida o corrupción de datos cuando se restauren los discos duros de la máquina virtual a partir de la copia de seguridad de Time Machine.
- Establezca manualmente la frecuencia con la que se realizan instantáneas y el número máximo de instantáneas a conservar. Si desea saber cuándo se creará la próxima instantánea y poder rechazar la creación de la misma, seleccione **Notificar antes de crear instantánea**.

Para establecer la frecuencia con la que deben realizarse las instantáneas:

- Use el campo **Hacer instantánea cada**. Puede definir un intervalo desde una hora hasta 48 horas.

Si el intervalo de tiempo es inferior a 24 horas, SmartGuard le permitirá restaurar la instantánea realizada la última hora, día o semana. Si el intervalo de tiempo es superior a 24 horas, podrá restaurar la última instantánea realizada cada día, semana o mes.

Para limitar la cantidad de instantáneas a guardar:

- Use el campo **Instantáneas a conservar** para definir el número máximo de instantáneas que pueden guardarse en su Mac.

El valor máximo disponible es de 100 instantáneas. Cuando el Administrador de Instantáneas alcance el límite permitido de instantáneas y necesite realizar una instantánea nueva, este eliminará la instantánea más antigua.

Reversión a una instantánea

Para revertir a una instantánea creada anteriormente:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, seleccione la máquina virtual que desea revertir y haga clic en el icono de las instantáneas. .
3. Seleccione la instantánea a la que desea revertir y haga clic en **Ir A**.

   Si decide revertir a una instantánea, se le preguntará si quiere guardar el estado actual como una instantánea nueva. Haga clic en **Guardar** para guardar el estado actual o en **No guardar** para continuar sin guardar.

Eliminación de una instantánea

Para eliminar una instantánea:

1. Inicie Parallels Desktop.
2. En el **Centro de control**, seleccione la instantánea que desea eliminar y haga clic en el icono de las instantáneas. .
3. Seleccione la instantánea que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.

Cuando elimine una instantánea intermedia, la información que contiene se añade a la siguiente instantánea.

Cambio de la configuración de la máquina virtual en Runtime

Parallels Desktop le permite conectar o desconectar determinados dispositivos en tiempo de ejecución o bien cambiar algunos de estos dispositivos para así usar otros dispositivos.

Generalmente puede conectar o desconectar los siguientes dispositivos virtuales mientras esté en funcionamiento:

- Unidad de disquetera
- Unidades de CD/DVD-ROM
- Adaptador de red
- Dispositivo de sonido
- dispositivo USB
- Carpetas compartidas

Si los puertos serie o de impresora están presentes en la configuración de la máquina virtual, también puede administrarlos en tiempo de ejecución.

Para configurar cualquiera de estos dispositivos, use el comando correspondiente del menú **Dispositivos** presente en la barra de menús. Este menú sólo está disponible cuando la máquina virtual esté en funcionamiento.

Conexión de un CD/DVD o de una disquetera

Si dispone de numerosas unidades de CD/DVD conectadas a su máquina virtual, en el menú **Dispositivos** aparecerán listadas en el mismo orden en que fueron conectadas. La primera unidad de CD/DVD-ROM será **CD/DVD 1**, la segunda será **CD/DVD 2** y así consecutivamente.

Conexión de un adaptador de red

Puede definir cualquiera de estos tres modos de conexión: Conexión de red compartida, conexión de red en modo Bridge o conexión solo-host.

Conexión de un dispositivo de sonido

Para conectar o desconectar un dispositivo de sonido, seleccione el tipo de dispositivo de salida (o entrada) o la opción **Silenciar** respectivamente.

Conexión de un dispositivo USB

Parallels Desktop detecta de forma automática todos los dispositivos USB conectados a su equipo Mac. Los dispositivos actualmente conectados a la máquina virtual aparecen en la lista del menú **Dispositivos**. No puede usar un dispositivo USB en macOS si una máquina virtual lo está utilizando.

Conexión de una carpeta compartida

Las opciones de carpetas compartidas disponibles durante el tiempo de funcionamiento son similares a las opciones del cuadro de diálogo **Configuración de máquina virtual**.

Puede:

- compartir todos los discos Mac o sólo la Carpeta de Inicio con la máquina virtual
- compartir los discos del sistema operativo huésped Windows con macOS
- añadir una carpeta compartida nueva

Conexión de un puerto serie

para conectar o desconectar un puerto serie, haga clic en el menú **Dispositivos**, seleccione el puerto serie correspondiente y escoja el comando apropiado en el menú emergente.

Conexión de un puerto de impresora

Para conectar o desconectar un puerto de impresora o conectar una impresora o un archivo de salida a un puerto de impresora, haga clic en el menú **Dispositivos**, seleccione el puerto de impresora correspondiente y escoja el comando apropiado en el menú emergente.

Uso del desplazamiento horizontal de la rueda del ratón

Cuando esté trabajando con ventanas de aplicaciones de la máquina virtual, puede utilizar el desplazamiento horizontal de la rueda del ratón. Esta prestación sólo estará disponible si Parallels Tools (p. 286) está instalado en la máquina virtual.

Eliminación de una máquina virtual

Eliminación de una máquina virtual de su Mac

Si ya no necesita alguna de sus máquinas virtuales, puede eliminarla permanentemente de su Mac:

Advertencia: Antes de proceder con la eliminación, compruebe que ninguno de los archivos de la máquina virtual (por ejemplo el disco duro virtual) está siendo usar por otras máquinas virtuales. Si usted elimina una máquina virtual Boot Camp, la partición Boot Camp que tiene instalado Windows sigue estando disponible en su Mac.

1. Apague la máquina virtual si está en ejecución, haga clic con el botón secundario en la ventana de la máquina virtual y seleccione **Eliminar**. También puede hacer clic en **Archivo** > **Eliminar** o hacer clic con el botón derecho en esta máquina virtual en el **Centro de control** y seleccionar **Eliminar**.
2. Haga clic en **Mover a la papelera**.

Eliminación de una máquina virtual del Centro de control

Si desea eliminar una máquina virtual de forma temporal del **Centro de control**:

1. Apague la máquina virtual si está en ejecución, haga clic con el botón secundario en la ventana de la máquina virtual y seleccione **Eliminar**. También puede hacer clic en **Archivo** > **Eliminar** o hacer clic con el botón derecho en esta máquina virtual en el **Centro de control** y seleccionar **Eliminar**.
2. Haga clic en **Conservar archivos**.

Cuando vuelva a necesitar esta máquina virtual, puede importarla fácilmente a Parallels Desktop (p. 38).

Descarga de aplicaciones virtuales preconfiguradas

Si no dispone de tiempo para crear una máquina virtual nueva con la configuración requerida, puede descargar una máquina virtual lista para usar con una configuración predefinida.

Descarga de aplicaciones virtuales de Parallels

Las aplicaciones virtuales de Parallels están preintegradas en las máquinas virtuales con Modern.IE, Ubuntu Linux, Fedora Linux, CentOS Linux, Debian GNU/Linux, Mint Linux, Chromium OS y Android.

Para descargar una de estas aplicaciones y usarla con Parallels Desktop:

1. Seleccione **Archivo** > **Nuevo**.
2. Seleccione la aplicación que necesita en la sección **Sistemas gratuitos** y haga clic en **Continuar**.
3. En el próximo paso, haga clic en **Descargar**. Una vez se inicie la descarga, puede pausarla en cualquier momento haciendo clic en **Pausar**. Para reanudar la descarga, haga clic en **Reanudar**.

Una vez se haya completado la descarga ya puede empezar a usar la aplicación virtual en Parallels Desktop.

Descarga de la aplicación virtual Chromium OS

Para descargar la aplicación virtual Chromium OS mediante Parallels Desktop:

1. Seleccione **Archivo** > **Nuevo**.
2. Seleccione **Descargar Chromium OS** y haga clic en **Continuar**.
3. En el próximo paso, haga clic en **Descargar**. Una vez se inicie la descarga, puede pausarla en cualquier momento haciendo clic en **Pausar**. Para reanudar la descarga, haga clic en **Reanudar**.

Una vez se haya completado la descarga ya puede empezar a usar la aplicación virtual Chromium OS en Parallels Desktop.

Descarga de aplicaciones virtuales Modern.IE

Gracias a las aplicaciones virtuales Modern.IE, los desarrolladores pueden verificar la forma en la que un sitio web se mostrará y funcionará en distintas versiones de Internet Explorer y en distintas versiones de Windows.

Para descargar una de estas aplicaciones y usarla con Parallels Desktop:

1. Seleccione **Archivo** > **Nuevo**.

2 Seleccione **Modern.IE** y haga clic en **Continuar**.

3 En el siguiente paso, seleccione las versiones de Internet Explorer y Windows con las que desea realizar las pruebas y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Una vez se haya completado la descarga ya puede empezar a usar la aplicación virtual en Parallels Desktop.

Definir el tipo y versión del SO huésped

Usted puede cambiar el SO huésped con el que debe funcionar una máquina virtual. Debe cambiarlo en los siguientes casos:

- Si actualiza el sistema operativo huésped (por ejemplo, de Windows XP a Windows 7), deberá cambiar el tipo y la versión del SO huésped, ya que de lo contrario puede que Parallels Tools (p. 162) no funcione correctamente.
- Si usted crea una máquina virtual sin instalar un sistema operativo y más adelante decide usarlo con otro sistema operativo que no es el especificado inicialmente.

Para configurar el tipo y la versión del SO huésped:

1 Apague la máquina virtual. (p. 45)

2 Abra el menú **Acciones** y escoja **Configurar**.

3 Haga clic en **General** y seleccione un SO en el menú que aparece justo debajo del campo **Nombre**.

Definición del número de procesadores asignados a una máquina virtual

Usted puede cambiar el número de CPUs virtuales que se usará para gestionar los procesos que se ejecutan en una máquina virtual. Parallels Desktop calcula automáticamente el número máximo permitido de CPUs virtuales. El cálculo se basa en el número de CPU físicas disponibles para su equipo macOS.

Nota: Es razonable utilizar más de una CPU en su SO huésped si tiene previsto usar aplicaciones que funcionen mejor bajo procesadores multinúcleo.

Para establecer el número de procesadores asignados a una máquina virtual:

1 Apague la máquina virtual. (p. 45)

2 Abra el menú **Acciones** y escoja **Configurar**.

3 Haga clic en **Hardware > CPU y memoria** y seleccione el número en el menú **Procesadores**.

Nota: En Parallels Desktop para Mac, puede asignar un máximo de cuatro CPU a una máquina virtual. En Parallels Desktop para Mac Pro Edition, puede asignar hasta 16 CPU.

Comprobación del uso de memoria y CPU de la máquina virtual

Cuando esté usando una máquina virtual puede que necesite comprobar la cantidad de memoria y tiempo de CPU de su Mac que está usando en este momento. Si la máquina virtual consume demasiado y sus aplicaciones Mac en ejecución se ejecutan más lentamente, puede reducir fácilmente el número de CPUs (p. 152) y la cantidad de memoria (p. 119) asignada a la máquina virtual.

Para comprobar el uso actual de memoria y CPU, seleccione **Ventana** > **Mostrar monitor de recursos**.



Nota: Puede que detecte que la cantidad de memoria consumida por una máquina virtual es superior que la memoria asignada a esta en la pestaña **CPU y memoria** (p. 243). Esto es algo normal, ya que el monitor de recursos. muestra el consumo de recursos de todos los procesos de la máquina virtual.

Obtener Acronis True Image

Como ventaja complementaria, Parallels le proporciona Acronis True Image, Se trata de una herramienta de copias de seguridad en línea para Windows y macOS. En el caso de los usuarios de Parallels Desktop, Acronis True Image está disponible de forma gratuita durante 30 días.

Para obtener instrucciones sobre cómo realizar copias de seguridad de su Mac y de sus copias virtuales, consulte la documentación de Acronis True Image.

Instalación de Acronis True Image

Para instalar Acronis True Image, seleccione **Parallels Desktop** > **Copia de seguridad con Acronis True Image...** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

También puede instalar Acronis True Image desde las opciones de configuración de la máquina virtual:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
2. Haga clic en **Copia de seguridad** > **Instalar Acronis True Image** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Iniciar Acronis True Image

Iniciar Acronis True Image:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
2. Haga clic en **Copia de seguridad** > **Iniciar Acronis True Image** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Uso de AppleScript con el SO huésped

Puede usar AppleScript para abrir distintos archivos y sitios web en aplicaciones del SO huésped. Esto puede se necesario cuando cree flujos de trabajo automatizados.

Supongamos que necesita abrir algún archivo .txt en el bloc de notas de Windows usando AppleScript (en AppleScript Editor). La sintaxis de este comando es la siguiente:

```
tell application "Notepad"
open "/Users/username/somefile.txt"
end tell
```

Como ejemplo de apertura de un sitio web en la aplicación del SO huésped, supongamos que necesita abrir "`www.parallels.com`" en Internet Explorer. La sintaxis de este comando es la siguiente:

```
tell application "Internet Explorer"
open "//www.parallels.com"
end tell
```

Rápida liberación de espacio en disco

Gracias al **asistente de liberación de espacio en disco**, puede comprimir el/los disco(s) duro(s) de la máquina virtual y eliminar archivos innecesarios para así disponer de más espacio en disco.

Para comprimir discos rápidamente, eliminar archivos innecesarios y liberar espacio en disco:

1. Apague la máquina virtual.
2. Seleccione **Archivo** > **Liberar espacio en disco**.

   El **asistente de liberación de espacio en disco** le indica si puede liberar espacio en disco mediante la eliminación de instantáneas de la máquina virtual, archivos caché y archivos innecesarios como puede ser el caso de estadísticas, volcados de memoria y archivos de volcados de errores generados durante el ciclo de vida de la máquina virtual.

También puede conservar espacio en el disco comprimiendo discos virtuales de forma manual o haciendo clic en **Recuperar** en la pestaña **General** de las opciones de configuración de la máquina virtual.

Archivar y desarchivar máquinas virtuales

Si tiene dos o más máquinas virtuales, es posible que no disponga de suficiente espacio en su Mac. Si utiliza poco una máquina virtual, puede archivarla para que ocupe mucho menos espacio en el disco duro del Mac.

Archivar una máquina virtual

Para archivar una máquina virtual, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Centro de control**.
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y seleccione **Archivar**.

Desarchivar una máquina virtual

Las máquinas virtuales archivadas no pueden ejecutarse. Para poder iniciarles, antes tendrá que desarchivarlas. Haga lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Centro de control**.
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y seleccione **Iniciar**.
3. En el cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea desarchivar la máquina virtual, haga clic en **Desarchivar**.

Uso de otros sistemas operativos en su Mac

Lea esta sección para consultar la información específica sobre determinados sistemas operativos que no sean Windows XP o una versión posterior.

Uso de Linux en modo Coherence

Puede hacer que Linux y macOS funcionen en paralelo a la perfección, como si formaran parte de un único sistema operativo. En este modo, denominado **Coherence**, las aplicaciones de Linux aparecen en el escritorio del Mac al lado de las aplicaciones de este sistema.

Para habilitar el modo de visualización Coherence, es necesario tener instalado Parallels Tools en el sistema operativo huésped. En algunas distribuciones de Linux, puede que también sea necesario desactivar los efectos 3D. Si desea saber cómo hacerlo, consulte la documentación del sistema operativo.

Cambio al modo Coherence

Para pasar al modo Ventana desde el modo Coherence, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione **Ver** > **Pasar a Coherence**.
- Presione Control-Comando-Retorno.

Para cambiar del modo de Pantalla completa al modo Coherence, presione Control-Option (Alt), haga clic en el menú **Ver** y seleccione **Salir de pantalla completa**. A continuación, abra el menú **Ver** y seleccione **Pasar a Coherence**.

Personalización del teclado para el SO huésped

Por defecto, Parallels Desktop contiene cuatro perfiles que representan los grupos de combinaciones de teclas típicos para los siguientes sistemas operativos:

- Windows
- Linux
- macOS
- Genérico (para otros SOs huéspedes)

Cuando crea o registra una máquina virtual, uno de sus perfiles, en función del sistema operativo huésped, se asigna a la máquina virtual por omisión. Puede crear su propio perfil y asignarlo a sus máquinas virtuales.

Para crear un perfil de teclado personalizado o editar los perfiles existentes:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
   - Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**.
2. Haga clic en **Accesos directos**.



3

4 Seleccione una máquina virtual en la barra lateral, haga clic en el menú **Perfil** y seleccione **Editar lista de perfiles**.



5 Realice una de las siguientes acciones:

- Para añadir un perfil nuevo, haga clic en el botón **Añadir** . Especifique el nombre del nuevo perfil y seleccione el perfil base en la lista. Una vez creado el perfil, puede enviar los cambios haciendo clic en **ACEPTAR**. A continuación, seleccione este perfil nuevo en la lista **Perfil** y configure sus accesos directos.
- Para eliminar uno de los perfiles personalizados existentes, seleccione el perfil y haga clic en el botón **Eliminar** .
- Para duplicar o cambiar el nombre de uno de los perfiles existentes, selecciónelo y haga clic en el botón , y seleccione la acción pertinente en el menú.

Nota: Sólo puede eliminar o cambiar el nombre de sus perfiles personalizados.

En el panel **Acceso directos** de las preferencias de Parallels Desktop también puede asignar perfiles a sus máquinas virtuales.

Para cambiar un perfil asignado a una máquina virtual:

- Seleccione una máquina virtual y escoja un perfil en el menú **Perfil**.

Uso de macOS como SO huésped

Puede instalar una copia de macOS en una máquina virtual y usarlo como sistema operativo huésped. Esto puede resultar útil si por ejemplo desea probar software en una nueva versión de macOS sin tener que iniciar y cerrar sesión en su cuenta principal.

Por omisión, una instalación de macOS se almacena en una partición de recuperación en su Mac. Usted puede instalar fácilmente macOS en una máquina virtual desde dicha partición sin tener que comprar o descargar otra copia de macOS.

Para instalar macOS en una máquina virtual:

1 Abra Parallels Desktop y seleccione **Archivo** > **Nueva**.

2 Seleccione **Instalar macOS usando la partición de recuperación**, haga clic en **Continuar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Cuando use macOS Lion o posterior como SO huésped, puede usarlo en modo Coherence (p. 50) para que así la ventana de la aplicación del SO huésped aparezca en el escritorio del SO host junto con las aplicaciones del SO host.

También puede copiar y pegar texto, así como arrastrar y soltar archivos entre el host y el huésped macOS, tal y como lo haría si estuviera usando Windows como SO huésped.

Puede configurar si las teclas de función y los demás accesos directos de sistema desencadenan acciones en el host o en la versión huésped de macOS (p. 83).

Uso de macOS en modo Coherence

Puede hacer que una máquina virtual macOS funcione en paralelo a la perfección con macOS, como si ambos elementos formaran parte de un único sistema operativo. En este modo, denominado **Coherence**, las aplicaciones del sistema macOS huésped aparecen en el escritorio del sistema macOS anfitrión junto a las aplicaciones del sistema anfitrión.



Para habilitar el modo de visualización Coherence, es necesario tener instalado Parallels Tools (p. 174).

Cambio al modo Coherence

Para pasar al modo Ventana desde el modo Coherence, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Coherence, en la esquina superior derecha de la ventana de la máquina virtual.

- Seleccione **Ver** > **Pasar a Coherence**.
- Presione Control-Comando-C.

Para pasar al modo Pantalla Completa al modo Coherence, realice una de las siguientes acciones:

- Presione Control-Command-F para salir del modo Pantalla completa. A continuación, abra el menú **Ver** y seleccione **Pasar a Coherence**.

Instalación o actualización de Parallels Tools

Parallels Tools es una suite de herramientas que operan en segundo plano y que le proporcionan una perfecta integración entre macOS y Windows u otro sistema operativo huésped.

En esta sección se proporciona una descripción de Parallels Tools y se detalla su proceso de instalación para distintos sistemas operativos huéspedes.

Descripción de Parallels Tools

Parallels Tools es una suite de utilidades especiales que le ayudarán a usar sus máquinas virtuales de forma más eficiente y cómoda. Con Parallels Tools, usted puede mover el ratón a la perfección entre la máquina virtual y su Mac, editar la resolución de pantalla de la máquina virtual simplemente redimensionando su ventana, sincronizar los parámetros de fecha y hora de su máquina virtual con los parámetros del equipo host, compartir las carpetas y discos de su Mac con sus máquinas virtuales, copiar texto y arrastrar y soltar objetos de macOS a una máquina virtual y viceversa.

Parallels Tools está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y macOS más populares e incluye las utilidades detalladas a continuación. Cuando instala Parallels Tools, todas las utilidades soportadas por su SO huésped se instalan en su máquina virtual como un único paquete.

Utilidad	Disponible para	Descripción
Herramienta de sincronización del ratón	Windows Linux macOS	Esta herramienta captura la entrada del ratón en la máquina virtual cada vez que el cursor se desplaza sobre su ventana, liberando de forma automática la entrada cuando el puntero se desplaza fuera de la ventana.
Herramienta de sincronización de hora	Windows Linux macOS	La herramienta de sincronización de hora le permite personalizar la configuración de hora de su máquina virtual. Puede: • Sincronizar la configuración de hora de su máquina virtual con la de su Mac. • Establecer y mantener la diferencia horaria entre su Mac y su máquina virtual.
Herramienta para Arrastrar y soltar	Windows Linux macOS	La herramienta para Arrastrar y soltar le permite realizar estas acciones entre sus máquinas virtuales y macOS.
Herramienta de sincronización del portapapeles	Windows Linux macOS	La herramienta de sincronización del portapapeles le permite intercambiar texto de forma fácil entre: • la máquina virtual y su Mac. • distintas máquinas virtuales, sin importar el sistema operativo huésped instalado en ellas. Para copiar y pegar texto, use el procedimiento estándar para el sistema operativo que esté utilizando. Por ejemplo, para copiar texto entre el sistema operativo huésped Windows, seleccione el texto y pulse Control + C. Para pegar el texto en macOS, pulse Comando + V o seleccione **Pegar** en el menú contextual.
Herramienta de resolución dinámica	Windows Linux macOS	Esta herramienta le permite trabajar con resoluciones dinámicas. Cuando redimensione la ventana del SO huésped arrastrando su esquina inferior derecha, la resolución de la ventana del SO cambiará de forma

		automática.
Herramienta de carpetas compartidas	Windows Linux macOS	La herramienta de carpetas compartidas permite compartir carpetas de Mac con la máquina virtual y viceversa. Con esta herramienta podrá acceder a las carpetas de su Mac desde la máquina virtual.
Herramienta Coherence	Windows Linux macOS	La herramienta Coherence permite usar las aplicaciones Windows o Linux como si se trataran de aplicaciones Mac. Esta oculta la ventana de la máquina virtual y solo deja visibles las aplicaciones del sistema operativo invitado y de Mac.
Herramienta de perfil compartido	Windows Linux	La herramienta de perfil compartido le permite compartir el escritorio, las fotos, los documentos, las descargas, la música y los vídeos de su Mac con la máquina virtual, para que así pueda acceder a ellos directamente desde el sistema operativo huésped.
Herramienta de aplicaciones compartidas	Windows Linux	La herramienta de aplicaciones compartidas le permite especificar las aplicaciones predeterminadas para determinados tipos de archivos, lo que le permite abrir algunos tipos de archivo en aplicaciones Windows o Linux de forma predeterminada y otros en macOS.
Herramienta de aplicaciones compartidas de Internet	Windows	La herramienta de aplicaciones compartidas de Internet le permite especificar los navegadores de Internet predeterminados, incluyendo aquellos instalados en la máquina virtual, para distintos tipos de páginas de Internet. Por ejemplo, puede establecer que las páginas de Internet se abran en el navegador predeterminado de su macOS y que las páginas FTP se abran en el navegador de su máquina virtual.
SmartMount	Windows Linux macOS	SmartMount detecta automáticamente los volúmenes conectados a su Mac, poniéndolos a disposición de la máquina virtual.
Herramienta de impresión	Windows Linux	La herramienta de impresión permite sincronizar las impresoras de los sistemas operativos host e invitado.
Herramienta de integración de la bandeja	Windows	La herramienta de integración de la bandeja permite usar los iconos de bandeja de Windows en la barra de menús de Mac.

Parallels Tools se encuentra en las imágenes de disco que se instalan junto con Parallels Desktop. Hay una imagen de disco Parallels Tools para cada tipo de sistema operativo huésped soportado.

- `prl-tools-win.iso` - imagen de disco con Parallels Tools para sistemas operativos huéspedes Windows.
- `prl-tools-lin.iso` - imagen de disco con Parallels Tools para sistemas operativos huéspedes Linux.

- `prl-tools-mac.iso` - imagen de disco con Parallels Tools para sistemas operativos macOS huéspedes.

Estas imágenes de disco pueden encontrarse en la siguiente ubicación de su Mac: `/Applications/Parallels Desktop.app/Contents/Resources/Tools`.

Parallels Tools para Windows

Importante: Para aprovechar al máximo toda la funcionalidad que le ofrece Parallels Desktop, es necesario tener instalado Parallels Tools.

Parallels Tools puede instalarse en los siguientes sistemas operativos huéspedes Windows:

- Windows 10
- Windows 8, 8.1
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Windows 2000

Instalación de Parallels Tools

Si seleccionó **Instalación exprés** la primera vez que instaló Windows, Parallels Tools se instaló automáticamente tras la instalación.

Si no seleccionó **Instalación exprés**, realice los pasos que se detallan a continuación para instalar Parallels Tools:

1 Inicie Windows (p. 40).

2 Cuando se inicie Windows, seleccione **Instalar Parallels Tools** en el menú **Máquina Virtual**.

Nota: Una vez haya seleccionado **Instalar Parallels Tools** en Windows 7 y Windows Vista, puede que el Control de acceso de usuarios (UAC) le pregunte si desea permitir o denegar la instalación de Parallels Tools. En este caso, deberá permitir la instalación.

3 Haga clic en **Continuar** para conectar la imagen ISO con Parallels Tools para Windows a la unidad de CD/DVD-ROM de la máquina virtual.

4 Haga clic en **Instalar Parallels Tools** para iniciar la instalación.

Nota: Una vez que haya hecho clic en **Instalar Parallels Tools** en Windows 7 y Windows Vista, puede que el Control de acceso de usuarios (UAC) le pregunte si desea permitir o denegar la instalación de Parallels Tools. En este caso, deberá permitir la instalación.

5 Una vez completada la instalación, haga clic en **Reiniciar** para reiniciar la máquina virtual o espere unos 2 minutos y esta se reiniciará automáticamente.

Si la imagen ISO de Parallels Tools no se reproduce automáticamente una vez haya hecho clic en **Continuar**, la ejecución automática del CD/DVD debe estar desactivada en su máquina virtual. En este caso realice lo siguiente para instalar Parallels Tools:

1 Abra **Mi Equipo**, haga clic con el botón secundario del ratón en el disco de Parallels Tools y escoja **Abrir**.

2 Haga doble clic en el archivo `PTAgent` para iniciar la instalación.

3 Una vez completada la instalación, haga clic en **Reiniciar** para reiniciar la máquina virtual o espere unos 2 minutos y esta se reiniciará automáticamente.

Para editar la configuración del Parallels Tools instalado en su máquina virtual, use la pestaña **Opciones** presente en el diálogo **Configuración de Máquina Virtual**.

Reinstalación o actualización de Parallels Tools

Para reinstalar Parallels Tools:

1 Inicie Windows (p. 40).

Una vez se haya iniciado Windows, si Parallels Desktop está en el modo Coherence, haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Salir de Coherence**.

2 Cuando se inicie Windows, seleccione **Volver a instalar Parallels Tools** en el menú **Máquina Virtual**.

Esta opción sólo está disponible si Parallels Tools está actualizado. Si Parallels Tools no está actualizado, en su lugar verá la opción **Actualizar Parallels Tools**.

Comprobación para saber si se instaló Parallels Tools

Confirmar si se ha instalado Parallels Tools es muy fácil. Inicie su máquina virtual y consulte la barra de estado de su ventana. Si aparece la sugerencia "Presione Ctrl + Alt para liberar el teclado y el ratón" en la barra de estado de la ventana de la máquina virtual, significa que Parallels Tools no está instalado. Cuando Parallels Tools esté instalado, no será necesario que presione ninguna tecla para liberar el teclado y el ratón - se liberarán de forma automática.

Parallels Tools para Linux

Para instalar Parallels Tools para Linux, debe contar con los siguientes paquetes:

- gcc;
- make;
- paquete de desarrollo de kernel; y
- checkpolicy (para sistemas SELinux).

Asimismo, puede que necesite los siguientes paquetes opcionales:

- dkms;
- Controlador HP Color LaserJet 8500 Postscript.

El instalador de Parallels Tools instala estos paquetes de forma automática desde el repositorio de distribución. Sin embargo, si el repositorio de paquetes no está configurado o no está disponible, tendrá que instalar todos los paquetes obligatorios de forma manual. Si desea saber cómo hacerlo, consulte la documentación del sistema operativo Linux.

Preparación de la instalación

Antes de instalar Parallels Tools en una máquina virtual Linux, realice las siguientes acciones:

- Cierre todas las aplicaciones en ejecución en la máquina virtual.
- Si utiliza un administrador de ventanas acelerado por 3D, deshabilítelo.
- Asegúrese de que el sistema cuenta con todos los paquetes obligatorios.

Nota: Para instalar Parallels Tools en su máquina virtual, es necesario disponer de privilegios `root`.

Instalación de Parallels Tools en las versiones más recientes de sistemas Linux

Si su máquina tiene instalada una de las versiones más recientes del SO Linux (Ubuntu, Fedora) con interfaz gráfica, el archivo de imagen `prl-tools-lin.iso` se montará automáticamente una vez la haya conectado a la unidad CD/DVD. Para instalar Parallels Tools, haga lo siguiente:

1 Arranque la máquina virtual e inicie sesión en la sesión gráfica.

2 Cuando se inicie el sistema operativo, haga clic en **Acciones** y seleccione **Instalar Parallels Tools**.

Nota: Si la opción **Instalar Parallels Tools** aparece desactivada (en gris), compruebe que su sistema operativo cumple todos los requisitos detallados anteriormente.

El archivo de imagen `prl-tools-lin.iso` se montará en la unidad CD/DVD de la máquina virtual.

Puede conectar y montar el archivo de imagen ISO de Parallels Tools manualmente. En la barra de menús del Mac, haga clic en **Dispositivos** > **CD/DVD** > **Conectar imagen**. En la ventana del Finder, vaya a la carpeta del disco duro (generalmente denominada "Macintosh HD"), seleccione la carpeta `/Applications/Parallels Desktop.app/Contents/Resources/Tools/`, seleccione el archivo `prl-tools-lin.iso` y haga clic en **Abrir** para conectarla a la máquina virtual.

3 Una vez que la imagen ISO de Parallels Tools se haya montado de forma automática, abra la ventana con el volumen de Parallels Tools.

4 Haga doble clic en el archivo *install-gui*. Se iniciará la instalación gráfica de Parallels Tools para Linux.

5 Introduzca las credenciales su o sudo correspondientes para instalar Parallels Tools en el dominio raíz.

6 Una vez instalado Parallels Tools, reinicie su máquina virtual.

Instalación de Parallels Tools en otras versiones de SOs huéspedes Linux

Para instalar Parallels Tools en versiones más antiguas de SOs Linux u otros sistemas sin interfaz gráfica, deberá montar el archivo de imagen `prl-tools-lin.iso` manualmente. Haga lo siguiente:

1 Inicie la máquina virtual.

2 Una vez iniciado el SO huésped, seleccione **Instalar Parallels Tools** bajo el menú **Acciones**.

> **Nota:** Si la opción **Instalar Parallels Tools** aparece desactivada (en gris), compruebe que su sistema operativo cumple todos los requisitos para la instalación de Parallels Tools.

El archivo de imagen `prl-tools-lin.iso` se conectará a la unidad de CD/DVD de la máquina virtual.

3 Inicie un terminal en su SO huésped Linux. Indique el siguiente comando para obtener privilegios `root`:

```
su
```

4 Compruebe si la imagen del CD de Parallels Tools está montada ejecutando el comando

```
mount | grep iso9660
```

Si este comando no devuelve nada, vaya al próximo paso.

Si este comando devuelve algo similar a

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,exec,nosuid,nodev,uid=0),
```

omita el próximo paso y proceda con el que obtenga a continuación.

Si este comando devuelve algo similar a

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=0)
```

con la opción `noexec` entre paréntesis, deberá desmontar el disco usando el siguiente comando e ir al próximo paso:

```
umount /dev/cdrom
```

5 Para montar la imagen del disco de instalación de Parallels Tools, introduzca:

```
mount -o exec /dev/cdrom /media/cdrom
```

> **Nota:** `/dev/cdrom` es la unidad CD/DVD de la máquina virtual y `/media/cdrom` es el punto de montaje para este dispositivo. En algunos sistemas operativos Linux, la unidad CD/DVD virtual aparece como `/dev/hdb` y el punto de montaje como `/mnt/cdrom`. Algunos SOs Linux no tienen punto de montaje para la unidad CD/DVD. En este caso será necesario crear el directorio del punto de montaje manualmente.

6 Una vez montada la imagen del disco de instalación, cambie el directorio al directorio de la unidad CD/DVD usando

```
cd /media/cdrom/
```

7 En el directorio de la unidad CD/DVD, indique lo siguiente para ejecutar la instalación de Parallels Tools:

```
./install
```

> **Nota:** Para poder ejecutar este comando, debe disponer de privilegios `root`.

8 Siga las indicaciones de Parallels Tools Installer para completar la instalación.

9 Una vez instalado Parallels Tools, reinicie su máquina virtual.

> **Nota:** Si X Server no se inicia en su máquina virtual, puede instalar Parallels Tools de forma manual en modo texto (p. 172).

Para editar la configuración del Parallels Tools instalado en su máquina virtual, use la pestaña **Opciones** presente en el diálogo **Configuración de Máquina Virtual**.

Proceso de comprobación para saber si Parallels Tools está instalado

Confirmar si se ha instalado Parallels Tools es muy fácil. Inicie su máquina virtual y consulte la barra de estado de su ventana. Si aparece la sugerencia "`Presione Ctrl + Alt para liberar el teclado y el ratón`" en la barra de estado de la ventana de la máquina virtual, significa que Parallels Tools no está instalado. Cuando Parallels Tools esté instalado, no será necesario que presione ninguna tecla para liberar el teclado y el ratón - se liberarán de forma automática.

Resolución de problemas

Si alguno de los paquetes obligatorios no está instalado, puede que Parallels Tools no funcione correctamente. Compruebe el archivo /var/log/parallels-tools-install.log file en el sistema operativo huésped para ver si incluye algún mensaje de error, instale los paquetes que faltan e intente instalar Parallels Tools de nuevo.

Para obtener más información sobre cómo instalar Parallels Tools, consulte la base de conocimiento de Parallels, disponible en http://kb.parallels.com.

Actualización de Parallels Tools

De existir una versión más reciente de Parallels Tools para Linux, aparecerá la ventana **Parallels Tools Installation Agent**. Se le pedirá que seleccione el comando para obtener los privilegios root y que introduzca una contraseña (en el caso de `su` - la contraseña root y en caso de `sudo` - su contraseña de usuario). A continuación, Parallels Tools se actualizará de forma automática.

Reinstalación de Parallels Tools

Para reinstalar Parallels Tools en Linux, elimine primero Parallels Tools y a continuación instálelo de nuevo.

Instalación y actualización de Parallels Tools en Modo Texto en Linux

Una vez realizada la actualización a Parallels Desktop, puede que X Server no pueda iniciarse en máquinas virtuales Linux. Para solucionarlo, deberá instalar Parallels Tools en modo texto.

1 Inicie la máquina virtual.

2 Cuando vea un mensaje afirmando que X Server no se ha podido iniciar, cambie a otra consola virtual usando Ctrl+Option+F1 (Ctrl+Alt+F1) o Ctrl+Option+F2 (Ctrl+Alt+F2) e introduzca los detalles de su inicio de sesión.

3 Seleccione **Instalar Parallels Tools** en el menú **Acciones** para conectar la imagen ISO de Parallels Tools a su máquina virtual.

> **Nota:** Si la opción **Instalar Parallels Tools** aparece desactivada, compruebe que puede instalar Parallels Tools en su sistema operativo huésped. Si desea consultar la lista de SOs huéspedes soportados por Parallels Tools, consulte la sección **Descripción de Parallels Tools** (p. 163) en la *Guía del usuario de Parallels Desktop*.

El archivo de imagen `prl-tools-lin.iso` se conectará a la unidad de CD/DVD de la máquina virtual.

4 En la consola de la máquina virtual, indique el siguiente comando para así obtener privilegios de `root`:

```
su
```

5 Compruebe si la imagen del CD de Parallels Tools está montada ejecutando el comando

```
mount | grep iso9660
```

Si este comando no devuelve nada, vaya al próximo paso.

Si este comando devuelve algo similar a

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,exec,nosuid,nodev,uid=0),
```

omita el próximo paso y proceda con el que obtenga a continuación.

Si este comando devuelve algo similar a

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=0)
```

con la opción `noexec` entre paréntesis, deberá desmontar el disco usando el siguiente comando e ir al próximo paso:

```
umount /dev/cdrom
```

6 Para montar la imagen del disco de instalación de Parallels Tools, introduzca:

```
mount -o exec /dev/cdrom /media/cdrom
```

> **Nota:** `/dev/cdrom` es la unidad CD/DVD de la máquina virtual y `/media/cdrom` es el punto de montaje para este dispositivo. En algunos sistemas operativos Linux, la unidad CD/DVD virtual aparece como /dev/sr0 o `/dev/hdb` y el punto de montaje como `/mnt/cdrom`. Algunos SOs Linux no tienen punto de montaje para la unidad CD/DVD. En este caso será necesario crear el directorio del punto de montaje manualmente.

7 Una vez montada la imagen del disco de instalación, cambie el directorio al directorio de la unidad CD/DVD usando

```
cd /media/cdrom/
```

8 En el directorio de la unidad CD/DVD, indique lo siguiente para ejecutar la instalación de Parallels Tools:

```
./install
```

Nota: Para poder ejecutar este comando, debe disponer de privilegios `root`.

9 Siga las indicaciones de Parallels Tools Installer para completar la instalación.

10 Una vez instalado Parallels Tools, reinicie su máquina virtual.

Si desea información general sobre el proceso de instalación de Parallels Tools en Linux, consulte **Instalación de Parallels Tools en un SO huésped Linux** (p. 168).

Parallels Tools para Mac

Instalar Parallels Tools

Para instalar Parallels Tools en una máquina virtual macOS:

1. Inicie la máquina virtual macOS.
2. Una vez iniciado macOS, seleccione **Acciones > Instalar Parallels Tools**. La imagen ISO de Parallels Tools se conecta a la unidad de CD/DVD de la máquina virtual. El SO huésped se monta de forma automática.
3. Abra la carpeta del volumen de Parallels Tools en el Finder y haga doble clic en **Instalar**.
4. Cuando se le solicite, introduzca su contraseña de administrador.
5. Una vez instalado Parallels Tools, reinicie su máquina virtual.

Reinstalación de Parallels Tools

Para reinstalar Parallels Tools:

1. Inicie la máquina virtual macOS (p. 40).
2. Cuando se inicie macOS, inicie sesión en la sección gráfica y seleccione **Volver a instalar Parallels Tools** en el menú **Máquina Virtual**. Parallels Tools se volverá a instalar automáticamente.

Actualización de Parallels Tools

Si existe una versión más reciente de Parallels Tools para Mac, Parallels Tools se actualizará de forma automática.

Comprobación para saber si se instaló Parallels Tools

Confirmar si se ha instalado Parallels Tools es muy fácil. Inicie su máquina virtual y consulte la barra de estado de su ventana. Si aparece la sugerencia "Presione Ctrl + Alt para liberar el teclado y el ratón" en la barra de estado de la ventana de la máquina virtual, significa que Parallels Tools no está instalado. Si Parallels Tools está instalado, no es necesario que presione ninguna tecla para liberar el teclado y el ratón. Estos se liberan automáticamente.

Para desarrolladores de software

Esta sección contiene información para los desarrolladores de software.

Optimizar la depuración remota

El plugin de Parallels para Visual Studio le permite desarrollar software en una máquina virtual y probarlo en otras con un solo clic.

Nota: Esta prestación solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Requisitos

Para utilizar este plugin, necesita lo siguiente:

- Una máquina virtual con Windows 7 (o superior) y Visual Studio Professional/Enterprise 2013 (o superior).
- Otras máquinas virtuales en ejecución (con Windows 7 o superior) en las que vaya a probar el proyecto.
- La máquina virtual con Visual Studio y el resto de las máquinas virtuales deben pertenecer al mismo grupo de direcciones IP, o simplemente estar configuradas para utilizar la red compartida (p. 187).
- Todas las máquinas virtuales deben tener instalado Parallels Tools (p. 162).
- La máquina virtual con Visual Studio debe tener seleccionada la opción **Acceder a las carpetas de Windows desde Mac** (p. 61).
- El resto de las máquinas virtuales deben tener seleccionada la opción **Compartir carpetas: Todos los discos** (p. 61).
- Las cuentas de usuario que hayan accedido a las máquinas virtuales en las que va a probar el proyecto deben tener un nombre de usuario y una contraseña, que usted debe conocer.

Instalar el plugin de Parallels para Visual Studio

Para instalar el plugin de Parallels:

1. En la máquina virtual con Visual Studio, vaya al directorio donde esté instalado Parallels Tools (en la mayoría de los casos, `C:\Archivos de programa (x86)\Parallels\Parallels Tools\DevTools`).
2. Haga doble clic en el archivo *VMDebugHelper.vsix*. El plugin para Visual Studio se instalará automáticamente.

Funcionamiento

Para iniciar la depuración remota de su proyecto, siga estos pasos:

1. En la máquina virtual donde esté instalado Visual Studio, abra Visual Studio y su proyecto.
2. Termine de crear el proyecto y pruébelo localmente.

3 Haga clic en **PARALLELS** > **Iniciar depuración en VM** y seleccione la máquina virtual que necesita (debe estar en ejecución).

El proyecto se abrirá en la máquina seleccionada.

Generar un volcado del núcleo

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Si tiene que generar un volcado de memoria de la máquina virtual, puede hacerlo mediante Parallels Desktop. Ejecute la máquina virtual, haga clic en el el menú **Desarrollo** de la barra de menús de macOS y seleccione **Generar volcado del núcleo**. Para obtener más información sobre la ubicación en la que se guarda el volcado y cómo convertirlo a formato de Linux, Windows o macOS, consulte el tema *prlcore2dmp* de la *guía de referencia de la línea de comandos de Parallels Desktop Pro Edition*, disponible en línea.

Iniciar una sesión de depuración

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Puede iniciar una sesión de depuración directamente desde Parallels Desktop. Ejecute la máquina virtual, haga clic en el menú **Desarrollo** de la barra de menús de macOS y seleccione **Iniciar una sesión de depuración**.

Nota: Parallels Desktop es compatible con llbd como front end de depuración. Debe instalarse mediante las herramientas de línea de comando de XCode o mediante Xcode. Además, deberá aceptar el acuerdo de licencia de lldb.

Integración con Chef/Ohai

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Si utilizar Chef para aprovisionar sus máquinas virtuales de Parallels o los sistemas host que ejecutan Parallels Desktop, puede comprobar en la receta que el tipo de virtualización de sistema utilizado es el de Parallels. Para ello, utilice el atributo node['virtualization']. Este atributo se establece mediante Ohai durante la ejecución de chef-client.

Nota: La versión de Ohai debe ser 8.6.0 o posterior.

Se mostrará lo siguiente en el sistema host:

```
"virtualization": {
 "systems": {
 "parallels": "host"
 },
 "system": "parallels",
 "role": "host"
```

Así como lo siguiente en el sistema huésped:

```
"virtualization": {
 "systems": {
 "parallels": "guest"
 },
 "system": "parallels",
 "role": "guest"

}
```

Integración con Docker

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Parallels Desktop le permite ejecutar y gestionar contenedores de Docker, tal y como si se ejecutaran directamente en su Mac. Solo necesitará una máquina virtual Linux (Boot2Docker) para alojar sus contenedores.

Para obtener más información, consulte la documentación oficial de Docker Machine: https://docs.docker.com/machine/

Nota: En el momento de la redacción de este contenido, Docker Machine no era compatible por completo con Parallels Desktop. Aunque aún estamos trabajando y mejorando esta características, puede utilizar nuestro archivo ejecutable personalizado disponible aquí.

Utilizar los nombres de las máquinas virtuales como nombres de DNS

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Al iniciar una máquina virtual que funcione en modo de red compartido (p. 187) o solo host (p. 190) y obtener una dirección IP mediante DHCP, la máquina virtual queda registrada en el archivo *etc/hosts* de macOS y podrá utilizar su nombre para conectar desde el sistema operativo host u otra máquina virtual que esté funcionando en modo de red compartido (p. 187) o solo host (p. 190).

Por ejemplo, después de iniciar una máquina virtual de este tipo, el aspecto del archivo *etc/hosts* podría ser el siguiente:

```
10.211.55.3 windows-8.1.shared windows-8.1 #prl_hostonly shared
```

Puede utilizar el nombre de la máquina virtual (*windows-8.1.shared*) para conectar con esta máquina virtual. Por ejemplo, si ejecuta el siguiente comando en la terminal de macOS:

```
ping windows-8.1.shared
```

comenzará a hacer ping a la dirección 10.211.55.3.

Cuando una máquina virtual como esta se apaga, su entrada de registro se elimina del archivo *etc/hosts*.

Resolver las solicitudes DNS de los sistemas operativos huésped mediante etc/hosts

Nota: Esta función solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Cuando una máquina virtual funciona en modo de conexión de red compartida (p. 187), envía una solicitud DNS. Ahora, esta también se resuelve mediante el archivo*etc/hosts* de macOS.

Por ejemplo, si su archivo macOS *etc/hosts* contiene la siguiente entrada:

```
1.2.3.5 testh
```

y hace ping a *testh* en una máquina virtual, el sistema operativo huésped comprobará en primer lugar el archivo *etc/hosts* de macOS y comenzará a hacer ping a la dirección 1.2.3.5.

Otras acciones

Mediante Parallels Desktop, también puede:

- Optimizar su máquina virtual para el desarrollo de software (p. 122);
- Simular varias velocidades de conexión a Internet;
- Descargar aplicaciones virtuales preconfiguradas (p. 151);
- Activar la compatibilidad con la virtualización anidada y
- Habilitar la compatibilidad con la virtualización PMU.

Establecer asociaciones para tipos de archivos

Cuando trabaje con Parallels Desktop, es posible que quiera abrir un archivo de macOS en una aplicación de Windows o a la inversa. Si necesita llevar a cabo esta acción de forma frecuente, modifique la asociación del archivo.

Nota: Esta funcionalidad sólo está disponible para Windows XP y versiones posteriores con Parallels Tools instalado (p. 166).

Asociar archivos de macOS con una aplicación de Windows

Para que algunos tipos de archivos de macOS se abran siempre con una aplicación de Windows, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en un archivo de macOS en el Finder, seleccione **Abrir con** y haga clic en **Otro**.
2. Vaya al **HD de Macintosh** -> **Usuarios** -> su nombre de usuario -> **Aplicaciones (Parallels)** y abra la carpeta de la máquina virtual pertinente.
3. Seleccione la aplicación de Windows que desee y haga clic en **Abrir**.
4. Parallels Desktop le mostrará una notificación de macOS, en la que le preguntará si quiere establecer esta aplicación como predeterminada para este tipo de archivos. Haga clic en **Crear**. A partir de ahora, todos los archivos de este tipo se abrirán con la aplicación de Windows seleccionada.

También puede establecer que algunos tipos de archivos de macOS siempre se abran en una aplicación de Windows. Para ello:

1. Haga clic con el botón derecho de un archivo de macOS y seleccione **Obtener información**.
2. En la sección **Abrir con**, haga clic en el menú **Abrir con** y seleccione **Otro**.
3. Vaya al **HD de Macintosh** -> **Usuarios** -> su nombre de usuario -> **Aplicaciones (Parallels)** y abra la carpeta de la máquina virtual pertinente.
4. Seleccione la aplicación de Windows que desee, haga clic en **Abrir siempre con** y seleccione **Añadir**.
5. Haga clic en **Cambiar todo** y cierre el menú de información del archivo. A partir de ahora, todos los archivos de este tipo se abrirán con la aplicación de Windows seleccionada.

Asociar archivos de Windows con una aplicación de macOS

En el caso de Windows 10:

Para que algunos tipos de archivos de Windows se abran siempre con una aplicación de macOS, siga estos pasos:

1 Haga clic con el botón derecho en un archivo de Windows y seleccione **Abrir con** > **Seleccionar otra aplicación**.

2 Seleccione la aplicación de macOS que quiera utilizar con este tipo de archivo y asegúrese de marcar la opción **Siempre usar esta aplicación para abrir los archivos <file_extension>**. A partir de ahora, todos los archivos de este tipo se abrirán con la aplicación de macOS seleccionada.

En el caso de Windows 8 y Windows 7:

Para que algunos tipos de archivos de Windows se abran siempre con una aplicación de macOS, siga estos pasos:

1 Haga clic con el botón derecho en un archivo de Windows y seleccione **Abrir con** > **Seleccionar aplicación predeterminada**.

2 Seleccione la aplicación de macOS que quiera utilizar con este tipo de archivo y asegúrese de marcar la opción **Siempre usar esta aplicación para abrir los archivos <file_extension>**. A partir de ahora, todos los archivos de este tipo se abrirán con la aplicación de macOS seleccionada.

Modo Imagen en imagen

Cuando cambie a al modo Imagen en imagen, puede redimensionar las ventanas de la máquina virtual y ponerlas en paralelo con las aplicaciones de su Mac.

En el modo Imagen en imagen, puede:

- Redimensionar la ventana de Windows mientras mantiene su forma arrastrando su esquina inferior derecha.
- Redimensionar la ventana de Windows presionando y manteniendo presionada la tecla Option (Alt) y arrastrando la esquina inferior derecha de la ventana.
- Redimensionar la ventana de Windows y ajustar dinámicamente la resolución de pantalla presionando y manteniendo presionada la tecla Mayús y arrastrando la esquina inferior derecha de la ventana.

A través de la configuración del modo Imagen en imagen puede configurar la apariencia y el comportamiento de la máquina virtual cuando se ejecuta en este modo. En el modo Imagen en imagen, puede redimensionar las ventanas de la máquina virtual y ponerlas en paralelo con las aplicaciones de su Mac. Una ventana en el modo Imagen en imagen puede escalarse a cualquier tamaño y su contenido seguirá estando activo. Esto le permite controlar las tareas en ejecución dentro de la máquina virtual a la vez que trabaja a nivel de Mac.

Para editar estos parámetros de configuración:

1. Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones. Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.
2. En la ventana **Configuración de máquina virtual**, haga clic en **Opciones** y seleccione el nombre de las opciones en la barra lateral.

Puede configurar las opciones en este panel incluso cuando la máquina virtual está en ejecución.



En el modo Imagen en imagen, la ventana de la máquina virtual pasa a ser transparente por defecto. Puede indicar el nivel de visibilidad en el campo **Opacidad** arrastrando el control deslizante entre **Transparente** y **Opaca**. Puede cambiar el nivel de transparencia para su máquina virtual en ejecución cuando esta esté en el modo Imagen en imagen.

Para gestionar el comportamiento de la ventana de la máquina virtual en el modo Imagen en imagen, use las siguientes opciones seleccionadas de forma predeterminada:

- **Mantener encima de otras ventanas**. Desmarque esta opción si no desea que la ventana de la máquina virtual aparezca en la parte superior de las demás ventanas abiertas cuando la máquina virtual esté en el modo Imagen en imagen.
- **Mostrar ventana en todos los espacios**. Desmarque esta opción si no quiere que la ventana de la máquina virtual se muestre en todos los espacios.
- **Activar ventana solo mediante el icono del Dock**. Seleccione esta opción si quiere que la ventana de la máquina virtual quede inactiva. Al seleccionarla, podrá hacer clic "a través" de la ventana. Si tiene que activar la ventana de nuevo y capturar la entrada de ratón o teclado, haga clic en el icono de la máquina virtual en el Dock.

Ocultación y visualización de Parallels Desktop

Cuando Parallels Desktop está en ejecución, puede ocultar y mostrarla la aplicación y todas sus ventanas manteniendo presionada la tecla Function (Fn) y presionando la tecla F6.

Si Parallels Desktop es visible pero se está ejecutando en segundo plano y presiona Fn-F6, Parallels Desktop y todas sus ventanas pasarán a estar en primer plano. La tecla para mostrar y ocultar Parallels Desktop puede configurarse en la pestaña **Accesos directos** de las preferencias de Parallels Desktop:



Nota: La mayoría de teclas de función (F1, F2, etc.) en los teclados Mac actúan como teclas de control específicas - como puede ser el control del volumen y del contraste - y usted debería mantener presionada la tecla Fn mientras presiona la tecla de función para desencadenar una función alternativa y específica para la aplicación. Si desea establecer teclas de función que puedan usarse para funciones alternativas sin necesidad de presionar la tecla Fn, seleccione el menú **Apple > Preferencias del sistema y haga clic en Teclado. A continuación, haga clic en la pestaña Teclado y seleccione Usar todas las teclas F1, F2, etc. como teclas de función estándar.**

Eliminación de Parallels Desktop

Para eliminar Parallels Desktop, abra su carpeta Aplicaciones y arrastre la aplicación Parallels Desktop a la Papelera.

Preferencias avanzadas

En el panel **Avanzado** de las preferencias de Parallels Desktop puede configurar algunas opciones adicionales.

Comentarios

Para participar en el Programa de Experiencia del Cliente, seleccione la opción correspondiente. Si participa en este programa, Parallels recopilará información sobre la configuración de sus máquinas virtuales y de su Mac. La información recopilada nos ayudará a mejorar el producto para que cubra mejor sus necesidades.

Si participa en este programa, solo se recopilarán los siguientes datos:

- configuración de hardware de su Mac
- configuración de software de su Mac y de las máquinas virtuales (los nombres y las versiones de los sistemas operativos y el software instalado en estos)
- archivos de configuración de las máquinas virtuales

No se recopilará ningún tipo de información privada como su nombre, email, dirección, número de teléfono ni entrada de teclado.

Si desea más información, visite la página del Programa de Experiencia del Cliente del sitio web de Parallels (haga clic en el enlace que aparece en el panel).

Resolución de problemas

Mientras esté en ejecución, Parallels Desktop crea un archivo de registro automáticamente que puede ser utilizado por el equipo de soporte de Parallels para resolver problemas y mejorar el producto. Si selecciona la opción **Usar mensajes de registro detallados**, Parallels Desktop iniciará la creación de un archivo de registro más detallado. Esto puede resultar especialmente útil para el equipo de soporte de Parallels, aunque consume más espacio en disco duro y puede reducir el rendimiento del sistema.

Restablecimiento de mensajes ocultos

Algunos de los diálogos y de las ventanas de Parallels Desktop presentan la opción **No volver a mostrar este mensaje**. Si selecciona esta opción, este diálogo no volverá a aparecer la próxima vez que realice la misma operación. A través del botón **Restablecer**, puede restablecer todos los diálogos y las ventanas para que así vuelvan a mostrarse cada vez que inicie la operación correspondiente.

Preferencias de bloqueo de Parallels Desktop

Si desea evitar la realización de cambios no autorizados en las preferencias de Parallels Desktop, haga clic en el icono de bloqueo, situado en la parte inferior de la ventana. La próxima vez que alguien intente cambiar alguna opción del panel Preferencias de Parallels Desktop, se requerirá indicar la contraseña del administrador.

Configuración de conexión de red compartida

Nota: Las preferencias de red compartida solo están disponibles en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Para cambiar la configuración de conexión de red compartida, seleccione la pestaña **Red** de las preferencias de Parallels Desktop y haga clic en **Compartida**. Verá la siguiente ventana:



En esta ventana puede realizar los cambios de configuración deseados para los servidores Parallels DHCP para IPv4 e IPv6. Estos servidores, que vienen habilitados de forma predeterminada, asignan automáticamente direcciones IP a sus máquinas virtuales que operen en modo de conexión de red compartida. Para desactivar cualquiera de estos servidores, deseleccione la opción correspondiente.

Si desea más información acerca de la configuración de red compartida, consulte **Compartición de parámetros de red entre macOS y Windows** (p. 114).

Redireccionamiento de puerto

Nota: Esta prestación solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Generalmente, desde equipos externos no se puede acceder a las máquinas virtuales configuradas para operar en modo de conexión de red compartida. La funcionalidad de redireccionamiento de puertos permite a los equipos de la red local y de Internet transferir datos a cualquier máquina virtual que use el modo de conexión de red compartida. Los datos enviados a un puerto determinado de su Mac se redireccionarán a un puerto determinado de su máquina virtual de acuerdo con la regla de reenvío de puertos.

Para añadir una regla de redireccionamiento de puerto:

1. Haga clic en el botón **Añadir**. situado debajo de la lista **Reglas de reenvío de puerto**.
2. En la ventana emergente, haga lo siguiente:
   - En el campo **Protocolo**, indique el tipo de puerto que desea usar para establecer las conexiones de red. Puede seleccionar entre los tipos de puerto **TCP** o **UDP**.
   - En el campo **Puerto entrante**, indique el número del puerto entrante en su Mac.
   - En el campo **Reenviar a**, indique el nombre o la dirección IP de la máquina virtual que desea conectar.
   - En el campo **Puerto de destino**, introduzca el puerto en la máquina virtual al que se transferirán los datos.



3 Haga clic en **ACEPTAR** para añadir la regla.

Una vez añadida la regla, use la siguiente combinación de dirección IP para conexiones externas a su máquina virtual: `<la dirección IP de su Mac>:<Puerto entrante>`.



Si desea eliminar una regla de reenvío de puerto, selecciónela en la lista **Reglas de reenvío de puerto** y haga clic en el botón **Editar**, modifique los parámetros deseados y haga clic en **Aceptar** para aplicarlos.

Si desea eliminar una regla de reenvío de puerto, selecciónela en la lista **Reglas de reenvío de puerto** y haga clic en el botón **Eliminar** .

Para restaurar los ajustes por defecto, haga clic en **Restaurar valores predeterminados**.

Configuración de conexión de red sólo con el host

Nota: Las preferencias de red solo host únicamente están disponibles en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Para cambiar la configuración de conexión de red solo de host, seleccione la pestaña **Red** de las preferencias de Parallels Desktop y haga clic en **Sólo-Host**. Verá la siguiente ventana:



En esta ventana puede realizar los cambios de configuración deseados para los servidores Parallels DHCP para IPv4 e IPv6. Estos servidores, que vienen habilitados de forma predeterminada, asignan automáticamente direcciones IP a las máquinas virtuales que operen en modo de conexión de red sólo-host. Para desactivar cualquiera de estos servidores, deseleccione la opción correspondiente.

Para restaurar los ajustes por defecto, haga clic en **Restaurar valores predeterminados**.

Si desea más información acerca de la configuración de los parámetros de conexión sólo-host, consulte **Uso de la configuración de red sólo con el host** (p. 116).

Crear una red personalizada solo host

Al trabajar con Parallels Desktop, puede utilizar redes compartidas o solo host ya configuradas. Si tiene que gestionar el tráfico de red entre las máquinas virtuales, puede añadir una nueva red solo host.

Nota: Las redes solo host solo pueden añadirse en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

Para añadir una nueva red solo host:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones. A continuación, haga clic en **Red**.
- Haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**. A continuación, haga clic en **Red**.

2 Haga clic en el botón **Añadir**. . Una vez que haya añadido una nueva red solo host, configure las opciones de esta en función de sus necesidades.

Para eliminar una red solo host personalizada, selecciónela y haga clic en el botón **Eliminar**. .

CAPITULO 6

Preferencias de Parallels Desktop y configuración de máquina virtual

Lea esta capítulo para saber más sobre las opciones disponibles en las Preferencias de Parallels Desktop y configuración de máquina virtual, el funcionamiento de estas opciones y cómo añadir nuevos dispositivos (como, por ejemplo, discos duros o unidades DVD) a la configuración de la máquina virtual.

Para acceder a las preferencias de Parallels Desktop, haga clic con el botón derecho en el icono de Parallels Desktop en el Dock y seleccione **Preferencias**.



Para acceder a la configuración de su máquina virtual, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si la máquina virtual se está ejecutando en pantalla completo o en el modo de vista de ventana, mueva el puntero del ratón a la parte superior de la pantalla, haga clic en **Acciones** y seleccione **Configurar**.



- Si la máquina virtual se está ejecutando en el modo Coherence, haga clic en el icono de Parallels en la esquina superior derecha de la barra de menús de macOS y seleccione **Configurar**.



En este capítulo

Preferencias de Parallels Desktop.....194
Configuración de máquina virtual.....216
Adición y eliminación de dispositivos 275

Preferencias de Parallels Desktop

Preferencias generales

Utilice las **Preferencias generales** para especificar si el menú de Parallels va a estar disponible en la barra de menú de macOS, cambiar la carpeta en la que se van a almacenar sus máquinas virtuales y muchas otras opciones.

Para abrir estas preferencias, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **General**.



Opción	Descripción
Apariencia	Utilice este menú para especificar el esquema de color de los asistentes de Parallels Desktop y del Centro de control. **Nota: Este menú solo está disponible en macOS High Sierra 10.13 o en una versión anterior. En versiones posteriores de macOS, Parallels Desktop utiliza el aspecto oscuro o claro en función del modo seleccionado en la pestaña General de las preferencias del sistema de macOS.**
Menú de Parallels	Le permite especificar si el menú de Parallels va a estar disponible en la barra de menús de macOS. Este menú le permite acceder con rapidez a los menús de Parallels Desktop, a las preferencias, al Centro de control, a los recursos de ayuda, a las acciones de las máquinas virtuales, etc.
Carpeta de máquinas virtuales	Le permite establecer dónde se van a almacenar las nuevas máquinas virtuales. Por defecto, se guardan en la carpeta *Parallels* situada en la carpeta de inicio del usuario.
Iconos de la máquina virtual en el Dock	Le permite especificar el tipo de iconos que la máquina virtual va a mostrar en el Dock: • **Icono del SO**. El icono del Dock muestra el tipo de sistema operativo huésped. • **Instantánea en Vivo**. El icono del Dock muestra una imagen en miniatura de lo que ve en el sistema operativo huésped. • **Ninguno**. La máquina virtual no cuenta con ningún icono en el Dock.
Buscar actualizaciones	Establecer la frecuencia con la que Parallels Desktop busca actualizaciones de software.
Descargar actualizaciones automáticamente	Al seleccionar esta opción, Parallels Desktop descarga las actualizaciones automáticamente y le pregunta si quiere instalarlas.
Comprobar ahora	Haga clic en este botón para comprobar si hay nuevas actualizaciones de forma manual. También puede seleccionar **Buscar actualizaciones** en el menú de la aplicación **Parallels Desktop**.

Preferencias de accesos directos

Utilice las **Preferencias de accesos directos** para personalizar los atajos de teclado, crear perfiles de teclado para diferentes sistemas operativos, activar o desactivar los atajos de sistema de macOS, etc.

Para abrir estas preferencias, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **Accesos directos**.

Accesos directos de la aplicación



Puede ejecutar varias acciones en Parallels Desktop seleccionando los elementos de los menús correspondientes o pulsando las combinaciones de teclas adecuadas. Por ejemplo, puede abrir una máquina virtual existente haciendo clic en **Archivo** > **Abrir** o pulsado Comando + O. Sin embargo, si desmarca esta combinación de teclas, el atajo de teclado dejará de funcionar.

Para personalizar las acciones que pueden llevarse a cabo mediante combinaciones de teclas, siga estos pasos:

1 Seleccione **Accesos directos de la aplicación** en la pestaña **Accesos directos**.

2 Activa o desactiva las acciones que pueden llevarse a cabo pulsando combinaciones de teclas.

Accesos directos de macOS



En macOS, las teclas de función presentes en su teclado (F1, F2, F3, etc.) controlan funciones como la activación del Dashboard y Mission Control, el ajuste del brillo de la pantalla y el control del volumen. Por defecto, cuando una aplicación Windows está activa, las teclas de función y las demás combinaciones de teclas de acceso directo del sistema Mac (por ejemplo, Cmd + Tab para cambiar de una aplicación abierta a otra) siguen activando funciones de macOS.

Para configurar si desea que las teclas de función y las combinaciones de teclas de sistema de macOS activen funciones en macOS o en Windows:

1. Seleccione **Accesos directos de macOS** en la pestaña **Accesos directos**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones en el menú **Enviar accesos directos de macOS**:
   - **Auto**: Si está utilizando Windows, los accesos directos de sistema que no funcionen en Windows (como por ejemplo el botón Control-flecha hacia arriba para mostrar Mission Control) desencadenarán funciones en macOS. Si está usando macOS como SO huésped y un SO huésped o una de sus aplicaciones está activa, los accesos directos de sistema típicos de macOS sólo desencadenarán funciones en la versión huésped de macOS.
   - **Siempre**: Cuando Windows o aplicaciones Windows estén activas, las teclas de función y otros accesos directos de sistema siempre desencadenarán funciones en Windows.
   - **Nunca**: Las teclas de función y otros accesos directos de sistema siempre desencadenarán funciones en macOS.

Para mostrar y ocultar Parallels Desktop, utilice la combinación de teclas Función + F6. Para utilizar otra tecla en lugar de F6, haga clic en el campo de texto correspondiente y pulse la tecla que desee utilizar.

Accesos directos de ratón


Preferencias de Parallels Desktop
General
Accesos directos
Dispositivos
Seguridad
Red
Avanzado
Toolbox
Access
Accesos de la aplicación
Accesos directos de sistema de...
Accesos del ratón
Menú Teclado
MÁQUINAS VIRTUALES
Windows 10 test
CentOS Linux
macOS
Seleccione métodos abreviados de teclado para clic secundario y clic central en la máquina virtual.
Clic secundario:
^⇧
+ clic
Clic central:
⌘
+ clic
Haga clic en el candado para impedir cambios.
Restaurar predeterminados
?

Muchas tareas en Windows, como por ejemplo el acceso a los menús contextuales, se realizan a través de un clic en el botón secundario. Por defecto, Parallels Desktop viene configurado para imitar un clic con el botón secundario del ratón cuando se presiona Mayús+Control y se hace clic en el ratón. Usted puede cambiar la combinación de teclas que desencadene un clic con el botón secundario del ratón. Haga lo siguiente:

1. Seleccione **Accesos directos de ratón** en la pestaña **Accesos directos**.
2. Seleccione **Clic secundario** (para clic con el botón secundario) o **Clic central**.
3. Haga clic en el campo de texto correspondiente y presione la tecla o combinación de teclas que desea usar con un clic de ratón para desencadenar el clic con el botón secundario o el clic central.

Usted puede usar cualquier combinación de las teclas Control, Option (Alt), Mayús y Command.

Menú de teclado


Preferencias de Parallels Desktop
General
Accesos directos
Dispositivos
Seguridad
Red
Avanzado
Toolbox
Access
Accesos de la aplicación
Accesos directos de sistema de...
Accesos del ratón
Menú Teclado
MÁQUINAS VIRTUALES
Windows 10 test
CentOS Linux
macOS
Utilice el menú Dispositivos > Teclado para enviar los accesos directos a las máquinas virtuales.
Ctrl+Alt+Delete
Pausa
Ctrl+Alt
Ctrl+Alt+End
Ctrl+Alt+Pausa
Ctrl+Pausa
Mayús+Pausa
Alt+Pausa
Mayús+Mayús
ScrollLock
Impr Pant
Alt+Impr Pant
Insert
Ctrl+Alt+F1
Haga clic en el candado para impedir cambios.
Restaurar predeterminados
?

Mientras está trabajando con una máquina virtual, puede introducir combinaciones de teclas seleccionando **Dispositivos** en la barra de menús de macOS > **Teclado** y eligiendo una combinación de teclas. Para personalizar las combinaciones de teclas, realice lo siguiente:

1 Seleccione **Menú de teclado** en la pestaña **Accesos directos**.

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Para añadir una nueva combinación de teclas, haga clic en el botón **Añadir** +.
- Para eliminar una combinación de teclas del menú Teclado, selecciónela y haga clic en el botón **Eliminar** −.
- Si desea editar una combinación de teclas existentes, haga doble clic en la combinación de teclas o selecciónela y haga clic en el botón **Editar**. Haga clic en las teclas modificadoras para seleccionarlas o deseleccionarlas. Si lo desea, cambie el carácter en el campo de texto.

Accesos directos de máquina virtual



Por defecto, Parallels Desktop asigna las combinaciones de teclas comunes de macOS a las combinaciones de teclas equivalentes de Windows. De esta forma, si por ejemplo está acostumbrado a usar Comando-C para copiar texto en macOS, no deberá cambiar al equivalente de Windows, Control-C.

Para personalizar los atajos de teclado, siga estos pasos:

1. Seleccione su máquina virtual en la lista **MÁQUINAS VIRTUALES** de la pestaña **Accesos directos**. Si está usando una aplicación Windows y presiona una combinación de teclas en la columna **De macOS** arriba, se desencadenará la combinación de teclas en la columna **A**.
2. Si el icono en forma de candado está bloqueado, haga clic en el mismo e introduzca la contraseña del administrador.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Si desea editar una combinación de teclas existentes, haga doble clic en la combinación de teclas o selecciónela y haga clic en el botón **Editar** . Haga clic en las teclas modificadoras para seleccionarlas o deseleccionarlas. Si lo desea, cambie el carácter en el campo de texto.

     Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.
   - Para eliminar una combinación de teclas, selecciónela y haga clic en el botón **Eliminar** .
   - Para añadir una nueva combinación de teclas, haga clic en el botón **Añadir** .

Preferencias de dispositivos

Utilice las **Preferencias de dispositivos** para el sistema al que se van a conectar los nuevos dispositivos externos, así como para asignar de forma permanente dispositivos a Mac o a una máquina virtual.

Para abrir estas preferencias, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **Dispositivos**.



Opción	Descripción
Al detectarse un dispositivo externo nuevo	Le permite establecer la acción que se va a llevar a cabo al conectar un nuevo dispositivo externo al Mac: • **Conectar a mi Mac**. Los nuevos dispositivos externos se conectan de forma automática a su Mac y pasan a estar disponibles para que pueda utilizarlos en las aplicaciones de macOS. Si quiere conectar un dispositivo a una máquina virtual, utilice **Dispositivos** > **USB y Bluetooth**. • **Conectarlo a la máquina virtual activa**. Los nuevos dispositivos externos se conectan automáticamente a la máquina virtual en la que está trabajando y pasan a estar disponibles para las aplicaciones del sistema operativo huésped. Si no se está ejecutando ninguna máquina virtual, el dispositivo externo se conectará a macOS. • **Preguntarme qué hacer**. Cada vez que conecte un dispositivo externo, se le pedirá que seleccione si desea conectarlo a su máquina virtual o al Mac.
Asignaciones permanentes	Si quiere que un dispositivo externo concreto siempre esté disponible para Mac o para una máquina virtual, siga estos pasos: Haga clic en el botón **Añadir** (+) hacia la parte inferior de la ventana. Seleccione el dispositivo en la lista. Haga doble clic en la palabra (**su Mac** o alguna máquina virtual) en la columna **Conectar a**. La palabra se convierte en un menú emergente. Realice una de las siguientes acciones: • Para establecer que el dispositivo siempre esté disponible para el Mac, seleccione **Su Mac**en el menú. • Para establecer que el dispositivo siempre esté disponible para una máquina virtual, seleccione esta en el menú. Para eliminar una asignación existente de forma que el dispositivo deje de conectarse automáticamente a su Mac o máquina virtual, seleccione el dispositivo en la columna **Dispositivo** y haga clic en el botón **Eliminar** (-).

Preferencias de seguridad

Utilice las Preferencias de **seguridad** para definir los requisitos de las contraseñas.

Para abrir estas preferencias, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **Seguridad**.

Opción	Descripción
Solicitar contraseña para	En esta sección, puede especificar las acciones para las que Parallels Desktop va a solicitar una contraseña de administrador. **Nota:** Abrir las preferencias de Parallels Desktop solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition.
Contraseña personalizada (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Puede crear una contraseña personalizada para restringir las operaciones anteriores. Seleccione las operaciones que quiere proteger con esta contraseña, haga clic en **Activar** y especifique la contraseña. Para modificar o desactivar la contraseña, haga clic en **Cambiando contraseña** o **Desactivar**.

Preferencias de red

Utilice las **Preferencias de red** para modificar las opciones de red compartida o solo para host, o bien para añadir una red nueva solo para el host.

Para abrir estas preferencias, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **Red**.

Nota: Esta pestaña solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition.



Red compartida

De forma predeterminada, las máquinas virtuales están configuradas para compartir la configuración de red con macOS. Al conectar una máquina virtual a la red compartida, puede acceder al Mac, a otras máquinas virtuales de este, a los equipos de la red local y a Internet.

Para modificar las opciones de red compartida, haga clic en **Compartido** y realice los cambios necesarios en la configuración de los servidores Parallels DHCP para IPv4 e IPv6. Estos servidores, que vienen habilitados de forma predeterminada, asignan automáticamente direcciones IP a sus máquinas virtuales que operen en modo de conexión de red compartida.

Generalmente, desde equipos externos no se puede acceder a las máquinas virtuales configuradas para operar en modo de conexión de red compartida. La funcionalidad de redireccionamiento de puertos permite a los equipos de la red local y de Internet transferir datos a cualquier máquina virtual que use el modo de conexión de red compartida. Los datos enviados a un puerto determinado de su Mac se redireccionarán a un puerto determinado de su máquina virtual de acuerdo con la regla de reenvío de puertos.

Para añadir una regla de redireccionamiento de puerto:

1. Haga clic en el botón **Añadir**. situado debajo de la lista **Reglas de reenvío de puerto**.
2. En la ventana emergente, haga lo siguiente:
   - En el campo **Protocolo**, indique el tipo de puerto que desea usar para establecer las conexiones de red. Puede seleccionar entre los tipos de puerto **TCP** o **UDP**.
   - En el campo **Puerto entrante**, indique el número del puerto entrante en su Mac.
   - En el campo **Reenviar a**, indique el nombre o la dirección IP de la máquina virtual que desea conectar.
   - En el campo **Puerto de destino**, introduzca el puerto en la máquina virtual al que se transferirán los datos.



3 Haga clic en **ACEPTAR** para añadir la regla.

Una vez añadida la regla, use la siguiente combinación de dirección IP para conexiones externas a su máquina virtual: `<la dirección IP de su Mac>:<Puerto entrante>`.



Si desea eliminar una regla de reenvío de puerto, selecciónela en la lista **Reglas de reenvío de puerto** y haga clic en el botón **Editar**, modifique los parámetros deseados y haga clic en **Aceptar** para aplicarlos.

Si desea eliminar una regla de reenvío de puerto, selecciónela en la lista **Reglas de reenvío de puerto** y haga clic en el botón **Eliminar** .

Red solo-host



Al conectar una máquina virtual a la red solo host, puede acceder al Mac y a otras máquinas virtuales de este.

Para modificar las opciones de red solo host, haga clic en **Solo host** y realice los cambios necesarios en la configuración de los servidores Parallels DHCP para IPv4 e IPv6. Estos servidores, que vienen habilitados de forma predeterminada, asignan automáticamente direcciones IP a las máquinas virtuales que operen en modo de conexión de red solo host.

Añadir una nueva red solo host

Si tiene que gestionar el tráfico de red entre las máquinas virtuales, puede añadir una nueva red solo host.

Para añadir una nueva red solo host, haga clic en el botón **Añadir**. + . Una vez que haya añadido una nueva red solo host, configure las opciones de esta en función de sus necesidades.

Para eliminar una red solo host personalizada, selecciónela y haga clic en el botón **Eliminar**. − .

Preferencias avanzadas

Utilice las Preferencias **avanzadas** para participar en el programa de experiencia del cliente, restablecer mensajes ocultos y hacer que Parallels Desktop cree archivos de registro más detallados.

Para abrir estas preferencias, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **Avanzado**.

Opción	Descripción
Comentarios	Si quiere ayudarnos a que Parallels Desktop se adapte mejor a sus necesidades, seleccione **Participar en el Programa de experiencia de cliente**. Parallels recopilará información sobre la configuración de sus máquinas virtuales y de su Mac. **Nota:** ***No*** **se recopilará ningún tipo de información privada como su nombre, email, dirección, número de teléfono ni entrada de teclado.**
Resolución de problemas	Mientras esté en ejecución, Parallels Desktop crea un archivo de registro automáticamente que puede ser utilizado por el equipo de soporte de Parallels para resolver problemas y mejorar el producto. Si selecciona la opción **Usar mensajes de registro detallados**, Parallels Desktop iniciará la creación de un archivo de registro más detallado. Esto puede resultar especialmente útil para el equipo de soporte de Parallels, aunque consume más espacio en disco duro y puede reducir el rendimiento del sistema. No es recomendable que active esta opción a menos que se lo indique el equipo de soporte de Parallels.
Restablecer todas las advertencias de los cuadros de diálogo	Algunos de los diálogos y de las ventanas de Parallels Desktop presentan la opción **No volver a mostrar este mensaje**. Si selecciona esta opción, este diálogo no volverá a aparecer la próxima vez que realice la misma operación. A través del botón **Restablecer**, puede restablecer todos los diálogos y las ventanas para que así vuelvan a mostrarse cada vez que inicie la operación correspondiente.

Parallels Toolbox

Los clientes de **Parallels Desktop** disponen de una suscripción gratuita a **Parallels Toolbox**. Se trata de un conjunto de herramientas que simplifican considerablemente sus tareas diarias.

En la pestaña **Toolbox**, puede instalar Parallels Toolbox en su Mac. Para abrir estas pestaña, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **Toolbox**.

Si no ha instalado Parallels Toolbox, haga clic en **Instalar**. Si ya ha instalado Parallels Toolbox, haga clic en **Abrir** para abrir la lista completa de herramientas.

Con Parallels Toolbox, podrá hacer un montón de tareas con solo un clic:

- Descargar vídeos desde Internet.
- Realizar capturas de pantalla.
- Grabar la actividad de la pantalla.
- Grabar audio.
- Silenciar el micrófono.
- Desactivar la cámara.
- Y mucho más.

Para obtener información detallada sobre Parallels Toolbox, consulte la Guía del usuario de Parallels Toolbox disponible en línea.

Parallels Access

Los clientes de **Parallels Desktop** disponen de una suscripción gratuita a **Parallels Access**. Esta aplicación permite a los usuarios trabajar con sus aplicaciones de Mac y Windows desde dispositivos iOS, Android o a través de un navegador web.

En la pestaña **Acceso**, puede instalar el agente de Parallels Access en su Mac. Para abrir estas pestaña, seleccione **Parallels Desktop** > **Preferencias** y haga clic en **Acceso**.

Si no ha instalado Parallels Access, haga clic en **Instalar**. Si ya ha instalado Parallels Access, haga clic en **Abrir** para abrir la ventana de Parallels Access.

Parallels Access le permite:

- Usar cualquiera de sus aplicaciones de Mac y Windows en su dispositivo móvil.
- Iniciar, detener y restablecer Windows o Mac de forma remota.
- Conectarse a través de Wi-Fi o 3G.
- Acceder a Windows y Mac a través de Internet y desde cualquier ubicación.
- Y esto no es todo...

Para obtener más información sobre Parallels Access, haga clic aquí.

Configuración de máquina virtual

Configuración general

En la pestaña **General** de la configuración de la máquina virtual, puede editar el nombre de la máquina virtual, configurarla para que se adapte mejor a sus necesidades, reducir el tamaño de esta, etc.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones**, **Configurar** y haga clic en **General**.

Opción	Descripción
Tipo de sistema operativo huésped	Haga clic en el menú en la parte superior de la pestaña **General** para cambiar el tipo y versión del sistema operativo huésped. Puede que tenga que hacer esto después de actualizar su sistema operativo (por ejemplo, de Windows 7 a Windows 10). El sistema operativo indicado en este menú debe coincidir con el que se encuentra instalado en la máquina virtual. De lo contrario, es posible que Parallels Tools comience a funcionar de forma incorrecta.
Nombre	En este campo, puede editar el nombre de la máquina virtual.
Descripción	Utilice este campo para añadir una descripción para su máquina virtual. La descripción se muestra en el Centro de control, junto al nombre de la máquina virtual.
Configurar para	Utilice esta opción para seleccionar un perfil que se adapte mejor a sus necesidades. Haga clic en **Cambiar** y seleccione el uso que suele dar a la máquina virtual. La configuración de la máquina virtual se optimizará en función de sus necesidades.
Tamaño total	Haga clic en **Recuperar** para comprimir los discos duros de la máquina virtual y eliminar archivos innecesarios para así liberar espacio en disco.

Opciones

Configuración de inicio y apagado

En el panel **Inicio y apagado** puede configurar la forma en la que se van a iniciar o apagar las máquinas virtuales.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Inicio y apagado**.



Opción	Descripción
Iniciar y apagar de forma manual	Seleccione esta opción si siempre quiere iniciar y apagar la máquina virtual de forma manual.
Siempre listo en segundo plano	Seleccione esta opción si quiere que la máquina virtual se inicie de forma automática al conectar su Mac.

Personalizada	Si no solo quiere especificar la forma en la que se inicia y apaga la máquina virtual, sino también otras opciones como el modo de visualización o qué sucede al cerrar la ventana de la máquina virtual, seleccione **Personalizado** y haga lo siguiente:
	• **Inicio automático**. Utilice este menú para especificar si desea que la máquina se inicie de forma automática:
	  • **Nunca**: La máquina virtual nunca se inicia de forma automática.
	  • **Cuando aparece la ventana**: La máquina virtual se inicia automáticamente al abrirla a través del **Centro de control**.
	  • **Cuando se inicie Parallels Desktop**: La máquina virtual se inicia automáticamente cuando inicie Parallels Desktop.
	  • **Cuando se inicie el Mac:** La máquina virtual se inicia automáticamente iniciar el Mac. Si selecciona esta opción, también puede configurar la máquina virtual para que se retrase el inicio.
	  • **Cuando el usuario inicia sesión**: Windows se inicia automáticamente cuando el usuario de macOS inicia sesión durante el arranque del Mac.
	• **Vista Inicio**. Utilice esta opción para elegir el modo en el que se va a iniciar la máquina virtual al poner en marcha la máquina virtual o la aplicación del sistema operativo huésped.
	• **Al apagar la VM**. Utilice este menú para especificar lo que sucede al apagar su máquina virtual:
	  • **Mantener la ventana abierta**: Si se ha configurado la máquina virtual para que se muestre en otra ventana, esta permanece abierta si detiene o apaga la máquina virtual.
	  • **Al cerrar la ventana**: Si se ha configurado la máquina virtual para que se muestre en otra ventana, esta permanece cerrada si detiene o apaga la máquina virtual.
	  • **Salir de Parallels Desktop**: Parallels Desktop se cierra si detiene o apagar la máquina virtual.
	• **Al apagar el Mac**. Utilice este menú para especificar lo que sucede al apagar el Mac (disponible solo en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition).
	• **Al cerrar la ventana**. Utilice este menú para especificar lo que sucede cuando cierra la ventana de Parallels Desktop. Estos parámetros de configuración solo afecta a lo que sucede cuando la máquina virtual se ha configurado para mostrarse en otra ventana.

Pausar Windows cuando sea posible	Seleccione esta opción para conservar los recursos del Mac. Para ello, la máquina virtual se pausa automáticamente cuando no hay abierta ninguna aplicación de Windows. De esta forma, podrá usar más recursos, como RAM y CPU, para las aplicaciones de macOS.

Configuración de optimización

En el panel **Optimización**, puede limitar el uso de recursos por parte de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Optimización**.

Nota: Esta pestaña solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition.



Opción	Descripción
Uso de recursos	Si su Mac no dispone de recursos suficientes para ejecutar dos o más máquinas virtuales a la vez, puede limitar el uso de recursos de la máquina virtual y reservarlos para la que hace el trabajo más importante. Arrastre el control deslizante entre **Bajo**, **Medio** y **Sin límite**. Si cambia este ajuste y no está satisfecho con el rendimiento de Windows, intente establecer otro ajuste.

Configuración de compartición

En el panel **Uso compartido**, puede ver y configurar las opciones de uso compartido de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Uso compartido**.



Compartir Mac

Opción	Descripción

Compartir carpetas	Si ha activado el uso compartido de carpetas, podrá acceder a cualquier carpeta compartida de macOS desde un programa de Windows. Al abrir un archivo (como, por ejemplo, al seleccionar **Archivo** > **Abrir** en muchas aplicaciones), sus carpetas compartidas de macOS se muestran como directorios compartidos de red denominados "\\Mac".
	
	Para permitir que las carpetas de macOS se compartan con las aplicaciones Windows, realice una de las siguientes acciones:
	
	• Para compartir únicamente las carpetas dentro de la carpeta Inicio, seleccione **Solo carpeta principal** en el menú **Compartir carpetas**.
	• Si desea compartir todas sus carpetas de macOS, seleccione **Todos los discos** en el menú **Compartir carpetas**.
	• Si desea compartir cualquier otra carpeta, haga clic en **Carpetas personalizadas** y haga clic en el botón de adición (+). A continuación seleccione la carpeta que desea compartir. Usted puede añadir más carpetas haciendo clic en el botón de adición (+) de nuevo. Una vez que haya compartido una carpeta de macOS con Windows, podrá:
	  • Desactivar la compartición de la carpeta deseleccionando **Activado**.
	  • Cambiar el nombre de la carpeta que se mostrará en Windows haciendo doble clic en el nombre de la carpeta en la columna **Nombre** e introduciendo otro nombre.
	  • Limitar la escritura en esta carpeta haciendo clic en **Leer y escribir** en la carpeta **Permisos** y seleccionando **Solo lectura**. Usted no podrá añadir elementos a la carpeta.

Perfil compartido	Puede configurar macOS y Windows para que utilicen las mismas carpetas para elementos como música, documentos, fotografías, su escritorio y archivos eliminados. De esta forma, si, por ejemplo, guarda un archivo en la carpeta Documentos, se hará independientemente de que use una aplicación de macOS o una aplicación de Windows. Para activar esta funcionalidad, seleccione **Compartir carpetas usuario Mac/Windows**. Las carpetas `Escritorio`, `Documentos`, `Imágenes`, `Música`, `Películas` y `Descargas` de macOS se combinan con las carpetas correspondientes de Windows y la Papelera de macOS se combina con la de Windows. Si solo desea mapear algunas de las carpetas, haga clic en **Configurar** y seleccione las carpetas deseadas. Para asignar la papelera de macOS a la Papelera de reciclaje de Windows, seleccione **Combinar Papelera de reciclaje con Papelera**.

Compartir carpetas en la nube con Windows
 	
(en las máquinas virtuales de macOS, esta opción se denomina **Compartir carpetas en la nube con la máquina virtual**).
	Si utiliza el almacenamiento en la nube de iCloud, Dropbox o Google Drive en macOS, podrá compartir con facilidad sus carpetas de macOS con Windows. Una vez habilitada la compartición, podrá cargar, descargar y sincronizar archivos de cualquiera de estos servicios desde Windows sin necesidad de duplicar ninguno de estos archivos en su disco duro.
	
	Para compartir las carpetas de iCloud, Dropbox o Google Drive de macOS con Windows, siga estos pasos:
	
	Nota: En Parallels Desktop para Mac Pro Edition, también puede compartir con Windows sus carpetas de Dropbox para empresas, Box y OneDrive para la Empresa.
	
	`Si aún no lo ha hecho, configure iCloud, Dropbox o Google Drive en macOS.`
	`Seleccione` **Compartir carpetas en la nube con Windows**`.`
	`Acceda a Windows y vaya a` **Equipo**`. Las carpetas para iCloud, Dropbox o Google Drive se encuentran en la sección` **Acceso rápido** `(o` **Favoritos**`). Puede usarlas para cargar y descargar archivos de la nube.`
	 

Mapear volúmenes Mac a Windows (en las máquinas virtuales de macOS, esta opción se denomina **Mapear volúmenes Mac a máquina virtual**).	Al conectar un dispositivo de almacenamiento externo, como por ejemplo un USB, a su Mac, podrá acceder a los contenidos desde aplicaciones de macOS. Puede configurar Parallels Desktop para que monte automáticamente volúmenes y dispositivos de almacenamiento en Windows. De esta forma, podrá acceder a los contenidos tanto desde macOS como desde Windows. Los siguientes elementos pueden montarse en Windows: • **Unidades extraíbles**: Dispositivos de almacenamiento externo, como pueden ser discos duros USB y unidades flash USB. • **Unidades CD/DVD**: Unidades de CD y DVD o imágenes montadas de CD/DVD. • **Carpetas de red**: Carpetas compartidas a través de red. Para que estos elementos se monten en Windows de forma automática, seleccione **Mapear volúmenes Mac a Windows**. Cuando usted conecta un volumen o dispositivo de almacenamiento, este se monta como una unidad de red. Por ejemplo, una unidad flash USB conectada a su Mac será accesible desde la carpeta `/Volúmenes` en macOS y desde `Mi Equipo` en Windows.
Asignar una letra de unidad a carpetas compartidas (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Seleccione esta opción para asignar una letra de unidad a todas las carpetas de Mac compartidas con Windows. Cuando una carpeta de Mac cuenta con una letra asignada, podrá acceder a esta con facilidad en Windows. Estas se muestra en la sección **Este PC** del **Explorador de archivos**.
Permitir la creación de ejecutables (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Seleccione esta opción para crear archivos ejecutables en las carpetas de Mac compartidas con Windows. Al seleccionar esta opción, todos los archivos de nueva creación se convertirán en ejecutables.
Habilitar nombres de archivo de DOS 8.3 (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Los archivos creados en macOS no disponen de nombres DOS 8.3, por lo que algunas aplicaciones de Windows pueden experimentar problemas al trabajar con estos. Seleccione esta opción para crear nombres de archivos adicionales DOS 8.3 en las carpetas de Mac compartidas con Windows.

Compartir Windows

Configuración de "Windows 10"
General
Opciones
Hardware
Seguridad
Copia de seguridad
Buscar
Iniciar y apagar
Optimización
Compartición
Aplicaciones
Pantalla completa
Imagen en imagen
Web y correo electró...
Mantenimiento
Modo de viaje
Más Opciones
Compartir Mac
Compartir Windows
Si "Windows 10" se está ejecutando, las unidades de Windows compartidas con Mac están disponibles en la barra lateral del Finder > Compartido > "Windows 10".
Acceder a carpetas Windows desde el Mac
Compartir OneDrive con el Mac
Configuración avanzada
Compartir unidades de red de Windows con Mac
Compartir unidades conectadas a Windows con Mac
Restaurar predeterminados
Haga clic en el candado para impedir cambios.
?

Opción	Descripción
Acceder a carpetas Windows desde Mac	Seleccione esta opción para permitir el acceso a las carpetas de Windows desde el Mac.
Compartir OneDrive con el Mac	Si utiliza Microsoft OneDrive para almacenar archivos en la nube, puede compartir fácilmente sus carpetas de OneDrive con macOS. De esta forma podrá cargar y descargar archivos de OneDrive en macOS sin duplicar ninguno de los archivos en su disco duro. **Nota:** Para compartir carpetas de OneDrive con macOS, la aplicación de escritorio OneDrive debe estar instalada en Windows. Si está usando la aplicación preinstalada de OneDrive, las carpetas de OneDrive no se compartirán porque esta aplicación no crea ninguna carpeta local e interactúa directamente con el almacenamiento en la nube. Para compartir sus carpetas de OneDrive de Windows con macOS, haga lo siguiente: Si OneDrive aún no está configurado en Windows, configúrelo. Seleccione **Acceder a carpetas Windows desde Mac** y **Compartir OneDrive con Mac**. En el Finder de macOS, vaya a **Finder** > **Preferencias** y seleccione **Servidores conectados**. Una vez realizada la selección, las carpetas de Microsoft OneDrive aparecerán como discos duros en el escritorio de macOS. Puede usar estas carpetas para cargar archivos a OneDrive y descargar archivos de este. **Nota:** Estas carpetas compartidas son visibles en el escritorio de macOS y solo pueden usarse para cargar archivos desde macOS si Windows se está ejecutando.
Compartir unidades de red de Windows con Mac (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Una vez seleccionada esta opción, al conectarse una unidad de red en Windows, estas unidades pasarán a estar disponibles en macOS. Para acceder a estas, acceda a la barra lateral del **Finder** > **Compartido** y haga clic en el nombre de la máquina virtual. **Nota:** Para acceder a estos discos en macOS 10.14 Mojave, vaya a la barra lateral del Finder > Red y haga clic en el nombre de la máquina virtual.
Compartir unidades conectadas a Windows con Mac	Una vez seleccionada esta opción, al conectarse una unidad externa a Windows, estas unidades pasarán a estar disponibles en macOS. Para acceder a estas, acceda a la barra lateral del **Finder** > **Compartido** y haga clic en el nombre de la máquina virtual. **Nota:** Para acceder a estos discos en macOS 10.14 Mojave, vaya a la barra lateral del Finder > Red y haga clic en el nombre de la máquina virtual.

Configuración de aplicaciones

En el panel **Aplicaciones**, puede decidir si las aplicaciones de Windows se van a utilizar de forma compartida con macOS y a la inversa, podrá añadir una carpeta con las aplicaciones de Windows al Dock, tendrá la opción de configurar las aplicaciones de Windows para que muestren alertas en el Dock y mucho más.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Aplicaciones**.



Opción	Descripción
Compartir aplicaciones Windows con Mac	Cuando se tiene activado el uso compartido de aplicaciones de Windows, podrá abrirlas a través del Finder de macOS. También podrá añadir una carpeta al Dock con todas sus aplicaciones de Windows para poder acceder a estas con facilidad.
Mostrar carpeta de aplicaciones Windows en el Dock	Seleccione esta opción para añadir una carpeta de aplicaciones de Windows al Dock. Esta carpeta está disponible en el Dock de macOS y contiene todas sus aplicaciones de Windows. A medida que instale nuevas aplicaciones, se añadirán a esta carpeta de forma automática. Para abrir una aplicación de Windows a través de esta carpeta, haga clic en ella y seleccione una aplicación.
Solo mostrar iconos del Dock en Coherence	Puede decidir si desea mostrar o no los iconos de las aplicaciones de Windows en el Dock de macOS cuando se encuentre en modo Ventana o Pantalla completa. Si prefiere usar las aplicaciones manipulándolas en el escritorio de Windows, puede que no desee distraerse viéndolos en el Dock, junto con los iconos de sus aplicaciones de macOS. Para mostrar los iconos de las aplicaciones de Windows en el Dock cuando esté en modo Ventana o Pantalla completa, deseleccione **Solo mostrar iconos del Dock en Coherence**.

Los iconos del Dock rebotan para alertarle	En aquellos casos en los que el icono de una aplicación de Windows parpadearía para alertarle sobre algo (por ejemplo, al recibir un nuevo mensaje de Skype o una notificación de Microsoft Outlook), por defecto su icono también rebota repetidamente en el Dock de macOS. Para activar o desactivar este rebote de los iconos de las aplicaciones Windows para alertarle sobre algo, utilice la opción **Los iconos del Dock rebotan para alertarle**.
Añadir aplicaciones nuevas al Launchpad	Si selecciona esta opción, al instalar cualquier aplicación en Windows (excluyendo las aplicaciones temporales), sus iconos se añadirán de forma automática al Launchpad.
Mostrar área de notificaciones de Windows en la barra de menús del Mac	Seleccione esta opción si desea que los iconos de la bandeja del sistema de Windows se muestren en la barra de menús de macOS.
Permitir que las aplicaciones cambien automáticamente a pantalla completa	Algunas aplicaciones (sobre todo los juegos en 3D), funcionan mejor cuando se ejecutan en pantalla completa. Seleccione esta opción para que estas aplicaciones puedan ocupar toda la pantalla cuando los abra estando en modo **Coherence**.
Compartir aplicaciones Mac con Windows	Seleccione esta opción para permitir el uso compartido de las aplicaciones de macOS. Al activar esta opción, podrá abrir las aplicaciones de macOS desde Windows o desde las aplicaciones de este sistema.

Configuración de Pantalla Completa

En el panel **Pantalla completa**, puede configurar estas opciones relacionadas con el modo de visualización.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Pantalla completa**.



Opción	Descripción
Todos los monitores en pantalla completa	Si utiliza una segunda pantalla conectada a su Mac, cuando cambie al modo Pantalla completa, Windows se mostrará por omisión en la pantalla principal. Puede seleccionar en qué pantalla se va a mostrar Windows arrastrando su ventana a dicha pantalla y, a continuación, haciendo clic en el icono de pantalla completa . Para que todas sus pantallas muestren Windows, seleccione **Usar todas las pantallas en pantalla completa**.
Mostrar y ocultar espacios en todas las pantallas de forma simultánea	Si ha marcado la opción para mostrar su máquina virtual en todas las pantallas al cambiar a pantalla completa, también puede seleccionar **Mostrar y ocultar espacios en todas las pantallas al mismo tiempo**. Con esta opción seleccionada, al hacer clic en la máquina virtual en una de sus pantallas, se mostrará en el resto. Asimismo, al cambiar de una a otra de las pantallas, los espacios de la máquina virtual se ocultarán en el resto de los monitores.
Optimizar el modo de pantalla completa para juegos	Si utiliza una máquina virtual para ejecutar juegos en el modo de pantalla completa, seleccione la opción **Optimizar el modo de pantalla completa para juegos**. Si esta opción está seleccionada, no se mostrarán notificaciones en la barra de menús ni en el Dock de macOS. Para liberar la entrada del ratón, pulse Ctrl + Alt.
Utilizar configuración gamma de Windows	Si utiliza la máquina virtual para ejecutar juegos, puede que este necesite cambiar temporalmente la configuración de opciones gamma de su Mac para así poder mostrar correctamente distintos efectos visuales. Para permitir que la máquina virtual pueda modificar la configuración gamma de Windows, seleccione **Utilizar configuración gamma de Windows**. Esta opción solo está disponible en el modo de visualización Pantalla completa.

Ajustar al tamaño de la pantalla	Utilice esta opción para configurar la forma en la que se muestra la máquina virtual cuando se trabaja a pantalla completa: • **Desactivado.** Si Parallels Tools está instalado, la resolución de la máquina virtual se adapta a la de Mac. Si no es así, la resolución de la máquina virtual no cambia. Si es inferior a la de Mac, la máquina virtual se va a mostrar en el fondo negro. Si es superior, la máquina virtual va a mostrar barras de desplazamiento. • **Auto.** Si Parallels Tools está instalado, la resolución de la máquina virtual se adapta a la de Mac. Si no es así, la resolución de la máquina virtual no cambia. Si es inferior a la de Mac, la máquina virtual se va a mostrar en el fondo negro. Si es superior, la máquina virtual se muestra completamente en la pantalla sin ninguna barra de desplazamiento. • **Mantener la proporción**: Independientemente de si Parallels Tools está instalado o no, la resolución de la máquina virtual no cambia. Si es inferior a la de Mac, la máquina virtual se va a mostrar en el fondo negro. Si es superior, la máquina virtual se muestra completamente en la pantalla sin ninguna barra de desplazamiento. • **Ajustar**: Independientemente de si Parallels Tools está instalado o no, la resolución de la máquina virtual no cambia, pero se ajusta para ocupar toda la pantalla.

Imagen en preferencias de imagen

En el panel **Imagen en imagen**, puede configurar las opciones de este modo de visualización.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Imagen en imagen**.



Opción	Descripción
Opacidad	En el modo Imagen en imagen, la ventana de la máquina virtual pasa a ser transparente por defecto. Puede indicar el nivel de visibilidad en el campo **Opacidad** arrastrando el control deslizante entre **Transparente** y **Opaca**.
Mantener encima de otras ventanas	Desmarque esta opción si no desea que la ventana de la máquina virtual aparezca en la parte superior de las demás ventanas abiertas cuando la máquina virtual esté en el modo Imagen en imagen.
Mostrar ventana en todos los espacios	Desmarque esta opción si no quiere que la ventana de la máquina virtual se muestre en todos los espacios.
Activar ventana solo mediante el icono del Dock	Seleccione esta opción si quiere que la ventana de la máquina virtual quede inactiva. Al seleccionarla, podrá hacer clic "a través" de la ventana. Si tiene que activar la ventana de nuevo y capturar la entrada de ratón o teclado, haga clic en el icono de la máquina virtual en el Dock.

Configuración de web y correo electrónico

En el panel **Web y correo electrónico**, puede decidir en qué aplicación quiere abrir las aplicaciones web y los correos electrónicos, instalar el complemento para Safari para abrir páginas web en Internet Explorer, establecer si quiere guardar las contraseñas de Internet en el llavero de Mac, etc.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Web y correo electrónico**.

Opción	Descripción

Páginas web	Por defecto, si hace clic en un vínculo (como, por ejemplo, la URL de una página web) en Windows, se abre la aplicación de Windows predeterminada para dicho tipo de vínculo y, si hace clic en un vínculo de macOS, se abre la aplicación de macOS predeterminada.
	
	Puede hacer que los vínculos de un tipo determinado siempre se abran en macOS o en Windows. Por ejemplo, puede hacer que las páginas web siempre se abran en Windows Internet Explorer, incluso si el vínculo se encuentra en una aplicación de macOS.
	
	Para que los vínculos de Internet se abran en macOS o Windows:
	`Haga clic en el menú para el tipo de vínculo que desea definir. Si no ve el tipo de vínculo deseado, haga clic en` **Más aplicaciones**`. Puede definir los siguientes tipos de vínculos:`
	• **Páginas web:** Páginas Web accesibles a través de protocolos `HTTP` y `HTTPS`.
	• **Email:** Los vínculos en formato `mailto` que abren un email con la dirección ya introducida.
	• **Grupos de noticias:** Los vínculos en formato `news.` que suelen abrirse en una aplicación de lectura de noticias.
	• **FTP:** Ubicaciones de carga y descarga de archivos accesibles a través del protocolo `FTP`.
	• **RSS:** Contenido en episodios como blogs y podcasts.
	• **Acceso remoto:** Ubicaciones accesibles a través de los protocolos `Telnet` y `Secure Shell` (`SSH`).
	`Seleccione una de las siguientes opciones:`
	• **Predeterminado:** El vínculo se abre en la aplicación o el programa definido como predeterminado en el sistema operativo (macOS o Windows) donde hace clic en el vínculo.
	• **Abrir en Windows:** Los vínculos donde se hace clic en macOS o Windows se abren en la aplicación de Windows predeterminada para dicho tipo de vínculo.
	• **Abrir en Mac**: Los vínculos donde se hace clic en macOS o Windows se abren en la aplicación de macOS predeterminada para dicho tipo de vínculo.

Complemento para Safari	Algunas páginas web funcionan mejor cuando se visualizan en Windows Internet Explorer. Si utiliza Safari para navegar en macOS, puede abrir rápidamente la página actual en Internet Explorer de la siguiente forma: Haga clic en **Instalar complemento** para instalar el complemento "Abrir en Internet Explorer". Una vez instalado el complemento, haga clic en el botón **Abrir en IE** de la barra de herramientas. Si aún no ha abierto Windows, este se iniciará y la página se abrirá en Internet Explorer.
Almacenar contraseñas de Internet en el llavero de Mac	Si navega por Internet en Windows utilizando Internet Explorer o Microsoft Edge, puede guardar sus contraseñas en el llavero de Mac. Si lo utiliza, las contraseñas que introduzca en Internet Explorer o Microsoft Edge se guardarán en este. Estas contraseña no estarán disponibles para ninguna otra aplicación y no se perderán en el caso de que los archivos de Windows se corrompan o que tenga que reinstalar el sistema. Para almacenar las contraseñas de Internet en el llavero de Mac, seleccione **Almacenar contraseñas de Internet en el llavero de Mac**.

Configuración de mantenimiento

En el panel **Mantenimiento**, puede especificar los periodos en los que Windows puede descargar e instalar actualizaciones, así como realizar otras tareas de mantenimiento.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Mantenimiento**.



Opción	Descripción
Iniciar mantenimiento	Seleccione esta opción y especifique si Windows puede llevar a cabo tareas de mantenimiento. Se recomienda que especifique un periodo en el que su Mac está activado y no está realizando tareas importantes. **Nota:** La máquina virtual debe encontrarse en ejecución en el momento especificado.

Opciones de configuración del modo de viaje

Utilice el modo de viaje en su máquina virtual para ampliar la duración de la batería del Mac. Este modo es útil si está viajando y utiliza a menudo la batería del Mac.

En el panel **Modo de viaje**, puede configurar el momento en el que su máquina virtual entra y sale de este modo. Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Modo de viaje**.



Opción	Descripción
Introducir de forma automática	En esta sección, puede seleccionar el momento en el que su máquina entrada de forma automática en el modo de viaje. Seleccione una de las siguientes opciones: • **Siempre que se utilice la batería**. Seleccione esta opción si quiere cambiar la máquina virtual al modo de viaje cada vez que el Mac se desconecte de la alimentación y comience a utilizar la batería. • **Cuando la carga de la batería es de**. En este menú, puede indicar el nivel de carga de la batería a partir del cual la máquina virtual activará el modo de viaje. • **Nunca**. Seleccione esta opción si no quiere que la máquina virtual cambie al modo de viaje.
Apagar automáticamente	En esta sección, puede seleccionar el momento en el que su máquina sale de forma automática del modo de viaje. Seleccione una de las siguientes opciones: • **Cuando se conecte a la alimentación**. Seleccione esta opción si quiere que la máquina virtual salga del modo de viaje cuando el Mac esté conectado a la alimentación. • **Nunca**. Seleccione esta opción si no quiere que la máquina virtual desconecte el modo de viaje de forma automática. Solo se permite la interacción manual.

Más opciones

En el panel **Más opciones** puede seleccionar si desea compartir el portapapeles de Mac, establecer si quiere sincronizar la hora de macOS y muchas otras opciones.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Opciones** y haga clic en **Más opciones**.



Opción	Descripción
Hora	Seleccione **Sincronizar desde Mac** para sincronizar la configuración de hora de la máquina virtual con la de su Mac. Si desea que la configuración de hora de la máquina virtual y de macOS siempre sea la misma, seleccione **Sincronizar desde cualquier SO**. Si selecciona esta opción y cambia de forma manual la configuración de hora en la máquina virtual, esta también se modificará en macOS y viceversa. Si la zona horaria en su máquina virtual no es la misma que la de su Mac, puede mantener esta diferencia seleccionando **No sincronizar**.
Compartir portapapeles del Mac	Si desea copiar y pegar datos entre los sistemas operativos huéspedes y host, seleccione **Compartir portapapeles Mac**. Si los datos copiados y pegados entre macOS y su máquina virtual son de texto y desea conservar el formato de este, seleccione **Conservar formato de texto**.
Mostrar herramientas de desarrollo (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Parallels Desktop cuenta con varias prestaciones útiles para desarrolladores de software. Seleccione esta opción si desea que se muestre el menú **Desarrollo** en la barra de menús de macOS. Este menú permite: • Iniciar una sesión de SSH • Abrir la dirección IP de la máquina virtual en el navegador web predeterminado de macOS. • Inicie una sesión de depuración. • Generar un volcado de memoria de la máquina virtual. Los siguientes puntos solo están disponibles para máquinas virtuales Windows (algunos de los puntos podrían no mostrarse en función de la versión de Windows): • Abra la lista **Todas las tareas** (también denominada "modo Dios"). • Inicie el grabador de acciones de usuario. • Abra el Editor del Registro. • Abra el Símbolo del sistema. • Abra la ventana Ejecutar.
Actualizar Parallels Tools de forma automática (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Seleccione esta opción para actualizar Parallels Tools de forma automática.
Etiqueta de activo (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Las etiquetas de activo facilitan las tareas de identificación, control y seguimiento de los activos informáticos de una organización. Parallels Desktop permite configurar una etiqueta de activo en la BIOS de la máquina virtual, que puede consultarse mediante las herramientas estándar del sistema operativo huésped. Para configurar una etiqueta de activo, introduzca el valor deseado en el campo correspondiente.

Configuración de hardware

Configuración de CPU y memoria

En el panel **CPU y memoria**, puede examinar y configurar las opciones relacionadas con estos dos elementos.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **CPU y memoria**.



Opción	Descripción
Procesadores	Utilice este menú para cambiar el número de CPU virtuales asignadas a su máquina virtual.
Memoria	Utilice este menú o control deslizante para modificar la cantidad de memoria asignada a su máquina virtual. Para optimizar el rendimiento tanto de la máquina virtual como de macOS, establezca la memoria asignada a la máquina virtual de tal forma que esté dentro del rango recomendado.
Límite de memoria ampliado (disponible solo en Parallels Desktop para Mac Pro Edition)	Esta opción le permite asignar más memoria a una máquina virtual de la que dispone su Mac. Utilice esta opción con precaución (el rendimiento de su sistema puede reducirse considerablemente) y solo en casos muy concretos. Por ejemplo, en aquellos casos en los que intente instalar una base de datos en la máquina virtual y el instalador indique que no dispone de suficiente memoria.
Hipervisor	En este menú, puede elegir si desea utilizar el hipervisor de Parallels o de Apple. Recomendamos que utilice el hipervisor de Parallels.
Hipervisor adaptable	Seleccione esta opción para que Parallels Desktop optimice el rendimiento automáticamente de la máquina virtual o macOS en función de la aplicación que esté usando en ese momento. Si está utilizando una aplicación de la máquina virtual, se asignarán más recursos a esta. Si usa una aplicación de macOS, se dará prioridad a este sistema en materia de recursos.
Habilitar virtualización anidada (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Seleccione esta opción para activar el soporte para la virtualización anidada. Parallels Desktop le permite ejecutar: • máquinas virtuales Hyper-V en máquinas virtuales Windows 8, Windows 10 y Windows Server 2012. • Máquinas virtuales VMware ESXi. • Máquinas virtuales Xen y basadas en kernel en versiones de Linux compatibles con Xen y KVM. **Nota: La ejecución de una máquina virtual en una máquina virtual puede reducir considerablemente el rendimiento de la máquina virtual y de macOS.** Si utiliza máquinas virtuales de Parallels para crear, depurar y probar aplicaciones, active la virtualización anidada para instalar y trabajar en: • El emulador de Android para Visual Studio. • El emulador de iPhone para Visual Studio. • Xamarin.Android. • Android Studio. • Embarcadero RAD Studio. • Docker para Windows. • Microsoft Visual Studio + TwinCat 3 (la compatibilidad con TwinCat3 se está sometiendo a pruebas y pueden producirse algunos errores).

Virtualización PMU (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Si utiliza las máquinas virtuales para desarrollar software, puede usar una herramienta de monitorización del rendimiento, como Intel VTune Amplifier u OProfile, para optimizar el código. Para empezar a usar una herramienta de monitorización del rendimiento: Habilite el soporte para la virtualización PMU (Performance Monitoring Unit) seleccionando **Virtualización PMU**. Inicie su máquina virtual. Use una utilidad de creación de perfiles integrada, o descargue e instale cualquier otra herramienta de monitorización del rendimiento. **Notas:** 1. El soporte para la virtualización PMU puede habilitarse en máquinas virtuales Linux y Windows (a partir de Windows XP). 2. El hecho de habilitar el soporte para la virtualización PMU puede ralentizar el funcionamiento de su máquina virtual.

Configuración gráfica

En el panel **Gráficos**, puede examinar y configurar la cantidad de memoria de vídeo disponible para la tarjeta de vídeo de la máquina virtual, modificar la resolución, etc.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Gráficos**.



Opción	Descripción
Memoria	Utilice este campo para establecer la cantidad de memoria de vídeo disponible para la máquina virtual. Se recomienda utilizar **Automática**. Al seleccionar **Automática**, Windows puede utilizar la memoria del sistema como memoria para gráficos. Si alguna de las aplicaciones de Windows indica que carece de memoria gráfica, incremente la cantidad de memoria de sistema (p. 243) dentro del rango recomendado.
Resolución	Si utiliza Windows 7 o una versión posterior en un Mac con pantalla Retina, puede escoger de qué forma se muestra Windows en la pantalla: • **Recomendado para pantalla Retina**. La resolución de Windows coincide con la de la pantalla Retina y la configuración de DPI aumenta. El texto y los elementos del interfaz de Windows son claros y nítidos y se muestran a tamaño completo. Esta opción solo es compatible con Windows 7 o una versión posterior. • **Escalada**. La resolución de Windows y la configuración de DPI no cambia. En su lugar, Windows se escala a tamaño completo. Como resultado, el texto y los elementos del interfaz de Windows no se muestran de forma nítida. Esta opción es útil para programas Windows que no soportan una elevada configuración de DPI y estas se muestran pequeñas en pantalla. • **Recomendado para pantallas externas**. Utilice esta opción si está trabajando con Windows en varias pantallas y una de ellas no es Retina. Esta opción solo es compatible con Windows 8 y Windows 10. En el caso de Windows XP: Si utiliza Windows XP en un Mac con pantalla Retina, Windows se escala pero su resolución no cambia. Como resultado, el texto y los elementos del interfaz de Windows no se muestran de forma nítida. De todas formas, puede habilitar la resolución Retina completa (2880x1800) para Windows seleccionando **Habilitar resolución Retina**. En esta elevada resolución, el texto y los elementos del interfaz de Windows se muestran de forma nítida pero pequeña.

Aceleración 3D	Este menú solo está disponible para máquinas virtuales Linux. Si desea usar juegos y aplicaciones que requieran tarjetas de vídeo que soporten OpenGL, seleccione la opción **Activado** en el menú **Aceleración 3D**. En el caso de sistemas operativos huéspedes Linux, Parallels Desktop es compatible con OpenGL 2. En máquinas virtuales Windows, este menú no está disponible porque la aceleración 3D está activada por defecto. En el caso de Windows, Parallels Desktop admite DirectX 10 o DirectX 11.0. Esto depende de la versión de macOS instalada en su Mac. En macOS 10.14.4 Mojave y versiones posteriores, Parallels Desktop admite DirectX 11.0. Si alguna de sus aplicaciones de Windows o Linux solicita o requiere una versión superior de DirectX u OpenGL, háganoslo saber a través del foro de Parallels. Para acceder al foro, haga clic en **Ayuda** > **Sugerir una función** o utilice los siguientes enlaces directos: • Para DirectX: https://forum.parallels.com/threads/directx-11-support-list-of-titles.340556/ • Para OpenGL: https://forum.parallels.com/threads/opengl-3-support-list-of-app-titles.340621/
Sincronización vertical	Cuando se utilizan juegos o aplicaciones en 3D, puede que marco nuevo solape un marco previo, ocasionando problemas de visualización. Esto ocurre cuando la tarjeta de vídeo o el software que la usa empieza a actualizar la memoria mostrada activamente de tal forma que no está sincronizada con el índice de actualización del monitor. Para evitarlo, seleccione la opción **Sincronización vertical**.
Cambio de gráficos automático	Esta opción solo será visible si su Mac admite el cambio de gráficos. Seleccione esta opción para ampliar la duración de la batería y desmárquela para contar con un mayor rendimiento.

Configuración de ratón y teclado

En el panel **Ratón y teclado**, puede examinar y configurar las opciones relacionadas con estos dos elementos.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Ratón y teclado**.



Opción	Descripción
Ratón	Si en su máquina virtual ejecuta juegos, el menú **Ratón** le permite establecer de qué forma debe usarse el ratón: • **Detección automática para juegos**. Se trata de la opción predeterminada recomendada. Si está usando una aplicación del SO huésped, el ratón se mueve sin limitaciones entre el sistema operativo huésped y macOS. De todos modos, cuando inicie un juego, la entrada de ratón se captura automáticamente en la máquina virtual para que así no pueda mover el ratón a macOS por error y se libera al salir del juego. • **Optimizar para juegos**. Si cuando ejecuta un juego el ratón se mueve por error a macOS, seleccione esta opción para que este solo funcione en la máquina virtual. Para liberar la entrada del ratón y cambiar a macOS, pulse Ctrl + Alt. • **No optimizar para juegos**. En algunos casos muy contados, Parallels Desktop puede detectar una aplicación como un juego y, como consecuencia, el ratón no funciona correctamente con dicha aplicación. Si experimenta este problema, seleccione la opción **No optimizar para juegos**.
Teclado	Si hace un uso frecuente de las teclas modificadoras Opción (Alt), Ctrl y Mayús, seleccione **Optimizar para juegos** en el menú **Teclado**. Al seleccionar esta opción, las señales procedentes de estas teclas se procesan inmediatamente. **Nota:** No recomendamos optimizar el teclado para juegos cuando no esté ejecutando ninguno. Puede que algunas combinaciones de teclas con Ctrl, Alt, Mayús u Opción no funcionen.
El puntero del ratón permanece en los bordes de la ventana	Cuando use una máquina virtual en el modo de visualización Ventana, puede que tenga que mover el puntero del ratón hacia los bordes de la ventana de la máquina virtual para ver los diferentes elementos del SO huésped. Por ejemplo, para mostrar el menú Inicio en Windows 8, la barra de tareas ocultas en Windows XP o la barra de menús de macOS cuando alguna de las aplicaciones de este sistema en versión huésped se esté ejecutando a pantalla completa. La opción **El puntero del ratón permanece en los bordes de la ventana** hace que el puntero del ratón se pause durante un momento en los bordes de la ventana de la máquina virtual para así evitar que usted mueva por equivocación el ratón fuera de la ventana de la máquina virtual. Para superar el borde, simplemente mueva el ratón rápidamente.
Desplazamiento continuo	Seleccione esta opción para que el ratón se desplace de forma continua.

Configuración de impresora compartida

En el panel **Impresoras compartidas**, puede compartir la impresora de Mac con la máquina virtual, sincronizar la impresora predeterminada y mucho más.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Impresoras compartidas**.



Opción	Descripción
Compartir impresoras de Mac con Windows	Seleccione esta opción para compartir con la máquina virtual la impresora conectada con su Mac.
Sincronizar impresora predeterminada	Por defecto, las máquinas virtuales están configuradas para usar la misma impresora predeterminada que su Mac. Para utilizar una impresora predeterminada diferente para su máquina virtual, desmarque la opción **Sincronizar impresora predeterminada**. A continuación, podrá establecer una nueva impresora predeterminada en el sistema operativo huésped tal y como lo haría normalmente.
Mostrar las opciones de configuración de página	Al imprimir un documento desde la máquina virtual, antes debe establecer las opciones de impresión de este. Normalmente, es necesario especificar varios ajustes, como la orientación, el tamaño de la página, si va a imprimir en una o dos caras, etc. Una vez que esté todo listo y haga clic en **Imprimir** en la máquina virtual, también se mostrará la ventana de opciones de impresión de macOS. Esta acción se realiza por defecto, con el fin de garantizar que el documento se va a imprimir en función de sus necesidades. También puede especificar opciones de configuración adicionales. Por ejemplo, puede seleccionar **Guardar como PDF** en lugar de imprimir. Para imprimir los documentos sin que se muestra la ventana de opciones de configuración de macOS, desmarque la opción **Mostrar las opciones de configuración de página**.

Configuración de red

En el panel **Red**, puede ver y configurar las opciones del adaptador de red de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Red**.



Opción	Descripción
Origen	Utilice este menú para seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de red para el adaptador de red de la máquina virtual: • **Red compartida**. Seleccione esta opción si desea activar la prestación Network Address Translation (NAT) para la máquina virtual. En este caso, su máquina virtual compartirá la conexión de red que esté usando su Mac. • **Red en modo bridge**. Seleccione esta opción para que la máquina virtual pueda acceder a la red local y a Internet a través de uno de los adaptadores de red instalados en su Mac. En este caso, la máquina virtual será considerada un equipo autónomo en la red, debiéndose configurar de la misma forma que un equipo real. Puede escoger el adaptador físico donde se conectará el adaptador de la máquina virtual en la lista desplegable que aparece debajo de la opción **Red en modo bridge**. • **Red sólo-host**. Seleccione esta opción si desea que la máquina virtual pueda conectar su Mac y las máquinas virtuales de este y para que esta sea invisible fuera del Mac. Si se selecciona esta opción, la máquina virtual no podrá conectarse a Internet.
Acondicionador de red (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Si es un desarrollador de software, puede simular varias velocidades de conectividad a Internet para probar sus aplicaciones. Para ello, seleccione **Acondicionador de red** y elija un perfil preconfigurado que sea específico para las condiciones de red que quiera probar. También puede hacer clic en **Configurar** y establecer las opciones de **Entrada** y **Salida** en función de sus necesidades.
MAC	En el campo **MAC**, puede cambiar la dirección MAC asignada a la máquina virtual. Las direcciones MAC se generan de forma automática durante la creación de la máquina virtual. Sin embargo, puede modificar la dirección MAC predeterminada indicando otro valor en el campo **MAC** o haciendo clic en el botón **Generar**. Cuando indique una dirección MAC nueva, compruebe que esta es única dentro de su red. Esta opción solo debe ser utilizada por usuarios avanzados.
Tipo	En este menú, puede modificar el tipo de tarjeta de interfaz de red. No es recomendable que modifique esta opción predeterminada a menos que se lo indique el equipo de soporte de Parallels. Esta opción solo debe ser utilizada por usuarios avanzados.

Opciones de sonido y cámara

En el panel **Sonido y cámara**, puede ver y configurar los parámetros de sonido del dispositivo, así como compartir la cámara del Mac con la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Sonido y cámara**.



Opción	Descripción
Salida de sonido	Use la lista **Salida de sonido** para seleccionar el dispositivo deseado: • **Predeterminado**. Seleccione esta opción si desea usar el dispositivo de salida configurado como predeterminado en macOS. • **Salida integrada**. Seleccione esta opción para usar uno de los dispositivos de salida de su Mac. • **Silenciar**. Seleccione esta opción si desea silenciar el dispositivo de salida.
Micrófono	Use el menú desplegable **Micrófono** para seleccionar el dispositivo deseado: • **Predeterminado**. Seleccione esta opción si desea usar el micrófono configurado como predeterminado en macOS. • **Micrófono preintegrado**. Seleccione esta opción si desea usar el micrófono preintegrado. • **Silenciar**. Seleccione esta opción si desea silenciar el micrófono.
Sincronizar volumen con el Mac	En Windows XP y versiones posteriores con Parallels Tools instalado, puede ajustar el nivel del volumen de Windows y macOS para que siempre sea el mismo. Si tiene seleccionada la opción **Sincronizar volumen con Mac** y cambia de forma manual el nivel del volumen en Windows, también se cambiará en macOS y viceversa. Si Parallels Tools no está instalado, esta opción se denomina **Utilizar volumen de sonido de Mac**. Al seleccionarla, Windows utiliza el mismo volumen de sonido que macOS.
Compartir impresoras de Mac con Windows	Use esta opción para activar o desactivar el uso compartido de la cámara.
Tipo	En el menú desplegable **Tipo**, puede seleccionar el tipo de tarjeta de sonido que quiere utilizar en la máquina virtual. Puede elegir entre **AC'97** y **HD Audio**.

Opciones de configuración USB y Bluetooth

En el panel **USB y Bluetooth**, puede examinar y configurar las opciones relacionadas con estos dos elementos.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **USB y Bluetooth**.



Opción	Descripción
Compartir impresoras de Mac con Windows	Use esta opción para activar o desactivar el uso compartido de la cámara.
Compartir dispositivos Bluetooth con Windows	Use esta opción para activar o desactivar el uso compartido de los dispositivos Bluetooth.
Compartir lectores de tarjetas inteligentes con Windows	Al seleccionar esta opción, puede utilizar los lectores de tarjetas inteligentes de su Mac en Windows. Tenga en cuenta que solo podrá utilizar aquellos lectores de tarjetas inteligentes que funcionen correctamente en macOS (es decir, que disponen de los controladores necesarios instalados). Si su lector de tarjetas funciona en macOS pero, por algún motivo, no aparece en Windows, intente conectarlo utilizando el menú **Dispositivos** > **USB y Bluetooth** tal y como se describe aquí (p. 91).
Permitir dispositivos externos (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Business Edition)	Utilice esta lista para especificar los dispositivos que pueden conectarse a la máquina virtual mediante USB.
Habilitar USB 3.0	Use esta opción para activar o desactivar el soporte para USB 3.0.

Configuración de Disco Duro

En el panel **Disco duro**, puede ver y configurar las opciones de disco duro de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Disco duro**.



Opción	Descripción
Origen	Utilice este campo para especificar el archivo del disco duro virtual (`.hdd`) que emula el disco duro de la máquina virtual: • Para utilizar la partición Boot Camp como disco duro de la máquina virtual, seleccione el nombre de la partición Boot Camp en la lista. • Para utilizar el archivo de un disco duro como disco duro de la máquina virtual, seleccione el archivo de disco duro virtual o haga clic en **Seleccione un archivo de imagen** e indique la ruta al archivo de imagen deseado (`.hdd`).
Propiedades	Haga clic en este botón para editar las propiedades del disco duro: • **Tamaño**. Utilice este campo o control deslizante para modificar el tamaño del disco. • **Disco ampliable**. Desmarque esta opción para convertir el formato de disco de *ampliable* a *plano*. • **Dividir la imagen del disco en archivos de 2 GB**. Seleccione esta opción si quiere dividir el disco duro virtual.
Ubicación	Utilice este campo para especificar el tipo de interfaz para conectar el disco duro. Esta opción solo debe ser utilizada por usuarios avanzados.
Activar RECORTAR	En la mayoría de los casos, el espacio que ocupa la máquina virtual en su disco duro se va ampliando cuando va añadiendo archivos y otros datos pero no se reduce cuando elimina datos. Para configurar Parallels Desktop para que reduzca espacio en disco automáticamente, seleccione **Activar RECORTAR**. Esta opción puede afectar al rendimiento de los discos duros clásicos (no SSD).
Sincronizar espacio libre con Mac	Al seleccionar esta opción, Windows muestra la misma cantidad de espacio disponible en disco que en macOS.

Configuración de CD/DVD-ROM

En el panel **CD/DVD**, puede ver y configurar las opciones de CD/DVD-ROM de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **CD/DVD**.



Opción	Descripción
Origen	Utilice este campo para especificar el dispositivo o archivo de imagen fuente que emula la unidad CD/DVD de la máquina virtual: • Para usar una unidad CD/DVD real como unidad CD/DVD de la máquina virtual, seleccione el nombre del dispositivo real de la lista. • Para usar un archivo de imagen como unidad CD/DVD de la máquina virtual, seleccione el archivo de imagen de la lista o haga clic en **Seleccionar un archivo de imagen** e indique la ruta del archivo de imagen deseado.
Ubicación	Utilice este campo para especificar el tipo de interfaz para la conexión del dispositivo. Esta opción solo debe ser utilizada por usuarios avanzados.

Configuración de Orden de Inicio

En el panel **Orden de inicio**, puede ver y configurar la secuencia de inicio de la máquina virtual, es decir, el orden en que la máquina virtual intentará cargar el sistema operativo desde distintos dispositivos de inicio.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Orden de inicio**.



Opción	Descripción
Orden de inicio	Use esta lista para editar la configuración de orden de inicio. Los dispositivos de inicio soportados actualmente son: • **Disco duro**. Seleccione este dispositivo si desea que la máquina virtual se inicie desde su unidad de disco duro virtual. • **CD/DVD-ROM**. Seleccione este dispositivo si desea que la máquina virtual se inicie desde el medio conectado a su unidad virtual de CD/DVD-ROM. **Nota:** La máquina virtual usará la unidad CD/DVD-ROM especificada como CD/DVD-ROM en su configuración. • **Dispositivo externo**. Seleccione este dispositivo si desea que la máquina virtual arranque desde un dispositivo de arranque externo (como por ejemplo un USB, FireWire, Thunderbolt, etc.) conectado a su Mac. Una vez realizada la selección, escoja el dispositivo en el menú **Dispositivo de arranque externo** que aparece debajo. • **Disquete**. Seleccione este dispositivo si desea que la máquina virtual arranque desde una imagen de disquete conectada a su unidad de disquetera virtual. • **Red**. Seleccione este dispositivo si desea que su máquina virtual se inicie desde un adaptador de red usando PXE (Pre-Execution Environment). **Nota:** La máquina virtual usará el adaptador de red especificado como Red en su configuración. Cada vez que inicie la máquina virtual, esta intentará iniciarse desde el dispositivo indicado como el primero en la lista **Orden de inicio**. Si la máquina virtual no puede iniciarse desde el primer dispositivo (por ejemplo, no hay ningún medio conectado a esta), la máquina virtual lo intentará con el segundo dispositivo de la lista y así respectivamente. En esta lista, puede realizar las siguientes operaciones: • Cambiar la secuencia de inicio establecida seleccionando el nombre del dispositivo de inicio correspondiente y moverlo hacia arriba o hacia abajo usando las flechas situadas a la derecha de la lista. • Para eliminar un dispositivo de inicio de la secuencia, deseleccione la casilla situada al lado de su nombre.
Dispositivo de arranque externo	Si selecciona **Dispositivo externo** en el menú **Orden de inicio**, utilice este menú para seleccionar el dispositivo de arranque externo.

Dispositivo de inicio al arrancar	Si selecciona esta opción, cuando inicie la máquina virtual verá el siguiente mensaje: "`Presione ESC para seleccionar el dispositivo de inicio`". Si presiona ESC durante 5 segundos, podrá seleccionar un dispositivo de inicio. Si no presiona ESC, la máquina virtual intentará iniciarse desde los dispositivos indicado en la lista **Orden de Inicio**. **Nota: Compruebe que el dispositivo que desea usar para el inicio de su máquina virtual (unidad de disco duro, unidad de CD-ROM, unidad de disquetera o adaptador de red) está disponible para la máquina virtual y configurado correctamente. Si no tiene configurado ningún dispositivo de inicio en su máquina virtual, verá el siguiente mensaje de error una vez haya iniciado la máquina virtual: "`No hay ningún dispositivo de inicio disponible`". En este caso, deberá detener la máquina virtual y configurar al menos un dispositivo de inicio en esta.**
Parámetros de inicio	La finalidad de la existencia del campo **Parámetros de inicio** es que usted pueda indicar unos parámetros de inicio que puedan cambiar el comportamiento del sistema de la máquina virtual. Las flags (o parámetros) de sistema pueden ser utilizadas por el equipo de soporte de Parallels cuando se produzca alguna incidencia en su máquina virtual. Le recomendamos no especificar nada en este campo a menos que así se lo haya indicado el personal del equipo de soporte.

Chip TPM

El módulo de plataforma segura (TPM) añadido a la configuración de la máquina virtual le permite proteger sus datos frente a accesos no autorizados y utilizar características de seguridad de Windows adicionales como BitLocker y Windows Hello.



Al añadir TPM a una máquina virtual, se activa por defecto.

No recomendamos el uso de TPM si no va a utilizar BitLocker. Si añade TPM por defecto y no configura BitLocker en Windows, puede eliminar TPM sin que se produzcan consecuencias graves. Sin embargo, si configura BitLocker y, a continuación, elimina TPM, podría experimentar problemas durante el arranque y el inicio de sesión. Windows le pedirá que introduzca la clave de recuperación durante el inicio. Para obtener más información sobre lo que debe hacer en este caso, consulte este artículo de la base de conocimiento.

Tenga también en cuenta que la información sobre TPM se almacena en el llavero de Mac. No podrá iniciar la máquina virtual en otro Mac sin estos datos. Por lo tanto, si decide transferir la máquina virtual a otro Mac, también deberá mover los datos sobre TPM. Para obtener información detallada sobre cómo hacerlo, consulte el artículo mencionado anteriormente.

Configuración de impresora

En el panel **Impresora**, puede ver y configurar las opciones del puerto de impresora de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Impresora**.



Opción	Descripción
Origen	En el campo **Origen** se especifica el dispositivo fuente que emula este puerto de impresora: • **Impresoras**. Puede utilizar cualquiera de las impresoras conectadas a su Mac en su máquina virtual. Seleccione la impresora adecuada de la lista. • **Archivo de salida**. Puede emular el puerto de impresora de la máquina virtual usando un archivo de salida. Haga clic en el archivo de salida de la lista o haga clic en **Seleccionar un archivo de salida** e indique la ruta al archivo de salida deseado.
Puerto	En el campo **Puerto**, seleccione el tipo de puerto. De estar disponible, le recomendamos usar el tipo de puerto **USB**. Conectar una impresora a una máquina virtual mediante USB garantiza una transferencia de los datos más rápida que si la conectáramos mediante LPT.

Configuración de disquetera

En el panel **Disquetera**, puede ver y configurar las opciones de disquetera de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Disquetera**.



Opción	Descripción
Origen	En el campo **Origen**, indique el dispositivo o archivo de imagen fuente que emulará la unidad de disquetera de la máquina virtual: • Si desea utilizar una disquetera real, haga clic en el campo **Origen** y seleccione el nombre del dispositivo real en la lista. • Si desea usar una imagen de disquete, haga clic en el campo **Origen**, haga clic en **Seleccionar un archivo de imagen** y especifique la ruta al archivo de imagen de disquete deseado.

Configuración del Puerto Serie

En el panel **Puerto serie** puede examinar y configurar las opciones del puerto serie de la máquina virtual.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** > **Hardware** y haga clic en **Puerto serie**.



Opción	Descripción
Origen	En el campo **Origen** seleccione el dispositivo fuente que emula este puerto de impresora: • **Puerto serie físico**. Para conectar el puerto serie de la máquina virtual a uno de los puertos serie existentes de su Mac, seleccione el puerto apropiado. • **Socket**. Para conectar dos máquinas virtuales a través de los sockets, seleccione el socket adecuado. Si no hay ningún socket disponible, haga clic en **Socket nuevo** y especifique su nombre en el campo **Introducir nombre de socket**. También deberá configurar el rol que jugará en la conexión la máquina virtual, seleccionando el rol en la lista **Modo**. Si selecciona **Servidor**, podrá usar esta máquina virtual para dirigir la otra. Si selecciona **Cliente**, podrá dirigir esta máquina virtual desde la otra. • **Archivo de salida**. Para conectar el puerto serie de la máquina virtual con un archivo de salida, seleccione el archivo de salida correspondiente o haga clic en **Seleccionar un archivo de salida** para buscarlo.

Configuración de seguridad

En la pestaña **Seguridad** de la configuración de la máquina virtual puede aislar la máquina virtual de Mac, decidir si quiere guardar o descartar los cambios que ha realizado al trabajar con la máquina virtual, establecer requisitos de contraseña para determinadas tareas, etc.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones**, **Configurar** y haga clic en **Seguridad**.



Opción	Descripción
Cifrado mediante contraseña	Utilice esta opción para especificar, modificar o desactivar la contraseña con la que está cifrada su máquina virtual.
Fecha de caducidad (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Business Edition)	Si su máquina virtual está cifrada, puede establecer una fecha de caducidad tras la cual la máquina virtual caducará.
Permitir el cambio de la contraseña del SO huésped en el Terminal (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Business Edition)	Seleccione esta opción para modificarla contraseña del sistema operativo huésped en el Terminal.
Bloquear Windows siempre al suspender (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Business Edition)	Seleccione esta opción si desea bloquear Windows al suspender. Una vez que se reanude la máquina virtual, tendrá que iniciar sesión en Windows para desbloquearla.
Aislar Windows de Mac	Seleccione esta opción para aislar la máquina virtual de macOS, con el fin de dejar de compartir carpetas, perfiles y aplicaciones; evitar que los dispositivos externos conectados dejen de estar disponible de forma automática para el sistema operativo huésped, la máquina virtual y Mac dejarán de sincronizar sus volúmenes y dejará de poder copiar o mover objetos entre la máquina virtual y macOS. Aislar la máquina virtual de macOS puede proporcionar un nivel más elevado de seguridad, ya que no se permite que elementos confidenciales de un SO estén en contacto con el otro.
Modo reversión (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Utilice este menú para especificar si desea que la máquina se inicie en el modo de reversión. Este modo le permite guardar o descartar los cambios que ha realizado al trabajar con su máquina virtual: • **Desactivar**. Seleccione esta opción si no quiere trabajar con la máquina virtual en modo de reversión. • **Descartar cambios**. Seleccione esta opción si no quiere guardar los cambios. • **Pregúntame qué hacer**. Seleccione esta opción si quiere decidir guardar los cambios. Al apagar la máquina virtual, se mostrará un mensaje en el que se le preguntará si quiere guardar o descartar los cambios.
Solicitar contraseña para	Para contar con un mayor nivel de seguridad, puede especificar las acciones para las que Parallels Desktop va a solicitar una contraseña de administrador.
Contraseña personalizada (solo disponible en Parallels Desktop para Mac Pro y Business Edition)	Utilice esta opción para proporcionar una contraseña personalizada que será necesaria para realizar las acciones especificadas en la sección **Solicitar contraseña para**.

Configuración de copia de seguridad

En la pestaña **Copia de seguridad** de la máquina virtual, puede automatizar el guardado de las instantáneas de máquina virtual y decidir si se va a realizar una copia de seguridad de la máquina virtual con Time Machine.

Para abrir estas opciones de configuración, seleccione **Acciones** > **Configurar** y haga clic en **Copia de seguridad**.

Opción	Descripción
SmartGuard	Si quiere crear instantáneas de máquinas virtuales de forma automática, seleccione **SmartGuard** > **Detalles** y especifique los detalles (p. 144) (p.): frecuencia con la que van a crearse las instantáneas, el número de estas que va a almacenarse y si quiere recibir una notificación antes de crear una nueva instantánea.
Preferencias de Time Machine	Por defecto, Time Machine realiza copias de seguridad de forma automática de su máquina virtual y de los archivos de macOS. Para excluir la máquina virtual de las copias de seguridad, abra las preferencias de Time Machine y añada su máquina virtual a la lista de exclusiones. Si más adelante necesita volver a realizar una copia de seguridad de su máquina virtual, abra las preferencias de Time Machine y elimínela de la lista de exclusiones.
Instalar Acronis True Image...	Utilice esta opción para instalar Acronis True Image y realizar copias de seguridad tanto de su Mac como de sus máquinas virtuales.

Adición y eliminación de dispositivos

La adición de dispositivos nuevos a una máquina virtual es mucho más fácil que la conexión de dispositivos nuevos a un equipo real. La eliminación o desconexión de dispositivos también resulta muy sencilla. Los siguientes dispositivos virtuales pueden ser añadidos a la configuración o eliminados de ella:

- disco duro (p. 259)
- unidad CD/DVD (p. 261)
- adaptador de red (p. 253)
- puerto de impresora (p. 267)
- puerto serie (p. 269)
- Chip TPM (p. 265)

Puede añadir cualquiera de estos dispositivos a la máquina virtual correspondiente siempre que esta esté detenida.

Adición de un dispositivo nuevo a una máquina virtual

1 Para abrir la configuración de la máquina virtual, seleccione **Configurar** en el menú **Acciones**.

2 Para abrir el panel para editar los dispositivos de hardware, haga clic en el botón **Hardware** que encontrará en la parte superior del cuadro de diálogo **Configuración de máquina virtual**.

3 Haga clic en el botón **Añadir**, que aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo **Configuración de máquina virtual** y seleccione el dispositivo que desea añadir a su máquina virtual.

Nota: El botón **Añadir** está desactivado cuando la máquina virtual se encuentra en ejecución. Para poder utilizar este botón, detenga la máquina virtual.



4 Si ha seleccionado cualquier dispositivo que no sea un disco duro, el dispositivo será añadido con una configuración típica y ya podrá utilizarlo.

Si ha seleccionado un disco duro, deberá especificar algunos parámetros:

- El tipo de disco duro: un archivo de imagen nuevo, un archivo de imagen existente o un disco físico. Seleccione Boot Camp en el caso de que desee añadir una partición Boot Camp existente como disco duro a su máquina virtual.
- Si va a añadir un archivo de imagen existente, indique la ruta de este en su Mac. Si va a añadir Boot Camp o un disco físico, especifique su ubicación.
- El tamaño del disco duro para el archivo de imagen nuevo del disco duro.
- En el caso de un archivo de imagen nuevo de disco duro, puede seleccionar uno de los siguientes formatos: *Ampliable* o *Plano*. Por omisión, el disco duro tendrá el formato *Ampliable*. Para crear un disco duro *Plano*, deseleccione la opción **Disco ampliable**. Si desea dividir el disco duro virtual, seleccione la opción **Dividir la imagen del disco en archivos de 2 GB**. Si desea más información sobre los formatos de disco duro, consulte **Soporte para Discos Reales y Virtuales** (p. 278).



Para añadir el disco duro, haga clic en **ACEPTAR**. Una vez haya añadido el disco duro virtual a la configuración de la máquina virtual, este será invisible para el sistema operativo instalado en la máquina virtual hasta que lo inicialice. Si desea información detallada acerca de cómo inicializar el disco duro añadido, consulte **Inicialización del disco añadido** (p. 280).

Una vez se haya añadido el dispositivo, podrá administrar sus propiedades de forma normal y empezar a utilizarlo.

Eliminación de dispositivos de la configuración de la máquina virtual

1. Para abrir la configuración de la máquina virtual, seleccione **Configurar** en el menú **Acciones**.
2. Para abrir el panel para editar los dispositivos de hardware, haga clic en el botón **Hardware** que encontrará en la parte superior del cuadro de diálogo **Configuración de máquina virtual**.
3. Seleccione el dispositivo que quiere eliminar y haga clic en el botón **Eliminar**, en la parte inferior del cuadro de diálogo **Configuración de máquina virtual**.

Compatibilidad con discos reales y virtuales

Esta sección enumera la lista de tipos de discos que pueden usar las máquinas virtuales Parallels y ofrece información sobre las operaciones básicas que usted puede realizar con dichos discos.

Tipos de discos duros compatibles

Las máquinas virtuales Parallels pueden usar discos duros virtuales, particiones Boot Camp o discos físicos como sus discos duros.

Discos duros virtuales

La capacidad de un disco duro virtual puede establecerse entre 100 MB y hasta 2 TB.

Los discos duros virtuales pueden tener formato *plano* o *ampliable*.

plano	Un archivo de imagen de disco duro virtual plano tiene un tamaño determinado y fijo. El tamaño se define cuando se crea el disco.
ampliable	Un archivo de imagen de disco duro virtual ampliable es pequeño inicialmente. Su tamaño aumenta cuando va añadiendo aplicaciones e información al disco duro virtual en el SO huésped.

Cuando usted crea una máquina virtual, el disco se crea en formato *ampliable*. Puede cambiar el formato del disco en el panel **Disco duro** del cuadro de diálogo **Configuración de la máquina virtual**. Para añadir un disco duro *plano* a su máquina virtual, deseleccione la opción **Disco ampliable** cuando añada un disco duro a la máquina virtual (p. 275).

División de discos

Un disco virtual de cualquier formato puede estar dividido o no. Un disco divisible se particiona en partes de 2 GB y se guarda como un único archivo `.hdd`.

Nota: En la mayoría de los casos no deberá ajustar este tipo de discos. Solo se requieren para máquinas virtuales en unidades FAT32.

Particiones Boot Camp

Con Parallels Desktop, puede seleccionar la forma en la que va a utilizar su sistema Windows XP (o posterior) situado en Boot Camp : iniciarlo de forma nativa (mediante Boot Camp) o en una máquina virtual (a través de Parallels Desktop). Puede usarse una partición Boot Camp Windows como disco de arranque o como disco de datos en máquinas virtuales Parallels. Para obtener información detallada, consulte **Uso de Boot Camp con Parallels Desktop** (p. 36).

Discos físicos

Parallels Desktop le permite conectar discos físicos directamente a máquinas virtuales para que actúen como discos internos. Cuando se conectan de esta forma, los discos físicos funcionan más rápido que si se conectan mediante USB. Puede iniciar máquinas virtuales desde este tipo de discos o conectarlos para que actúen como unidades secundarias y trabajar con los datos del disco.

Parallels Desktop le permite conectar discos físicos directamente a máquinas virtuales y usarlos como discos internos. Cuando un disco físico se conecta a una máquina virtual como unidad interna, funciona más rápido que

Discos CD/DVD y sus imágenes

Parallels Desktop puede acceder a discos CD/DVD reales e imágenes de discos CD/DVD.

Parallels Desktop no presenta limitaciones sobre el uso de discos CD/DVD multi sesión. La máquina virtual puede reproducir CDs de audio sin ninguna limitación sobre discos protegidos contra copia.

Si el equipo de su host dispone de una unidad óptica grabable, puede usarla para grabar CDs o DVDs en una máquina virtual.

Parallels Desktop soporta imágenes de disco CD/DVD en los formatos ISO, CUE y CCD.

Nota: Parallels Desktop también soporta imágenes de disco DMG realizadas con la utilidad de discos de macOS. Cuando cree una imagen de este tipo, compruebe que crear una imagen *solo de lectura* y *no comprimida* sin ningún tipo de cifrado.

Disquetes e imágenes de disquetes

Parallels Desktop puede utilizar dos tipos de disquetes:

- Disquetes reales introducidos en una unidad de disquetera real conectada a la máquina virtual.
- Archivos de imagen de disquete con la extensión `.fdd` conectados a la máquina virtual.

Parallels Desktop gestiona las imágenes de disquetes tal y como si se trataran de disquetes reales. Parallels Desktop soporta archivos de imagen de disquete con extensión `.fdd` y de 1,44 MB.

Inicialización de un disco añadido recientemente

Una vez haya añadido un disco duro virtual en blanco a la configuración de la máquina virtual, este será invisible para el sistema operativo instalado en la máquina virtual hasta que lo inicialice.

Inicialización de un nuevo disco duro virtual en Windows

Para inicializar un nuevo disco duro virtual en un SO huésped Windows, deberá disponer de la utilidad Administración de discos. Por ejemplo, en Windows 7 (o versiones posteriores) puede acceder a esta utilidad realizando las siguientes acciones:

- En Windows 7 (o versiones posteriores), haga clic en **Inicio** > **Panel de control** > **Sistema y seguridad** > **Herramientas administrativas** > **Administración de equipos** > **Almacenamiento** > **Administración de discos**.
- En Windows XP, haga clic en **Inicio** > **Panel de control** > **Herramientas administrativas** > **Administración de equipos** > **Almacenamiento** > **Administración de discos**.

Al abrir la utilidad de Administración de discos, esta detectará automáticamente que se ha añadido un disco duro nuevo a la configuración y lanzará el asistente para **Inicializar y convertir discos**:

1. En la ventana de introducción, haga clic en **Siguiente**.
2. En la ventana **Seleccione los discos que desee inicializar**, seleccione el disco recién añadido y haga clic en **Siguiente**.
3. En la ventana **Seleccione los discos que desee convertir**, seleccione el disco recién añadido y haga clic en **Finalizar**.

El disco añadido aparecerá como un nuevo disco en la ventana de la utilidad de Administración de discos, si bien su espacio de memoria no estará asignado. Para asignar la memoria del disco, haga clic con el botón derecho en el nombre del disco en la ventana de la utilidad de Administración de discos y seleccione **Nuevo volumen simple** en Windows Vista o **Nuevo volumen** en Windows XP. Aparecerá la ventana del **Asistente para nuevo volumen simple**/**Asistente para nuevo volumen**. Siga los pasos indicados en el asistente y cree un nuevo volumen en el disco recién añadido.

Tras realizar estas acciones, su disco estará visible en **Equipo**/**Mi equipo** y podrá utilizarlo como un disco de datos en su máquina virtual.

Inicialización de un nuevo disco duro virtual en Linux

Para inicializar un nuevo disco duro virtual en un SO huésped Linux es necesario realizar dos acciones: (1) asignar el espacio del disco duro virtual y (2) montar el disco en el SO huésped.

Para asignar el espacio, es necesario crear una nueva partición de este disco duro virtual mediante la utilidad `fdisk`:

Nota: Para usar la utilidad `fdisk`, es necesario disponer de privilegios `root`.

1 Abra una ventana del Terminal.

2 Para obtener una lista de los dispositivos de disco IDE existentes en la configuración de su máquina virtual, escriba:

```
fdisk /dev/hd*
```

> **Nota:** Si ha añadido un disco SCSI a la configuración de la máquina virtual, utilice el comando `fdisk /dev/sd*`.

3 Por omisión, el segundo disco duro virtual aparece como `/dev/hdc` en su máquina virtual Linux. Para trabajar con este dispositivo, introduzca el siguiente comando:

```
fdisk /dev/hdc
```

> **Nota:** Si se trata de un disco SCSI, utilice el comando `fdisk /dev/sdc`.

4 Si desea información más detallada sobre el disco, escriba el comando:

```
p
```

5 Para crear una nueva partición, introduzca:

```
n
```

6 Para crear la partición principal, introduzca:

```
p
```

7 Especifique el número de partición. Por defecto, este es `1`.

8 Especifique el primer cilindro. Si solamente desea crear una partición en el disco duro, utilice el valor por omisión.

9 Especifique el último cilindro. Si solamente desea crear una partición en el disco duro, utilice el valor por omisión.

10 Para crear una partición con la configuración especificada, introduzca el comando:

```
w
```

Cuando asigne el espacio del nuevo disco duro virtual, deberá formatearlo introduciendo el siguiente comando en el terminal:

```
mkfs -t <FileSystem> /dev/hdc1
```

> **Nota:** *<FileSystem>* equivale al sistema de archivos que desea utilizar en el disco. Se recomienda utilizar `ext3` o `ext2`.

Una vez formateado el disco duro virtual añadido, puede montarlo en el SO huésped.

1 Para crear un punto de montaje para el nuevo disco duro virtual, introduzca el comando:

```
mkdir /mnt/hdc1
```

> **Nota:** Si lo desea, puede indicar un punto de montaje distinto.

2 Para montar el nuevo disco duro virtual en el punto de montaje especificado, escriba:

```
mount /dev/hdc1 /mnt/hdc1
```

Una vez haya montado el disco duro virtual, su espacio estará disponible para utilizarlo en la máquina virtual.

Conectar un disco físico a una máquina virtual como unidad interna

Parallels Desktop le permite conectar un disco físico directamente a una máquina virtual para que actúe como un disco interno. Puede añadir un disco físico de esta forma y conectarlo con una máquina virtual nueva o ya existente.

Conectar un disco físico como unidad interna a una máquina virtual nueva

Para conectar un disco físico directamente a una nueva máquina virtual, siga estos pasos:

1. conecte el disco externo a su Mac mediante USB.
2. Al crear una nueva máquina virtual (p. 22), asegúrese de seleccionar la opción **Personalizar configuración antes de la instalación**.
3. Una vez que se abra la configuración de la máquina virtual, seleccione **Hardware** y haga clic en el botón **Añadir** + y seleccione **Disco duro**.
4. Seleccione **Disco duro** en el menú **Tipo**, elija la unidad que quiere añadir en **Ubicación** y haga clic en **Aceptar**.



5 El disco físico se mostrará en la configuración de la máquina virtual.

Si quiere trabajar con sus datos, déjelo tal cual. Cuando la máquina virtual se inicie, verá el disco junto al resto de unidades de la máquina virtual.

Si quiere iniciar la máquina virtual desde este disco, haga clic en **Orden de inicio** y utilice la flecha **Arriba** para mover el disco al principio de la lista **Orden de inicio**.



Ahora, cuando el disco físico se seleccione como primer dispositivo de inicio, la máquina virtual arrancará desde este.

Conectar un disco físico como unidad interna a una máquina virtual existente

El proceso para añadir un disco físico a una máquina virtual existente es muy similar al procedimiento descrito anteriormente. Haga lo siguiente:

1. Conecte el disco externo a su Mac mediante USB.
2. Compruebe que la máquina virtual está apagada. Si se está ejecutando, haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús de macOS y seleccione **Acciones** > **Apagar**. Si la máquina virtual se suspende o pausa, reanude la máquina virtual y apáguela.
3. Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús de Mac y seleccione **Configurar** para abrir la configuración de la máquina virtual. A continuación, seleccione **Hardware** y haga clic en el botón **Añadir**. y seleccione **Disco duro**.
4. El resto de pasos son los mismos que los descritos anteriormente (a partir del paso 4).

CAPITULO 7

Sugerencias y resolución de problemas

Si experimenta problemas al usar Parallels Desktop, examine esta sección para ver las posibles soluciones.

En este capítulo

Instalación de Parallels Tools para una integración perfecta entre Windows y macOS 286
Configuración de búsqueda 287
Restauración de la configuración predeterminada de la máquina virtual 287
Problemas con el Uso de la Memoria 288
Windows parece funcionar lentamente 289
Ctrl+Alt+Del 290
Mi contraseña no funciona 290
Iniciar Windows de forma segura 291
No puedo iniciar mi máquina virtual 291
Experimento problemas para conectarme a Internet 292
Experimento problemas con software antivirus 292
La tecla F8 no funciona correctamente 292
Es necesario disponer de una contraseña para abrir la configuración de la máquina virtual 293
Windows o algunas aplicaciones de Windows requieren reactivación 294
Gestión de máquinas virtuales mediante la interfaz de línea de comandos 295
Cambio de la contraseña de Windows mediante el interfaz de línea de comandos (CLI) 295
Comprobación del número de build 296
Enviar datos técnicos a Parallels 296

Instalación de Parallels Tools para una integración perfecta entre Windows y macOS

Muchas de las incidencias que puede experimentar durante el uso de Parallels Desktop pueden solucionarse instalando Parallels Tools.

Parallels Tools le ayuda a usar Windows de la forma más cómoda y eficaz para usted. Con Parallels Tools, puede:

- Mover el ratón a la perfección entre Windows y macOS
- Sincronizar la configuración de fecha y hora de Windows con la de macOS
- Compartir carpetas y discos macOS con Windows
- Copiar texto y arrastrar y soltar archivos de macOS a Windows y viceversa

Importante: una vez haya instalado Parallels Tools y reiniciado Windows, no debe realizar ninguna otra acción. Parallels Tools funciona de forma automática, sin necesidad de que realice ninguna acción ni operación de configuración.

Para instalar Parallels Tools:

1 Inicie Windows (p. 40).

2 Seleccione **Acciones** > **Instalar Parallels Tools** y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

Si desea más información acerca de la instalación y actualización de Parallels Tools, consulte Parallels Tools para Windows (p. 166).

Configuración de búsqueda

Si desea cambiar una opción en Parallels Desktop pero no está seguro de dónde encontrarla, puede buscarla realizando los pasos detallados a continuación:

1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si en la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, seleccione **Acciones** > **Configurar**.

2 Introduzca una palabra o una frase en el campo de búsqueda. Se destacará cualquier opción relacionada con su búsqueda.

Por ejemplo, si desea saber dónde puede cambiar la configuración relacionada con el Dock, introduzca "dock" en el campo de búsqueda y se destacarán las opciones que hacen que los iconos del Dock reboten para alertarle y que le permiten acceder a los programas Windows desde el Dock.

Restauración de la configuración predeterminada de la máquina virtual

Cuando está usando una máquina virtual es posible modificar distintas opciones de configuración de la máquina virtual, como por ejemplo la cantidad de memoria principal y de memoria de vídeo, el número de CPUs, las opciones de compartición, etc. Si desea restaurar la configuración predeterminada:

1 Realice una de las siguientes acciones, comprobando que la máquina virtual esté apagada:

- En el **Centro de control**, haga clic con el botón derecho en la máquina virtual que desea configurar y haga clic en **Configurar**.
- Si la ventana de la máquina virtual está abierta, haga clic en **Acciones** > **Configurar**.

2 En el diálogo de configuración de la máquina virtual, busque el panel con las opciones de configuración que desea restaurar y haga clic en **Restaurar Predeterminados**.

Nota: La acción no se puede deshacer.

Problemas con el Uso de la Memoria

La cantidad de memoria física del Mac requerida para el funcionamiento de cada una de las máquinas virtuales puede representarse de la siguiente forma:

Memoria de la Máquina Virtual = *Memoria del SO Huésped* + *Memoria de Vídeo*

- La *Memoria del SO Huésped* es la cantidad de RAM disponible para su sistema operativo huésped. Puede configurar la cantidad de memoria del SO huésped en el panel **CPU y memoria** del cuadro de diálogo de configuración de la máquina virtual.
- La *Memoria de Vídeo* es la cantidad de memoria física disponible para la tarjeta de vídeo de la máquina virtual. Puede ajustar la cantidad de memoria de vídeo en el panel **Gráficos** del cuadro de diálogo de configuración de la máquina virtual.

Nota: Le recomendamos que utilice los valores predeterminados de memoria.

Sobreasignación de Memoria

Si está ejecutando más de una máquina virtual a la vez y está intentando iniciar una máquina virtual más, puede que sobrepase la asignación de memoria. En este caso, Parallels Desktop se lo notificará con el mensaje correspondiente. Si inicia otra máquina virtual, esto reducirá el rendimiento de todas sus máquinas virtuales. Para resolver este problema, usted puede:

- Detener una o más máquinas virtuales en ejecución o
- Editar las configuraciones de sus máquinas virtuales para que estas consuman menos memoria.

Windows parece funcionar lentamente

Si Windows funciona lentamente, intente lo siguiente:

- **Salga de las aplicaciones que no esté usando:** Si está ejecutando simultáneamente varias aplicaciones de elevado consumo de memoria, el rendimiento de Windows puede ralentizarse. Salga de cualquier aplicación que no esté usando. También puede usar el monitor de actividad (presente en el Finder de macOS en Aplicaciones > Utilidades) para ver la cantidad de memoria del Mac que usa cada aplicación. De esta forma, usted podrá tener más información acerca de las aplicaciones que causan la degradación del rendimiento.
- **Cambie la cantidad de memoria asignada a Windows:** Parallels Desktop está configurado para asignar a Windows una cantidad determinada de la memoria RAM disponible de su Mac y la cantidad restante a macOS. Si asigna demasiada memoria a Windows, macOS puede ralentizarse, lo que a su vez puede hacer que las aplicaciones de Windows también se ralenticen, ya que estos se ejecutan sobre macOS. Si, de lo contrario, se asigna demasiada memoria a macOS, puede que las aplicaciones de este sistema se ejecuten correctamente, pero que las aplicaciones de Windows se ralenticen. Utilice el botón **Restaurar los valores predeterminados**.

  Para optimizar el rendimiento tanto de Windows como de macOS, establezca la memoria asignada a Windows (p. 119) de tal forma que esté dentro del rango recomendado, indicado por el gráfico que aparece debajo del control deslizante de memoria en el panel de configuración **CPU y memoria**. Utilice el botón **Restaurar los valores predeterminados**.
- **El software antivirus puede ralentizar su máquina virtual:** Windows puede ralentizarse tras la instalación de un software antivirus. Para velar por la protección de sus datos, debe sacrificar un poco el rendimiento.

  Nota: No instale más de una aplicación antivirus en Windows.
- **Ejecute menos máquinas virtuales a la vez:** Si está ejecutando múltiples sistemas operativos a la vez con Parallels Desktop, detenga uno o más de ellos para así mejorar el rendimiento de los demás.
- **Ejecute Windows localmente:** Si inicia Windows almacenado en un dispositivo de almacenamiento externo conectado a su Mac (por ejemplo, un disco duro USB externo), su rendimiento será inferior al que tendría si estuviera almacenado en su Mac.
- **Desactive los mensajes de registro:** Si selecciona **Usar mensajes de registro detallados** en el panel Avanzado (p. 185) de las Preferencias de Parallels Desktop, Parallels Desktop empezará a crear un archivo de registro más detallado. Esto puede resultar especialmente útil para el equipo de soporte de Parallels, aunque consume más espacio en disco duro y puede reducir el rendimiento del sistema.

Ctrl+Alt+Del

Como usuario de Windows, puede que sepa que puede presionar la combinación de teclas Ctrl+Alt+Del para hacer disponibles las opciones de resolución de problemas, como por ejemplo el inicio del administrador de tareas o el cambio de una contraseña.

Para reproducir la combinación de teclas Ctrl+Alt+Del en Parallels Desktop:

- Presione fn+Ctrl+Option+Del.

Mi contraseña no funciona

Si Parallels Desktop no acepta su contraseña, intente realizar lo siguiente:

- Compruebe que Bloq Mayús no está activado. Si está activado, aparecerá un indicador en el campo de la contraseña. Para desactivado, presione la tecla Bloq Mayús.



- Compruebe que el teclado se ha configurado al idioma correcto. Si el teclado se ha definido a un idioma que no pertenece al grupo de lenguas románicas, un icono en el campo de contraseña indica la configuración de idioma del teclado.

Iniciar Windows de forma segura

Las versiones pirateadas de Windows pueden incluir puertas traseras que los atacantes pueden utilizar para acceder a su sistema y datos. Si va a instalar Windows 8 o una versión posterior en su Mac, puede configurar Windows para que compruebe el cargador de arranque durante el inicio. Esto contribuye a evitar que se ejecute código sin firmar que puede resultar peligroso.

Para configurar Windows con el fin de que se inicie de forma segura, siga estos pasos:

1 Seleccione la opción **Personalizar la configuración antes de la instalación** durante el proceso de instalación de Windows.

2 En el cuadro de diálogo de la máquina virtual, seleccione la pestaña **Hardware** y haga clic en **Orden de inicio**.

3 Seleccione la opción **Arranque seguro EFI** en la sección **Configuración avanzada**.

Si un usuario intenta iniciar una máquina virtual con una versión ilegal de Windows, la función de arranque seguro detecta las modificaciones no autorizadas en el firmware, en el sistema operativo o en los controladores UEFI, y evita que ese sistema se inicie.

No puedo iniciar mi máquina virtual

Si su máquina virtual no se inicia correctamente, lo más probable es que no se haya instalado ningún sistema operativo. Para instalar un sistema operativo, realice los pasos detallados a continuación:

1 Prepare el medio de instalación del SO:
   - Si dispone de un disco de instalación del SO, insértelo en la unidad DVD de su Mac.
   - Si los archivos de instalación del SO se encuentran en un USB, conéctelo a su Mac.
   - Si dispone de una imagen de disco, cópiela a su Mac.

2 Reinicie la máquina virtual de la siguiente forma:
   - Haga clic en **Acciones** > **Reiniciar**.
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Acciones** > **Reiniciar**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Experimento problemas para conectarme a Internet

Cuando instala Windows, este se configura automáticamente para compartir la conexión a Internet de su Mac. Si desea más información acerca de la configuración de la conexión a Internet y de red de Windows, consulte la sección acerca de la conexión a Internet o a una red (p. 114). También puede utilizar el botón **Restaurar valores predeterminados**.

Experimento problemas con software antivirus

Debido a la estrecha integración entre Parallels Desktop y macOS, algunos procesos de Parallels Desktop pueden detectarse como maliciosos por parte del software antivirus instalado en su Mac.

Para evitar que el software antivirus bloquee los procesos de Parallels Desktop, realice un análisis completo del sistema usando el software antivirus y, de no detectarse ningún virus, añada los procesos de Parallels Desktop a la lista de procesos de confianza. Para más información, consulte la ayuda del software antivirus.

Importante: Los nombres de los procesos de Parallels Desktop suelen empezar por `prl` o `parallels`.

La tecla F8 no funciona correctamente

En macOS, la tecla F3 y la combinación de teclas Ctrl+flecha están reservadas para la activación de Spaces (una prestación que le permite organizar sus ventanas en múltiples escritorios). Por este motivo, la tecla F3 y la combinación de teclas Ctrl+flecha pueden no funcionar correctamente con aplicaciones de Windows.

Si experimenta este problema, cambie la configuración de "hotkeys" de **Spaces**. Para más información, consulte la ayuda de Mac. A través del Finder, seleccione **Ayuda** > **Ayuda de Mac** o **Ayuda** > **Centro de ayuda** y busque "Spaces."

Es necesario disponer de una contraseña para abrir la configuración de la máquina virtual

Si Parallels Desktop se ha activado con una llave de producto de licencia por volumen, la visualización y la edición de la configuración de la máquina virtual puede estar protegida por contraseña.

Así, si se le solicita que escriba la contraseña para abrir la configuración de la máquina virtual y no la conoce, póngase en contacto con la persona que le entregó dicha máquina virtual (en la mayoría de los casos será su administrador del sistema).

Windows o algunas aplicaciones de Windows requieren reactivación

La primera vez que instala Windows en un PC o en una partición o máquina virtual Boot Camp, deberá activar el SO para poder utilizarlo. Es posible activar Windows a través de Internet o por teléfono.

Una vez activado, cada vez que inicie Windows, este comprobará si se está ejecutando en el mismo hardware en el que se instaló originariamente. Al importar Windows a Parallels Desktop desde un PC o al crear una máquina virtual Boot Camp, Windows detecta que el hardware virtual es distinto y puede requerir su reactivación, en función de la versión de Windows que esté utilizando y de la directiva de licenciamiento de Microsoft.

Windows o Microsoft Office requieren reactivación

Si ha importado Windows desde un PC o ha creado una máquina virtual Boot Camp y Windows o Microsoft Office requieren reactivación, intente reactivarlos por Internet o por teléfono con ayuda del soporte técnico de Microsoft.

Nota: Si desea más información sobre cómo reactivar Windows o Microsoft Office, consulte los recursos de ayuda de Windows / Microsoft Office.

Si Windows o Microsoft Office hubieran alcanzado el límite de activación, no podrá utilizarlos en una máquina virtual. En ese caso, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Si Windows no puede reactivarse en una máquina virtual Boot Camp, trabaje con Windows iniciando su Mac directamente en este sistema operativo.
- Adquiera una nueva llave de activación para activar Windows en una máquina virtual.

Una aplicación de terceros requiere reactivación

Si ha importado Windows desde un PC o ha creado una máquina virtual Boot Camp, es posible que algunas aplicaciones de terceros vinculadas al hardware en el que se instalaron originalmente requieran reactivación. En ese caso, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Si desea utilizar una aplicación en una máquina virtual, contacte con el distribuidor de la misma para obtener ayuda. El distribuidor puede proporcionarle otra llave de activación u ofrecerle la posibilidad de desactivar la aplicación en su PC o en Boot Camp y activarla en la máquina virtual.

Importante: si el distribuidor le ofrece una nueva llave de activación o usted decide comprarla, tenga en cuenta que la reactivación de una aplicación con una nueva llave en una máquina virtual puede cancelar la activación en la partición Boot Camp. Esto significa que, si posteriormente decide trabajar con la aplicación iniciando su Mac directamente en Windows, será necesario reactivarla.

- Si una aplicación requiere reactivación en una máquina virtual Boot Camp, utilice la aplicación iniciando su Mac directamente en Windows.

Gestión de máquinas virtuales mediante la interfaz de línea de comandos

En Parallels Desktop para Mac Pro Edition, puede crear y gestionar sus máquinas virtuales a través de la interfaz de línea de comandos. Si quiere obtener más información sobre estos comandos, consulte la *referencia sobre la línea de comandos para Parallels Desktop Pro Edition*, disponible en línea.

Cambio de la contraseña de Windows mediante el interfaz de línea de comandos (CLI)

Para cambiar la contraseña de su cuenta de Windows a través de CLI, realice los pasos detallados a continuación:

Nota: Esta prestación solo está disponible en Parallels Desktop para Mac Pro Edition.

1 Inicie Windows (p. 40).

2 Inicie la aplicación Terminal en macOS (Aplicaciones > Utilidades > Terminal) y averigüe el UUID (Universally Unique Identifier) de Windows ejecutando el siguiente comando:

```
prlctl list --all
```

La salida debería ser la siguiente:

```
UUID STATUS IP_ADDR NAME
{6f05fe58-2ef6-4049-847a-c393f1077658} running - Windows 7
```

6f05fe58-2ef6-4049-847a-c393f1077658 es el UUID de Windows.

3 Cambie la contraseña de su cuenta de Windows ejecutando el siguiente comando:

```
prlctl set <Windows UUID> --userpasswd <account_name>:<new_password>
```

Este comando tendría el siguiente aspecto:

```
prlctl set 6f05fe58-2ef6-4049-847a-c393f1077658 --userpasswd Appleseed:qwerty
```

Si ve la salida que se muestra a continuación, esto significa que la contraseña se ha actualizado correctamente:

```
authentication tokens updated successfully.
```

Comprobación del número de build

Para comprobar la versión y el número de build del software Parallels Desktop que está usando, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Configurar** > Opciones.
- Si la barra de menús de Parallels Desktop es visible en la parte superior de la pantalla, seleccione **Parallels Desktop** > **Acerca de Parallels Desktop**.

Aparecerá una ventana que mostrará el número de build.

Nota: La ventana emergente también le proporciona información útil sobre su copia de Parallels Desktop, incluyendo la información de la licencia y un enlace a la página web de soporte de Parallels.

Enviar datos técnicos a Parallels

Para ayudarnos a mejorar la calidad de Parallels Desktop, puede enviarnos datos técnicos.

Si Windows se ve forzado a apagarse debido a un error, Parallels Desktop abre automáticamente el formulario **Enviar datos técnicos**. Si observa un comportamiento no habitual en Parallels Desktop, también puede enviar datos técnicos manualmente.

Para enviar datos técnicos:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono de Parallels en la barra de menús y seleccione **Ayuda** > **Enviar datos técnicos**.
   - Si la barra de menús de Parallels Desktop aparece en la parte superior de la pantalla, seleccione **Ayuda** > **Enviar datos técnicos**.
2. Describa el problema y detalle las acciones que estaba realizando cuando este se produjo y rellene el formulario.

   Nota: Puede revisar los componentes del informe que se enviará al equipo de soporte de Parallels y deseleccionar algunos de ellos en la ventana **Detalles del informe de problema a Parallels**, de así desearse. Para abrir esta ventana, haga clic en **Ver detalles**.
3. Haga clic en **Enviar informe**.

El equipo de Parallels usa los informes de errores para mejorar la calidad del producto, pero no responde a dichos informes.

CAPITULO 8

Otros recursos

Si desea más información y ayuda acerca del uso de Parallels Desktop, examine los siguientes recursos:

- **Sitio web de soporte de Parallels**: El sitio web de soporte de Parallels incluye archivos de ayuda del producto y una sección de FAQs (preguntas realizadas frecuentemente).
- **Base de conocimiento de Parallels:** Este recurso online le ofrece artículos acerca del uso de Parallels Desktop y de otros productos de Parallels.
- **Documentación online:** Puede consultar online la guía del usuario de Parallels Desktop y Parallels Transporter en formato PDF seleccionando **Ayuda** > **Documentación online**.
- **Guía de referencia de la línea de comandos de Parallels**: Este documento, disponible en la página de documentación online de Parallels, proporciona información acerca del uso de la utilidad `prlctl` de la línea de comandos, que le permite administrar Parallels Desktop y sus máquinas virtuales a través de un terminal.
- **Referencias API de Parallels y guía del programador del SDK**: Estas guías van dirigidas a profesionales de TI y pueden consultarse en la página Documentación online de Parallels.

Comentarios

- Parallels agradece sus comentarios y sugerencias acerca de cómo mejorar nuestra documentación. Puede enviarnos sus comentarios a través del formulario de sugerencias de documentación presente en nuestro sitio web (http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/).

En este capítulo

Visite las páginas de Facebook y Twitter de Parallels Desktop.....297

Visite las páginas de Facebook y Twitter de Parallels Desktop

Para estar al día de las noticias y actualizaciones más recientes para el producto, puede visitar las páginas de Parallels Desktop en Twitter y Facebook. Seleccione **Parallels Desktop** > **Acerca de Parallels Desktop** y haga clic en **Nuestro Twitter** o **Página de Facebook**.

CAPITULO 9

Glosario

Este glosario define los términos y abreviaciones utilizadas en la documentación de Parallels Desktop. Las referencias a términos definidos en el glosario aparecen en *cursiva*.

Administrador. Un usuario con privilegios administrativos.

Clave de activación. Un conjunto de símbolos para la activación de Parallels Desktop en su Mac y que le permite utilizar de forma completa todas las funcionalidades de Parallels Desktop.

Sistema operativo activo. El sistema operativo donde se ejecuta el Agente de Parallels Transporter.

Volumen activo: El volumen del equipo fuente físico que se usa como *volumen de inicio* para el sistema operativo activo.

Disco duro de arranque. Un disco usado por el sistema operativo para realizar el inicio, generalmente un disco que tiene un sistema operativo instalado.

Volumen de inicio. Una partición del disco duro desde la que se inicia el sistema operativo.

Partición Boot Camp. Una partición en el disco duro de su Mac que puede utilizarse para instalar un sistema operativo Windows en este (sólo válido para equipos host Mac).

Conexión de red en modo bridge. Modo de conexión de la máquina virtual que permite a la máquina virtual aparecer como cualquier otra máquina de la red, con su propia dirección IP y nombre de red.

Coherence. Uno de los modos de visualización para el uso de Windows. Cuando Windows se utiliza en modo Coherence, su escritorio y las aplicaciones Windows aparecen en el escritorio del Mac junto con sus aplicaciones Mac – como si todas ellas fueran parte de un único sistema operativo.

Archivo de configuración. Un archivo que indica la configuración de hardware de la máquina virtual, los dispositivos que usa y otras opciones. Se crea de forma automática cuando usted crea una máquina virtual nueva. Vea también *archivo PVS*.

CPU. Son las siglas de Central Processing Unit. Es una parte interna del equipo. Vea también *Procesador*.

Discos en formato antiguo. Discos de máquinas virtuales creados en Parallels Desktop 2.5 y versiones anteriores.

Discos en formato nuevo. Discos de máquinas virtuales creados o utilizados en productos de virtualización de hardware de Parallels a partir de la versión 3.0.

Formato ampliable. Un formato de disco duro virtual. Un archivo de imagen de disco duro virtual ampliable reside en el equipo de su host y es pequeño inicialmente. Su tamaño aumenta cuando va añadiendo aplicaciones y datos a la *máquina virtual*.

Conexión FireWire. Una conexión con cable que ofrece una transmisión de datos entre equipos de alta velocidad.

Sistema operativo huésped (SO huésped*).* Un sistema operativo instalado en su máquina virtual.

Equipo del host: El equipo que se utiliza para ejecutar las máquinas virtuales. En el caso de Parallels Desktop para Mac, se trata de su Mac. En el caso de Parallels Desktop para Windows o Parallels Desktop para Linux, se trata del ordenador físico basado en Windows o Linux donde se ha instalado Parallels Desktop. En la documentación de Parallels Transporter, este término puede definir el equipo que aloja el resultado de la *migración*.

Combinación de teclas. Tecla o combinación de teclas definida por el usuario que ofrece un acceso rápido a aplicaciones y comandos. Vea también *Acceso directo*.

Archivo HDD. Durante su creación, una *máquina virtual* adquiere un archivo de disco duro virtual con la extensión `.hdd`. Vea también *archivo de disco duro virtual*.

Red solo-host El modo de conexión de red de la máquina virtual que crea una conexión de red privada entre el equipo del host y sus máquinas virtuales, lo que hace que la máquina virtual esté disponible únicamente desde el equipo del host.

Imagen ISO. Un archivo especial que contiene todo el contenido de un disco CD o DVD, generalmente usado para instalar un sistema operativo.

Archivo de imagen. Un archivo único que contiene todo el contenido y la estructura de un medio o dispositivo de almacenamiento de datos, como una unidad de disco duro, CD o DVD.

Dirección IP. Una dirección única asignada a un equipo físico o a una máquina virtual que participa en la conexión de red del equipo.

Equipo Linux. Un equipo físico que tiene instalado un sistema operativo Linux.

Disco unido. Un disco *particionado* cuyas partes fueron unidas, resultando en un único disco.

Migración. El proceso de transferencia de datos de un equipo físico o máquina virtual de terceros a un disco virtual o máquina virtual Parallels.

SO. Sistema operativo.

Parallels Desktop para Mac. Una aplicación que le permite crear, administrar y usar *máquinas virtuales* en su Mac.

Parallels Tools. Un conjunto de utilidades de Parallels que garantizan un alto nivel de integración entre el sistema operativo *principal* y el *huésped*.

Parallels Transporter. Una aplicación que utiliza los datos de un equipo físico o virtual para crear un clon virtual Parallels de este equipo físico o virtual. Las máquinas virtuales resultantes pueden utilizarse a través de Parallels Desktop.

Parallels Transporter Agent. Una aplicación que recopila los datos presentes en un ordenador físico y los transfiere al Parallels Transporter instalado en su Mac.

Imagen en imagen. Uno de los modos de visualización para el uso de Windows. En el modo Imagen en imagen, el escritorio de Windows aparece en una ventana independiente y su tamaño se escala cuando redimensiona la ventana. Asimismo, también puede configurar que esta ventana siempre aparezca en la parte superior de las demás ventanas y ajustar su nivel de transparencia para que pueda ver a través de ella cuando esté activo en otras aplicaciones.

Formato plano. Un formato de disco duro virtual. Un archivo de disco duro virtual plano reside en el *equipo del host* y tiene un tamaño determinado que no puede ser modificado.

Preboot Execution Environment (PXE). Un entorno para iniciar equipos usando un interfaz de conexión de red de forma independiente de los dispositivos de almacenamiento de datos disponibles (como discos duros) o sistemas operativos instalados.

Sistema operativo principal (SO principal). Sistema operativo que controla los dispositivos E/S del equipo y que se carga cuando se enciende el equipo físico. Se trata del sistema operativo del ordenador físico donde se ha instalado Parallels Desktop.

Procesador. La unidad central de procesamiento o *CPU*. Es una parte interna del equipo.

Archivo PVS. El *archivo de configuración* de una máquina virtual que contiene la información sobre los recursos de la máquina virtual, dispositivos y otros ajustes.

Conexión de red compartida. El modo de conexión de red de la máquina virtual que permite a la *máquina virtual* usar las conexiones de red del *equipo del host*. En este modo, la máquina virtual no es visible para los demás equipo de la red a la que pertenece el equipo del host.

Acceso directo. Tecla o combinación de teclas definida por el usuario que ofrece un acceso rápido a aplicaciones y comandos. Vea también *Combinación de teclas*.

Instantánea. Una copia del estado de la máquina virtual en un momento determinado. Los archivos relacionados con las instantáneas o instantáneas se almacenan en una subcarpeta especial de la carpeta de la máquina virtual.

Equipo de origen. El equipo cuyos datos desea migrar usando *Parallels Transporter*.

Disco divisible. Un disco divisible se particiona en partes de 2 GB, aunque se guarda como un único *archivo HDD*. Estos discos le permiten transferir datos guardados en una parte del disco por partes usando un dispositivo USB o cualquier otro medio que disponga de espacio limitado y que no puede almacenar un archivo de imagen de disco duro virtual demasiado pesado.

Terminal. En sistemas operativos macOS y GNU/Linux, se trata de una utilidad que le permite acceder a la línea de comandos.

Máquina virtual de terceros. Una máquina virtual creada en un producto de virtualización de terceros que puede convertirse a máquina virtual Parallels con la ayuda de Parallels Transporter.

Disco duro virtual (disco virtual). Un archivo que emula el disco duro de la máquina virtual.

Máquina virtual. El ordenador emulado mediante Parallels Desktop. Una máquina virtual tiene su propio hardware virtual y requiere un sistema operativo para controlar su hardware. El sistema operativo instalado y sus aplicaciones están aislados dentro de la máquina virtual y comparten los recursos físicos de hardware del *equipo del host*.

Configuración de la máquina virtual. Como cualquier equipo físico, una *máquina virtual* dispone de su propia configuración, que se configura durante la creación de la máquina virtual y que puede modificarse más adelante. Los parámetros de configuración de la máquina virtual se almacenan en un *archivo PVS*.

Archivos de la máquina virtual. Los archivos guardados en la carpeta de una *máquina virtual*. Una máquina virtual tiene como mínimo dos archivos: el *archivo de configuración* y el *archivo del disco duro virtual*.

Archivo del disco duro virtual. Durante su creación, una *máquina virtual* adquiere un archivo de disco duro virtual con la extensión `.hdd`. Este archivo realiza las funciones de un disco duro real. Vea también *Archivo HDD*.

Plantilla de máquina virtual. Una máquina virtual que puede clonarse en múltiples máquinas virtuales y que tendrá la misma configuración y datos que tenía la plantilla de máquina virtual.

MV. Vea *Máquina virtual*.

Equipo Windows. Un ordenador físico que tiene instalado un sistema operativo Windows.

Índice

¿

¿Cómo permitir la aplicación de actualización de Windows mientras su Mac está en reposo? • 129

A

Abrir una aplicación de Windows • 23, 40, 41, 47
Aceleración de aplicaciones gráficas y juegos • 121
Acerca de las máquinas virtuales • 134, 139
Activar y registrar Parallels Desktop • 15
Actualización de Parallels Desktop • 18
Address
Dirección IP • 34
Adición y eliminación de dispositivos • 24, 275, 278
Ahorro de tiempo con Parallels Toolbox • 127
Aislar Windows de Mac • 73, 110
Ajuste de la configuración de dispositivos • 93, 95
Ajuste de la configuración de pantalla completa • 56
Ajuste de la configuración del modo Ventana • 54
Almacenamiento de instantáneas de una máquina virtual • 36, 112, 138, 144, 274
Almacenar contraseñas de Internet en el llavero de Mac • 78
Apagado o suspensión de Windows • 45, 112, 119, 121, 152
Apertura de una página de Safari en Internet Explorer • 75
Aplicación de los controles parentales de macOS en Windows • 78
Aplicación de una configuración de red diferente a Windows • 102, 104, 115
Archivar y desarchivar máquinas virtuales • 156

B

Bienvenido a Parallels Desktop • 9

C

Cambiar el icono de la máquina virtual • 135
Cambiar el nombre de la máquina virtual • 136
Cambio de la configuración de la máquina virtual en Runtime • 148
Cambio de la contraseña de Windows mediante el interfaz de línea de comandos (CLI) • 295
Cifrado de Windows para impedir usos no autorizados • 45, 113
Clonación de una máquina virtual • 137, 138, 139
Combinación de Windows y macOS • 40, 50, 88, 160
Compartición de aplicaciones • 59, 69, 73
Compartición de archivos y carpetas • 60, 61, 65, 69, 140, 175
Compartición de carpetas iCloud, Dropbox o Google Drive con Windows • 66
Compartición de una impresora conectada a su Mac • 99, 107
Compartición de volúmenes y dispositivos externos de almacenamiento • 76
Compartir carpetas de OneDrive de Windows con macOS • 67
Compartir el acceso de red entre macOS y Windows • 104, 114, 116, 117, 188
Compartir elementos entre macOS y Windows • 59
Compartir las unidades de red y externas de Windows con Mac • 77
Compatibilidad con discos reales y virtuales • 23, 276, 278
Compra de Parallels Desktop • 17
Comprobación del número de build • 296

Comprobación del uso de memoria y CPU de la máquina virtual • 153
Conectar un disco físico a una máquina virtual como unidad interna • 282
Conexión a Internet o a una red • 44, 114, 292
Conexión de dispositivos Bluetooth • 97
Conexión de dispositivos externos • 91, 258
Conexión de Windows a una VLAN • 118
Configuración de aplicaciones • 228
Configuración de búsqueda • 287
Configuración de CD/DVD-ROM • 261, 275
Configuración de compartición • 222
Configuración de conexión de red compartida • 175, 178, 187
Configuración de conexión de red sólo con el host • 178, 190
Configuración de copia de seguridad • 273
Configuración de CPU y memoria • 153, 243, 247
Configuración de Disco Duro • 259, 275
Configuración de disquetera • 268
Configuración de hardware • 243
Configuración de impresora • 267, 275
Configuración de impresora compartida • 251
Configuración de impresoras • 98, 102
Configuración de inicio y apagado • 47, 218
Configuración de la aplicación que debe abrirse cuando inserte un CD o DVD • 59
Configuración de mantenimiento • 238
Configuración de máquina virtual • 216
Configuración de optimización • 111, 120, 221
Configuración de Orden de Inicio • 262
Configuración de Pantalla Completa • 231
Configuración de ratón y teclado • 89, 249
Configuración de red • 253, 275
Configuración de seguridad • 271
Configuración de su Mac para que use aplicaciones de Windows • 10
Configuración de su ratón o trackpad para hacer clic derecho y clic medio • 80
Configuración de una impresora a través de Bonjour • 102
Configuración de una impresora de red • 104
Configuración de una impresora USB • 107
Configuración de web y correo electrónico • 235
Configuración de Windows para que ocupe toda la pantalla • 55, 69, 112
Configuración de Windows para que se muestre en una única ventana • 48, 53, 69, 89, 90
Configuración del Puerto Serie • 269, 275
Configuración general • 216
Configuración gráfica • 246
Configurar que los enlaces de Internet siempre se abran en macOS o Windows • 74
Copiar y pegar contenido entre macOS y Windows • 60
Creación de nuevos métodos abreviados de teclado • 87
Creación de un archivo PDF • 107
Creación y uso de plantillas de máquina virtual • 142
Crear una red personalizada solo host • 191
Ctrl+Alt+Del • 290

Ch

Chip TPM • 265, 275

D

Definición de la apariencia de los iconos en el Dock de la máquina virtual • 128
Definición de los archivos a abrir en la aplicación de su elección • 72
Definición del modo en que Windows interactúa con macOS • 49
Definición del número de procesadores asignados a una máquina virtual • 152, 153
Definir el tipo y versión del SO huésped • 152
Descarga de aplicaciones virtuales preconfiguradas • 151, 179
Descarga e instalación de Windows desde Microsoft • 38
Descripción de los distintos métodos de importación • 24
Descripción de Parallels Tools • 163, 172
Diferenciación de máquinas virtuales • 135

E

Eliminación de Parallels Desktop • 185
Eliminación de una máquina virtual • 150

Enviar archivos de macOS con la aplicación de correo electrónico de Windows • 75
Enviar datos técnicos a Parallels • 296
Es necesario disponer de una contraseña para abrir la configuración de la máquina virtual • 293
Establecer asociaciones para tipos de archivos • 180
Establecer el idioma • 20
Establecer la cantidad de memoria asignada a Windows • 119, 153, 289
Establecimiento de la ubicación donde deben guardarse las máquinas virtuales nuevas • 134
Establecimiento de requisitos de contraseña • 112
Examinar discos duros virtuales en macOS • 140
Experimento problemas con software antivirus • 292
Experimento problemas para conectarme a Internet • 292

G

Generar un volcado del núcleo • 176
Gestión de máquinas virtuales mediante la interfaz de línea de comandos • 295
Glosario • 298
Guardado de una imagen de la pantalla • 128

I

Imagen en preferencias de imagen • 234
Importación de sus datos desde un PC • 21, 24
Importación desde una versión anterior de Parallels Desktop o de otra aplicación de virtualización • 21, 38, 150
Impresión desde Windows • 98
Impresora Bonjour • 102
Inicialización de un disco añadido recientemente • 277, 280
Iniciar una sesión de depuración • 176
Iniciar Windows de forma segura • 291
Inicio de Windows • 29, 32, 38, 40, 44, 61, 64, 66, 76, 77, 97, 109, 166, 167, 174, 286, 295
Instalación de actualizaciones del software • 19
Instalación de las aplicaciones de Windows • 10, 44
Instalación de Parallels Desktop • 14
Instalación de Parallels Tools para una integración perfecta entre Windows y macOS • 51, 59, 60, 71, 73, 74, 77, 121, 149, 286
Instalación de Windows • 21, 22, 126, 282
Instalación o actualización de Parallels Desktop • 10, 12
Instalación o actualización de Parallels Tools • 58, 66, 75, 107, 140, 152, 162, 175
Instalación o importación de Windows • 10, 21
Instalación y actualización de Parallels Tools en Modo Texto en Linux • 170, 172
Integración con Chef/Ohai • 177
Integración con Docker • 177

L

La tecla F8 no funciona correctamente • 292
Linux
  impresoras en • 98

M

Más opciones • 241
Mediante un dispositivo de almacenamiento externo • 24, 30
Mediante una red • 24, 26
Mi contraseña no funciona • 290
Modo Imagen en imagen • 54, 182
Monitorización de Windows en una ventana escalable • 54

N

No puedo iniciar mi máquina virtual • 291

O

Obtener Acronis True Image • 138, 139, 154
Ocultación y visualización de Parallels Desktop • 184
Opciones • 218
Opciones de configuración del modo de viaje • 239
Opciones de configuración USB y Bluetooth • 257
Opciones de sonido y cámara • 255

Optimización de las máquinas virtuales para juegos o software gráfico, de productividad o desarrollo • 122, 179
Optimización del rendimiento • 118
Optimizar la depuración remota • 175
Organizar máquinas virtuales • 134
Otras acciones • 179
Otros recursos • 11, 297
Otros sistemas operativos • 11

P

Para desarrolladores de software • 174
Parallels Access • 215
Parallels Toolbox • 214
Parallels Tools para Linux • 69, 99, 168, 173
Parallels Tools para Mac • 161, 174
Parallels Tools para Windows • 67, 88, 129, 166, 180, 286
Paso 1
  Instale Parallels Transporter Agent en su PC Windows • 25
Paso 2
  Importe sus datos • 25
Pasos iniciales • 39
Pausar Windows cuando no haya ninguna aplicación abierta • 49, 121
Personalización de los métodos abreviados de teclado • 83, 160
Personalización del teclado para el SO huésped • 85, 158
Preferencias avanzadas • 185, 212, 289
Preferencias de accesos directos • 196
Preferencias de dispositivos • 205
Preferencias de Parallels Desktop • 194
Preferencias de Parallels Desktop y configuración de máquina virtual • 192
Preferencias de red • 208
Preferencias de seguridad • 207
Preferencias generales • 194
Printer
  configuración de una impresora Bonjour • 102
Problemas al usar una aplicación tras una importación • 35
Problemas con el firewall • 34
Problemas con el Uso de la Memoria • 288
Programar mantenimiento de Windows • 125
Protección de sus datos • 110

Q

Qué necesita • 13
Qué puede hacer • 10

R

Rápida liberación de espacio en disco • 155
Ratón, Trackpad y teclado • 79
Realización de backups de una máquina virtual • 138
Recomendaciones generales • 33
Requisitos para la importación de sus datos • 24
Resolución de problemas • 32
Resolver las solicitudes DNS de los sistemas operativos huésped mediante etc/hosts • 178
Restauración de la configuración predeterminada de la máquina virtual • 287

S

Si Parallels Desktop no detecta Windows correctamente • 35
Si su Mac no se puede conectar con Parallels Transporter Agent • 26, 34
Sistemas operativos huéspedes soportados • 11, 13, 130
Sugerencias y resolución de problemas • 285

T

Temas avanzados • 11, 130
Trabajo con Windows en modo de viaje • 123
Traducciones de palabras en Windows • 129

U

Usar Windows sin guardar los cambios • 36, 111, 144
Uso de AppleScript con el SO huésped • 155
Uso de Boot Camp con Parallels Desktop • 21, 36, 278
Uso de la cámara iSight preintegrada u otra webcam • 108
Uso de la configuración de red solo con el host • 116, 191
Uso de Linux en modo Coherence • 157
Uso de macOS como SO huésped • 160
Uso de macOS en modo Coherence • 161

Uso de máquinas virtuales • 130
Uso de métodos abreviados de teclado • 82
Uso de otros sistemas operativos en su Mac • 156
Uso de una imagen de disco con la unidad DVD virtual • 77
Uso de Wi-Fi con Windows • 117
Uso de Windows en su iPad, iPhone o dispositivo Android • 126
Uso de Windows en su Mac • 39
Uso del desplazamiento horizontal de la rueda del ratón • 149
Utilizar los nombres de las máquinas virtuales como nombres de DNS • 178

V

Visite las páginas de Facebook y Twitter de Parallels Desktop • 297
Visualización de una presentación en un monitor o proyector externo • 109
Visualización y cambio del idioma de entrada de Windows en macOS • 88

W

Windows o algunas aplicaciones de Windows requieren reactivación • 294
Windows parece funcionar lentamente • 289